

# **Démarrage rapide de l'administration**

## **ZENworks® 11 Support Pack 3**

Février 2014

**Novell.**

## Mentions légales

Novell, Inc. n'accorde aucune garantie, explicite ou implicite, quant au contenu de cette documentation, y compris toute garantie de bonne qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier. Novell se réserve en outre le droit de réviser cette publication à tout moment et sans préavis.

Par ailleurs, Novell exclut toute garantie relative à tout logiciel, notamment toute garantie, expresse ou implicite, que le logiciel présenterait des qualités spécifiques ou qu'il conviendrait à un usage particulier. Novell se réserve en outre le droit de modifier à tout moment tout ou partie des logiciels Novell, sans notification préalable de ces modifications à quiconque.

Tous les produits ou informations techniques fournis dans le cadre de ce contrat peuvent être soumis à des contrôles d'exportation aux États-Unis et à la législation commerciale d'autres pays. Vous vous engagez à respecter toutes les réglementations de contrôle des exportations et à vous procurer les licences et classifications nécessaires pour exporter, réexporter ou importer des produits livrables. Vous acceptez de ne pas procéder à des exportations ou à des réexportations vers des entités figurant sur les listes noires d'exportation en vigueur aux États-Unis ou vers des pays terroristes ou soumis à un embargo par la législation américaine en matière d'exportations. Vous acceptez de ne pas utiliser les produits livrables pour le développement prohibé d'armes nucléaires, de missiles ou chimiques et biologiques. Reportez-vous à la [page Web des services de commerce international de Novell \(http://www.novell.com/info/exports/\)](http://www.novell.com/info/exports/) pour plus d'informations sur l'exportation des logiciels Novell. Novell décline toute responsabilité dans le cas où vous n'obtiendriez pas les autorisations d'exportation nécessaires.

Copyright © 2007-2014 Novell, Inc. Tous droits réservés. Cette publication ne peut être reproduite, photocopiée, stockée sur un système de recherche documentaire ou transmise, même en partie, sans le consentement écrit explicite préalable de l'éditeur.

Novell, Inc.  
1800 South Novell Place  
Provo, UT 84606  
États-Unis  
[www.novell.com](http://www.novell.com)

*Documentation en ligne* : pour accéder à la documentation en ligne la plus récente de ce produit et des autres produits Novell, reportez-vous à la [page Web de documentation Novell \(http://www.novell.com/documentation\)](http://www.novell.com/documentation).

## Marques de Novell

Pour connaître les marques commerciales de Novell, reportez-vous à la [liste des marques commerciales et des marques de service de Novell \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).

## Éléments tiers

Toutes les marques commerciales de fabricants tiers appartiennent à leur propriétaire respectif.

---

# Table des matières

<b>À propos de ce guide</b>	<b>7</b>
<b>Partie I Configuration système</b>	<b>9</b>
<b>1 Liste rapide</b>	<b>11</b>
1.1 Outils de gestion	11
1.2 Configuration de la zone	12
1.3 Déploiement de l'agent	14
1.4 Messages système	15
<b>2 Outils de gestion</b>	<b>17</b>
2.1 Centre de contrôle ZENworks	17
2.1.1 Accès au centre de contrôle ZENworks	17
2.1.2 Navigation dans le Centre de contrôle ZENworks	18
2.2 Utilitaire de ligne de commande zman	19
2.2.1 Emplacement	20
2.2.2 Syntaxe	20
2.2.3 Aide sur les commandes	20
2.3 Utilitaire de ligne de commande zac	21
2.3.1 Emplacement	21
2.3.2 Syntaxe	21
2.3.3 Aide sur les commandes	22
<b>3 Configuration de la zone de gestion</b>	<b>23</b>
3.1 Organisation des périphériques : dossiers et groupes	23
3.1.1 Dossiers	24
3.1.2 Groupes	26
3.1.3 Héritage d'assignation pour les dossiers et les groupes	29
3.2 Création de clés et de règles d'enregistrement	29
3.2.1 Clés d'enregistrement	30
3.2.2 Règles d'enregistrement	31
3.2.3 Modèle de dénomination de périphérique	32
3.2.4 Informations complémentaires	34
3.3 Connexion aux sources d'utilisateurs	34
3.4 Création de comptes administrateurs de ZENworks	36
3.4.1 Création d'un compte administrateur	36
3.4.2 Création d'un compte groupe d'administrateurs	38
3.5 Modification des paramètres de configuration	40
3.5.1 Modification des paramètres de configuration au niveau de la zone	41
3.5.2 Modification des paramètres de configuration au niveau d'un dossier	41
3.5.3 Modification des paramètres de configuration au niveau d'un périphérique	41
3.6 Partage de zone et abonnement	42
3.7 Mise à jour du logiciel ZENworks	42
3.8 Création d'emplacements	43
3.8.1 Définition d'un environnement réseau	43
3.8.2 Création d'emplacements	45
3.8.3 Sélection de l'emplacement et de l'environnement réseau sur un périphérique géré	46

<b>4</b>	<b>Déploiement de ZENworks Adaptive Agent</b>	<b>49</b>
4.1	Configuration des fonctionnalités de l'agent adaptatif	49
4.1.1	Personnalisation des fonctionnalités de l'agent adaptatif	50
4.1.2	Coexistence avec l'agent ZENworks Desktop Management	52
4.2	Configuration de la sécurité de l'agent adaptatif	53
4.3	Installation de ZENworks Adaptive Agent	55
4.3.1	Installation manuelle sous Windows	55
4.3.2	Installation manuelle sous Linux	57
4.3.3	Installation manuelle sous Macintosh	58
4.4	Utilisation de ZENworks Adaptive Agent	60
4.4.1	Connexion à la zone de gestion	60
4.4.2	Navigation dans les vues de l'agent adaptatif	60
4.4.3	Promotion d'un périphérique géré au rang de satellite	64
<b>5</b>	<b>Messages système</b>	<b>65</b>
5.1	Affichage des messages système	65
5.1.1	Affichage d'un résumé des messages	65
5.1.2	Accuser réception des messages	66
5.1.3	Informations complémentaires	68
5.2	Création d'une liste de contrôle	68
<b>6</b>	<b>Gestion des audits</b>	<b>71</b>
6.1	Types d'événements d'audit	71
6.2	Activation d'un événement	71
6.3	Affichage d'un événement généré	73
<b>Partie II</b>	<b>Administration des produits</b>	<b>75</b>
<b>7</b>	<b>Liste rapide</b>	<b>77</b>
7.1	Asset Management	77
7.2	Configuration Management	78
7.3	Gestion de la sécurité des points d'extrémité	80
7.4	Full Disk Encryption	81
7.5	Patch Management	82
<b>8</b>	<b>Gestion des ressources</b>	<b>83</b>
8.1	Activation d'Asset Management	83
8.2	Activation de la fonctionnalité Gestion des ressources de ZENworks Adaptive Agent	84
8.3	Collecte des inventaires des logiciels et du matériel	84
8.3.1	Lancement d'une analyse de périphérique	85
8.3.2	Affichage de l'inventaire d'un périphérique	85
8.3.3	Génération d'un rapport d'inventaire	86
8.3.4	Informations complémentaires	87
8.4	Contrôle de l'utilisation des logiciels	87
8.5	Contrôle de la conformité des licences	88
8.5.1	Composants de la conformité des logiciels	88
8.5.2	Découverte des produits installés	90
8.5.3	Création d'un produit de catalogue et d'un enregistrement d'achat	90
8.5.4	Création d'un produit sous licence	92
8.5.5	Affichage des données de conformité	94
8.5.6	Informations complémentaires	95

8.6	Allocation de licences . . . . .	96
<b>9</b>	<b>Configuration Management</b>	<b>99</b>
9.1	Activation de Configuration Management . . . . .	99
9.2	Activation de la fonctionnalité Gestion de la configuration de ZENworks Adaptive Agent . . . . .	100
9.3	Distribution de logiciels . . . . .	100
9.3.1	Création d'un ensemble . . . . .	101
9.3.2	Assignation d'un ensemble . . . . .	101
9.3.3	Informations complémentaires . . . . .	101
9.4	Application des stratégies . . . . .	102
9.4.1	Création d'une stratégie . . . . .	103
9.4.2	Assignation d'une stratégie . . . . .	104
9.4.3	Informations complémentaires . . . . .	105
9.5	Création d'image de périphériques . . . . .	105
9.5.1	Configuration des services de pré-lancement . . . . .	105
9.5.2	Prise d'une image . . . . .	109
9.5.3	Application d'une image . . . . .	110
9.5.4	Informations complémentaires . . . . .	113
9.6	Gestion de périphériques à distance . . . . .	113
9.6.1	Création d'une stratégie de gestion à distance . . . . .	115
9.6.2	Configuration des paramètres de gestion à distance . . . . .	117
9.6.3	Opérations de contrôle à distance, d'affichage à distance et d'exécution à distance sur un périphérique Windows . . . . .	118
9.6.4	Opération de diagnostic à distance . . . . .	121
9.6.5	Opération de transfert de fichiers . . . . .	123
9.6.6	Opérations de contrôle à distance, d'affichage à distance et de connexion à distance sur un périphérique Linux . . . . .	124
9.6.7	Opération de SSH distant sur un périphérique Linux . . . . .	126
9.6.8	Informations complémentaires . . . . .	127
9.7	Collecte des inventaires des logiciels et du matériel . . . . .	127
9.7.1	Lancement d'une analyse de périphérique . . . . .	127
9.7.2	Affichage de l'inventaire d'un périphérique . . . . .	128
9.7.3	Génération d'un rapport d'inventaire . . . . .	129
9.7.4	Informations complémentaires . . . . .	129
9.8	Personality Migration . . . . .	129
9.9	Linux Management . . . . .	130
<b>10</b>	<b>Endpoint Security Management</b>	<b>131</b>
10.1	Activation de la gestion de la sécurité des nœuds d'extrémité . . . . .	131
10.2	Activation de l'agent de sécurité des nœuds d'extrémité . . . . .	132
10.3	Création d'emplacements . . . . .	132
10.4	Création d'une stratégie de sécurité . . . . .	133
10.5	Assignation d'une stratégie à des utilisateurs et à des périphériques . . . . .	137
10.6	Assignation d'une stratégie à la zone . . . . .	138
10.7	Informations complémentaires . . . . .	140
<b>11</b>	<b>Full Disk Encryption</b>	<b>141</b>
11.1	Activation de Full Disk Encryption . . . . .	141
11.2	Activation de l'agent Full Disk Encryption . . . . .	142
11.3	Création d'une stratégie de codage de disque . . . . .	142
11.4	Assignation de la stratégie à des périphériques . . . . .	145
11.5	Description des événements consécutifs à l'assignation d'une stratégie à un périphérique . . . . .	146
11.6	Informations complémentaires . . . . .	147

<b>12 Gestion des correctifs</b>	<b>149</b>
12.1 Activation de Patch Management .....	149
12.2 Activation de la fonctionnalité Gestion des correctifs de ZENworks Adaptive Agent .....	150
12.3 Démarrage du service d'abonnement .....	150
12.4 Déploiement d'un correctif .....	152
12.5 Informations complémentaires .....	152

---

# À propos de ce guide

Le manuel *Démarrage rapide de l'administration de ZENworks 11 SP3* vous aide à maîtriser rapidement les bases de l'administration de votre système de gestion ZENworks 11 SP3. Vous devez déjà avoir installé votre système ZENworks. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au [Guide d'installation du serveur ZENworks 11 SP3](#).

Ce guide est organisé de la manière suivante :

- ♦ [Configuration système \(page 9\)](#) : fournit les instructions nécessaires à la configuration de votre zone de gestion ZENworks, en vue de l'utilisation des produits ZENworks 11 SP3.
- ♦ [Administration des produits \(page 75\)](#) : fournit les instructions utiles pour l'utilisation des produits ZENworks 11 SP3 (Asset Management, Configuration Management, Endpoint Security Management, Full Disk Encryption et Patch Management).

## Public

Ce guide s'adresse à toute personne souhaitant configurer ou contrôler le système ZENworks ou réaliser des tâches ZENworks de gestion des périphériques ou des utilisateurs.

## Commentaires

Nous souhaiterions connaître vos commentaires et suggestions sur ce guide et les autres documentations fournies avec ce produit. Utilisez la fonctionnalité de commentaires, disponible au bas de chaque page de la documentation en ligne.

## Documentation supplémentaire

D'autres manuels (aux formats PDF et HTML) viennent compléter la documentation relative à ZENworks 11 SP3. Ils facilitent l'apprentissage et l'implémentation du produit. Pour de la documentation supplémentaire, reportez-vous au [site Web de documentation de ZENworks 11 SP3](http://www.novell.com/documentation/zenworks113) (<http://www.novell.com/documentation/zenworks113>).



---

# Configuration système

Les sections suivantes fournissent des informations destinées à vous aider à configurer votre système ZENworks. Les tâches de configuration s'appliquent indépendamment des produits ZENworks 11 SP3 (Configuration Management, Patch Management, Asset Management et Endpoint Security Management) que vous utilisez.

- ♦ [Chapitre 1, « Liste rapide », page 11](#)
- ♦ [Chapitre 2, « Outils de gestion », page 17](#)
- ♦ [Chapitre 3, « Configuration de la zone de gestion », page 23](#)
- ♦ [Chapitre 4, « Déploiement de ZENworks Adaptive Agent », page 49](#)
- ♦ [Chapitre 5, « Messages système », page 65](#)
- ♦ [Chapitre 6, « Gestion des audits », page 71](#)



---

# 1 Liste rapide

Vous avez installé votre serveur ZENworks (ou éventuellement plusieurs serveurs) et vous avez hâte de commencer à utiliser toutes les fonctionnalités pratiques de Novell ZENworks 11 SP3.

Avant de commencer à employer l'un des produits ZENworks 11 SP3 (Configuration Management, Patch Management, Asset Management, Endpoint Security Management et Full Disk Encryption) pour lesquels vous détenez une licence ou que vous évaluez, prenez le temps de consulter les concepts et tâches décrits dans les sections suivantes. Ces sections vous fournissent un aperçu rapide de ce que vous devez savoir et faire pour configurer votre zone de gestion :

- ♦ [Section 1.1, « Outils de gestion », page 11](#)
- ♦ [Section 1.2, « Configuration de la zone », page 12](#)
- ♦ [Section 1.3, « Déploiement de l'agent », page 14](#)
- ♦ [Section 1.4, « Messages système », page 15](#)

## 1.1 Outils de gestion

ZENworks 11 SP3 offre une console Web (le centre de contrôle ZENworks) et un utilitaire de ligne de commande (zman) que vous pouvez utiliser pour la gestion de votre système ZENworks. Commencez par vous familiariser avec le centre de contrôle ZENworks.

Tâche	Détails
 Lancer le centre de contrôle ZENworks	Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 2.1, « Centre de contrôle ZENworks », page 17</a> .
 Découvrir le mode d'exécution de l'utilitaire zman	L'utilitaire zman est une interface de ligne de commande qui vous permet d'exécuter un grand nombre de tâches similaires à celles réalisables dans le centre de contrôle ZENworks.  Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 2.2, « Utilitaire de ligne de commande zman », page 19</a> .
 Découvrir le mode d'exécution de l'utilitaire zac	L'utilitaire zac est une interface de ligne de commande pour ZENworks Adaptive Agent.  Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 2.3, « Utilitaire de ligne de commande zac », page 21</a> .

## 1.2 Configuration de la zone

Avant de commencer à profiter pleinement des fonctions de gestion des produits ZENworks que vous avez activés lors de l'installation de votre zone de gestion, vous devez accomplir certaines tâches de configuration afin de vous assurer que votre zone de gestion est correctement configurée.

Tâche	Détails
 Créer des dossiers et des groupes pour organiser les périphériques	<p>Organisez les périphériques dans des dossiers et des groupes pour simplifier les opérations relatives à l'application des paramètres de configuration de ZENworks et à l'exécution de tâches sur des périphériques similaires. Plutôt que d'effectuer des assignations ou des tâches sur des périphériques individuels, vous pouvez ainsi gérer des dossiers et des groupes, chaque périphérique contenu dans l'un de ceux-ci héritant de l'assignation ou de la tâche.</p> <p>Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 3.1, « Organisation des périphériques : dossiers et groupes »</a>, page 23.</p>
 Créer des clés ou des règles d'enregistrement	<p>ZENworks Adaptive Agent doit être installé sur chaque périphérique que vous voulez gérer. Lorsque vous déployez ZENworks Adaptive Agent sur un périphérique, celui-ci est enregistré dans votre zone de gestion.</p> <p>Vous pouvez utiliser des règles ou des clés d'enregistrement pour assigner automatiquement les périphériques aux dossiers et groupes appropriés, ce qui permet aux périphériques d'hériter immédiatement des assignations associées à ces dossiers et groupes.</p> <p>Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 3.2, « Création de clés et de règles d'enregistrement »</a>, page 29.</p>

Tâche	Détails
	<p data-bbox="578 222 899 243">Ajouter des sources utilisateur</p> <p data-bbox="935 222 1442 302">Vous pouvez vous connecter à un ou plusieurs annuaires LDAP pour fournir des sources d'utilisateurs expertes dans ZENworks.</p> <p data-bbox="935 327 1442 558">L'ajout d'une source d'utilisateurs vous permet d'associer des comptes administrateur ZENworks à des comptes utilisateur LDAP, ainsi que d'associer des périphériques aux utilisateurs qui y ont principalement recours. De plus, l'ajout d'utilisateurs active des fonctionnalités supplémentaires pour les produits ZENworks suivants :</p> <ul data-bbox="959 583 1442 961" style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>Configuration Management</b> : permet d'assigner des ensembles et des stratégies aussi bien à des utilisateurs qu'à des périphériques, ainsi que de générer des rapports d'inventaire basés sur les utilisateurs.</li> <li>♦ <b>Asset Management</b> : permet de prendre en compte les licences logicielles par utilisateur ainsi que par périphérique.</li> <li>♦ <b>Endpoint Security Management</b> : permet d'assigner des stratégies aussi bien à des utilisateurs qu'à des périphériques.</li> </ul>
	<p data-bbox="578 1098 899 1150">Créer des comptes administrateur supplémentaires</p> <p data-bbox="935 1098 1442 1234">Lors de l'installation, un compte administrateur ZENworks par défaut (nommé Administrateur) est créé. Il s'agit d'un compte super administrateur. Il possède tous les droits administratifs au sein de la zone de gestion.</p> <p data-bbox="935 1260 1442 1461">Vous pouvez créer des comptes administrateur supplémentaires et leur accorder les droits de super administrateur. Vous pouvez également créer des comptes administrateur avec des droits limités pour restreindre l'étendue des tâches, périphériques et utilisateurs accessibles à l'administrateur.</p> <p data-bbox="935 1486 1442 1570">Pour connaître les instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 3.4.1, « Création d'un compte administrateur »</a>, page 36.</p>
	<p data-bbox="578 1602 899 1654">Créer des comptes groupe d'administrateurs</p> <p data-bbox="935 1602 1442 1738">Vous pouvez choisir de créer des groupes d'administrateurs. Si vous assignez des droits et des rôles à un groupe d'administrateurs, ces droits et rôles sont applicables à tous les membres du groupe.</p> <p data-bbox="935 1764 1442 1843">Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 3.4.2, « Création d'un compte groupe d'administrateurs »</a>, page 38.</p>

Tâche	Détails
 Modifier les paramètres de configuration de la zone	<p>Les paramètres de la zone de gestion sont prédéfinis pour proposer la configuration la plus courante. Même si vous ne devez pas les modifier pour l'instant, il peut être intéressant de les parcourir pour vous familiariser avec ces paramètres.</p> <p>Pour connaître les instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 3.5, « Modification des paramètres de configuration »</a>, page 40.</p>
 Mettre à jour le logiciel ZENworks	<p>La fonction Mises à jour système permet d'obtenir régulièrement les mises à jour du logiciel Novell ZENworks 11 SP3, mais aussi de planifier leur téléchargement automatique.</p> <p>Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 3.7, « Mise à jour du logiciel ZENworks »</a>, page 42.</p>
 Créer des emplacements	<p>Les stratégies de sécurité peuvent être globales ou spécifiques aux emplacements. Une stratégie globale est appliquée à tous les emplacements. Une stratégie basée sur l'emplacement est uniquement appliquée lorsque ZENworks Adaptive Agent détermine que l'environnement réseau du périphérique correspond à celui défini pour cet emplacement.</p> <p>Pour connaître les instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 3.8, « Création d'emplacements »</a>, page 43.</p>

## 1.3 Déploiement de l'agent

ZENworks Adaptive Agent communique avec le serveur ZENworks pour effectuer des tâches de gestion sur un périphérique. Il doit être déployé sur tous les périphériques à gérer. En effet, le déploiement de l'agent installe les fichiers de ce dernier et enregistre le périphérique dans votre zone de gestion.

Tâche	Détails
 Activer les fonctionnalités de ZENworks Adaptive Agent	<p>ZENworks Adaptive Agent s'accompagne de fonctions propres à chacun des produits ZENworks 11 SP3 (Asset Management, Configuration Management, Endpoint Security Management, Full Disk Encryption et Patch Management). Par défaut, les fonctionnalités qui correspondent aux produits que vous avez activés (sous licence ou version d'évaluation) sont mises à disposition lors de l'installation de la zone de gestion. Toutefois, nous vous conseillons de vérifier la configuration dans le centre de contrôle ZENworks.</p> <p>Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 4.1, « Configuration des fonctionnalités de l'agent adaptatif »</a>, page 49.</p>

Tâche	Détails
 Sécuriser ZENworks Adaptive Agent	<p>Vous pouvez configurer les paramètres de désinstallation et d'auto-défense de ZENworks Adaptive Agent.</p> <p>Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 4.2, « Configuration de la sécurité de l'agent adaptatif », page 53.</a></p>
 Installer ZENworks Adaptive Agent	<p>Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour installer ZENworks Adaptive Agent sur un périphérique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Utilisez le Centre de contrôle ZENworks pour déployer l'agent depuis le serveur ZENworks sur le périphérique.</li> <li>◆ Au niveau du périphérique, utilisez un navigateur Web pour télécharger l'agent depuis un serveur ZENworks et l'installer.</li> <li>◆ Incluez l'agent dans une image et appliquez l'image au périphérique.</li> </ul> <p>Pour connaître les instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 4.3, « Installation de ZENworks Adaptive Agent », page 55.</a></p>
 Se connecter et utiliser l'agent adaptatif ZENworks	<p>Pour recevoir des stratégies et ensembles assignés par l'utilisateur, vous devez vous connecter à la zone de gestion.</p> <p>Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 4.4, « Utilisation de ZENworks Adaptive Agent », page 60.</a></p>

## 1.4 Messages système

Lorsque vous effectuez des tâches de gestion dans votre zone, des informations sont enregistrées pour permettre de connaître l'état de cette zone et les activités qui s'y déroulent.

Tâche	Détails
 Afficher les messages du système	<p>Le système ZENworks génère des messages d'information, d'avertissement et d'erreur pour vous aider à surveiller les activités telles que la distribution des logiciels et l'application des stratégies.</p> <p>Pour connaître les instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 5.1, « Affichage des messages système », page 65.</a></p>
 Créer une liste de surveillance	<p>S'il existe des périphériques, des ensembles et des stratégies dont vous voulez surveiller étroitement l'activité, vous pouvez les ajouter à la liste de surveillance.</p> <p>Pour connaître les instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 5.2, « Création d'une liste de contrôle », page 68.</a></p>



---

# 2 Outils de gestion

Novell ZENworks 11 SP3 offre une console Web (le centre de contrôle ZENworks) et un utilitaire de ligne de commande (zman) que vous pouvez utiliser pour la gestion de votre système ZENworks. Les sections suivantes expliquent comment accéder aux outils de gestion et comment les utiliser :

- ♦ [Section 2.1, « Centre de contrôle ZENworks », page 17](#)
- ♦ [Section 2.2, « Utilitaire de ligne de commande zman », page 19](#)
- ♦ [Section 2.3, « Utilitaire de ligne de commande zac », page 21](#)

## 2.1 Centre de contrôle ZENworks

Le Centre de contrôle ZENworks est installé sur tous les serveurs ZENworks de la zone de gestion. Vous pouvez effectuer toutes les tâches de gestion sur n'importe quel serveur ZENworks. Étant donné qu'il s'agit d'une console de gestion basée sur le Web, le centre de contrôle ZENworks est accessible depuis n'importe quel [poste de travail pris en charge](#).

Si vous utilisez Novell iManager pour administrer d'autres produits Novell dans votre environnement réseau, vous pouvez activer le lancement du centre de contrôle ZENworks à partir de iManager. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Accessing ZENworks Control Center through Novell iManager](#) » (Accès au centre de contrôle ZENworks via Novell iManager) du manuel *ZENworks 11 SP3 ZENworks Control Center Reference* (Référence du centre de contrôle ZENworks de ZENworks 11 SP3).

- ♦ [Section 2.1.1, « Accès au centre de contrôle ZENworks », page 17](#)
- ♦ [Section 2.1.2, « Navigation dans le Centre de contrôle ZENworks », page 18](#)

### 2.1.1 Accès au centre de contrôle ZENworks

1 Tapez l'URL suivante dans un navigateur Web :

```
https://ZENworks_Server_Address:port
```

Remplacez *ZENworks\_Server\_Address* par l'adresse IP ou le nom DNS du serveur ZENworks. Il vous suffit de spécifier le *port* si vous n'utilisez pas l'un des ports par défaut (80 ou 443). Le Centre de contrôle ZENworks requiert une connexion HTTPS ; les requêtes HTTP sont redirigées vers HTTPS.


La boîte de dialogue de connexion s'affiche.



- 2 Dans le champ *Nom d'utilisateur*, saisissez *Administrateur*.
- 3 Dans le champ *Mot de passe*, saisissez le mot de passe administrateur créé lors de l'installation.  
Pour empêcher l'accès non autorisé au Centre de contrôle de ZENworks, le compte administrateur est désactivé après trois tentatives de connexion infructueuses. Vous devez observer un délai d'attente de 60 secondes avant de pouvoir tenter de vous connecter à nouveau. Pour modifier ces valeurs par défaut, reportez-vous à la section « [Changing the Default Login Disable Values](#) » (Modification des valeurs par défaut de désactivation de la connexion) dans le manuel *ZENworks 11 SP3 ZENworks Control Center Reference* (Référence du centre de contrôle ZENworks de ZENworks 11 SP3).
- 4 Cliquez sur *Login* pour accéder au centre de contrôle ZENworks.  
Pour plus d'informations sur la procédure de connexion avec un nom d'administrateur différent, reportez-vous à la section « [Accessing ZENworks Control Center](#) » (Accès au centre de contrôle de ZENworks) du manuel *ZENworks 11 SP3 ZENworks Control Center Reference* (Référence du centre de contrôle ZENworks de ZENworks 11 SP3).

## 2.1.2 Navigation dans le Centre de contrôle ZENworks

La page Serveurs suivante représente une vue standard du Centre de contrôle ZENworks.



**Onglets de navigation** : les onglets du panneau de gauche permettent de parcourir les zones de fonction de ZENworks. Par exemple, la page Serveurs illustrée ci-dessus vous permet de gérer des tâches associées aux serveurs.

**Liste des tâches** : la liste des tâches affichées dans le volet de gauche permet d'accéder rapidement aux tâches les plus courantes de la page actuelle. La liste des tâches change pour chaque page. Par exemple, celle qui est accessible sur la page Périphériques comprend les tâches associées à des périphériques, et celle qui est accessible sur la page Configuration, les tâches associées à la configuration.

**Objets fréquemment utilisés** : la liste Fréquemment utilisé affichée dans le volet de gauche contient les 10 objets auxquels vous avez accédé le plus souvent, du plus utilisé au moins utilisé. Cliquez sur un objet pour accéder directement aux détails sur celui-ci.

**Tableau de bord de travail** : les tableaux de bord de travail permettent de surveiller et de gérer le système ZENworks. Le contenu et l'apparence des panneaux varient selon la page en cours. L'exemple ci-dessus comporte deux panneaux de travail : *Périphériques* et *Rechercher*. Le panneau *Périphériques* liste les serveurs, dossiers et groupes de serveurs (dynamiques ou non) créés et vous permet de gérer les serveurs. Le panneau *Rechercher* permet de filtrer le contenu du volet Périphériques selon des critères spécifiques comme le nom, le système d'exploitation ou l'état d'un serveur.

**Informations relatives à l'Aide** : le bouton Aide permet d'accéder à des rubriques comportant des informations sur la page en cours. Les liens vers lesquels renvoie le bouton Aide varient selon la page en cours.

## 2.2 Utilitaire de ligne de commande zman

L'utilitaire zman offre une interface de gestion de ligne de commande qui permet d'effectuer un grand nombre de tâches disponibles dans le centre de contrôle ZENworks. Par exemple, vous pouvez ajouter du contenu aux ensembles, assigner des stratégies aux périphériques et enregistrer des

périphériques. Le principal avantage de cet utilitaire réside dans sa fonction de création de scripts pour gérer des opérations répétitives ou collectives. De même que ZCC, l'utilitaire zman est installé sur tous les serveurs primaires, mais ne peut être exécuté qu'à partir de la ligne de commande sur le serveur.

L'intérêt principal de l'utilitaire zman est de permettre d'effectuer des opérations au moyen d'un script. Vous pouvez toutefois effectuer les opérations manuellement par le biais d'une ligne de commande.

- ♦ [Section 2.2.1, « Emplacement », page 20](#)
- ♦ [Section 2.2.2, « Syntaxe », page 20](#)
- ♦ [Section 2.2.3, « Aide sur les commandes », page 20](#)

## 2.2.1 Emplacement

L'utilitaire est installé sur tous les serveurs ZENworks, à l'emplacement suivant :

```
%ZENWORKS_HOME%\bin
```

où %ZENWORKS\_HOME% est le chemin d'installation de ZENworks. Sous Windows, le chemin par défaut est C:\Program Files (x86)\Novell\Zenworks\bin. Sous Linux, le chemin par défaut est /opt/novell/zenworks/bin.

## 2.2.2 Syntaxe

L'utilitaire zman utilise la syntaxe de base suivante :

```
zman categorie-action [options]
```

Par exemple, pour associer un ensemble logiciel à un périphérique, voici la commande à utiliser :

```
zman bundle-assign workstation bundle1 wks1
```

où `bundle-assign` correspond à la catégorie-opération et `workstation bundle1 wks1` sont les options. Dans cet exemple, les options sont : type de périphérique (`workstation`), nom d'ensemble (`bundle1`) et périphérique cible (`wks1`).

Par exemple, pour lancer une analyse d'inventaire d'un périphérique, vous utilisez la commande suivante :

```
zman inventory-scan-now device/servers/server1
```

où `inventory-scan-now` correspond à la catégorie-opération et `device/servers/server1` est une option qui spécifie le chemin du dossier du périphérique à analyser.

## 2.2.3 Aide sur les commandes

Pour bien comprendre les commandes, nous vous invitons à utiliser l'Aide en ligne ou à vous reporter à la section « [zman\(1\)](#) » dans le manuel [Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 11 SP3](#).

Pour utiliser l'Aide en ligne :

- 1 Sur le serveur ZENworks, saisissez `zman --help` à l'invite de commande.

Cette commande permet d'afficher les règles d'utilisation de base (syntaxe) et la liste des catégories de commandes disponibles. Vous pouvez également obtenir de l'aide par les moyens suivants :

Commande	Description
<code>zman --help   more</code>	Affiche la liste complète des commandes disponibles pour chaque catégorie.
<code>zman category --help   more</code>	Affiche la liste complète des commandes disponibles dans une catégorie.
<code>zman command --help   more</code>	Affiche l'Aide relative à une commande spécifique.

## 2.3 Utilitaire de ligne de commande zac

L'utilitaire zac fournit une interface de gestion de ligne de commande qui vous permet d'effectuer des tâches disponibles dans ZENworks Adaptive Agent.

- ♦ [Section 2.3.1, « Emplacement », page 21](#)
- ♦ [Section 2.3.2, « Syntaxe », page 21](#)
- ♦ [Section 2.3.3, « Aide sur les commandes », page 22](#)

### 2.3.1 Emplacement

L'utilitaire est installé sur tous les périphériques Windows à l'emplacement suivant :

```
%ZENWORKS_HOME%\bin
```

où %ZENWORKS\_HOME% est le chemin d'installation de ZENworks. Le chemin par défaut est `c:\program files\novell\zenworks\bin` sur un périphérique Windows 32 bits et `c:\program files (x86)\novell\zenworks\bin` sur un périphérique Windows 64 bits.

### 2.3.2 Syntaxe

L'utilitaire zac utilise la syntaxe de base suivante :

```
zac options de commandes
```

Par exemple, pour lancer des ensembles sur un périphérique, voici la commande à utiliser :

```
zac bundle-launch "bundle 1"
```

où `bundle-launch` correspond à la commande et `bundle 1` correspond à l'option. Dans cet exemple, l'option est le nom d'affichage de l'ensemble à lancer. Des guillemets ne sont nécessaires que si le nom d'affichage de l'ensemble comprend des espaces.

Par exemple, pour lancer une analyse d'inventaire sur un périphérique, vous utilisez la commande suivante :

```
zac inv scannow
```

où `inv` correspond à la commande et `scannow` est l'option.

## 2.3.3 Aide sur les commandes

Pour bien comprendre les commandes, nous vous invitons à utiliser l'Aide en ligne ou à vous reporter à la section « [zac pour Windows\(1\)](#) » dans le manuel [Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 11 SP3](#).

Pour utiliser l'Aide en ligne :

- 1 Sur le périphérique géré, entrez l'une des commandes suivantes à une invite de commande.

Commande	Description
<code>zac --help</code>	Affiche une liste exhaustive des commandes.
<code>zac <i>command</i> --help</code>	Affiche l'Aide détaillée relative à une commande spécifique.

---

# 3 Configuration de la zone de gestion

Novell ZENworks 11 SP3 a été conçu pour permettre de gérer efficacement et simplement un grand nombre de périphériques et d'utilisateurs. La première étape permettant de réduire ces tâches de gestion consiste à vous assurer que vous avez configuré votre zone de gestion afin de tirer le meilleur parti possible des fonctionnalités de ZENworks.

Les sections qui suivent présentent les concepts de base nécessaires pour configurer une zone de gestion capable de prendre en charge vos tâches de gestion courantes. Chaque section explique un concept de gestion et indique les étapes principales pour effectuer les tâches qui lui sont associées.

- ♦ [Section 3.1, « Organisation des périphériques : dossiers et groupes », page 23](#)
- ♦ [Section 3.2, « Création de clés et de règles d'enregistrement », page 29](#)
- ♦ [Section 3.3, « Connexion aux sources d'utilisateurs », page 34](#)
- ♦ [Section 3.4, « Création de comptes administrateurs de ZENworks », page 36](#)
- ♦ [Section 3.5, « Modification des paramètres de configuration », page 40](#)
- ♦ [Section 3.6, « Partage de zone et abonnement », page 42](#)
- ♦ [Section 3.7, « Mise à jour du logiciel ZENworks », page 42](#)
- ♦ [Section 3.8, « Création d'emplacements », page 43](#)

## 3.1 Organisation des périphériques : dossiers et groupes

Le Centre de contrôle ZENworks permet de gérer des périphériques en effectuant des tâches directement sur certains objets Périphérique. Toutefois, cette approche n'est efficace que si le nombre de périphériques à gérer est limité. Pour optimiser la gestion d'un grand nombre de périphériques, ZENworks permet de les organiser dans des dossiers et des groupes ; vous pouvez ensuite effectuer des tâches sur un dossier ou un groupe pour en gérer les périphériques.

Vous pouvez créer des dossiers et des groupes à tout moment. Cependant, la meilleure pratique consiste à créer les dossiers et les groupes nécessaires avant d'enregistrer les périphériques dans votre zone. Cela permet d'utiliser des règles et des clés et d'enregistrement qui ajoutent automatiquement des périphériques aux dossiers et groupes appropriés lors de l'enregistrement (reportez-vous à la section « [Création de clés et de règles d'enregistrement](#) » page 29).

- ♦ [Section 3.1.1, « Dossiers », page 24](#)
- ♦ [Section 3.1.2, « Groupes », page 26](#)
- ♦ [Section 3.1.3, « Héritage d'assignation pour les dossiers et les groupes », page 29](#)

## 3.1.1 Dossiers

Les dossiers sont des outils précieux qui vous permettent d'organiser vos périphériques afin d'en simplifier la gestion. Vous pouvez appliquer des paramètres de configuration, assigner du contenu et exécuter des tâches sur n'importe quel dossier. Les périphériques du dossier concerné héritent alors de ces paramètres, assignations et tâches.

Pour obtenir de meilleurs résultats, il est judicieux de placer dans un même dossier les périphériques qui partagent les mêmes exigences en matière de paramètres de configuration. Si tous les périphériques du dossier exigent les mêmes tâches ou contenus, vous pouvez également effectuer des assignations de tâche ou de contenu sur celui-ci. Il se peut toutefois que les périphériques qu'il renferme ne requièrent pas tous les mêmes tâches et contenus. C'est pourquoi vous pouvez les organiser les périphériques en groupes et assigner les tâches et contenus appropriés à chaque groupe (reportez-vous à la section « [Groupes](#) » page 26 ci-après).

Supposons par exemple que vous ayez des postes de travail sur trois sites différents. Vous souhaitez appliquer des paramètres de configuration différents aux postes de travail des trois sites. Vous créez trois dossiers (/Postes de travail/Site1, /Postes de travail/Site2 et /Postes de travail/Site3) et vous placez les postes de travail appropriés dans chaque dossier. Vous décidez d'appliquer la plupart des paramètres de configuration à tous les postes de travail et configurez donc ces paramètres au niveau de la zone de gestion. Par contre, vous voulez effectuer une collecte hebdomadaire d'inventaire logiciel et matériel sur le Site1 et le Site2 et une collecte mensuelle d'inventaire sur le Site3. Vous configurez une collecte d'inventaire hebdomadaire au niveau de la zone de gestion, puis vous remplacez le paramètre dans le dossier Site3 pour appliquer une planification mensuelle. Le Site1 et le Site2 collectent l'inventaire chaque semaine ; le Site3 collecte l'inventaire chaque mois.

### Création d'un dossier

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Périphériques*.
- 2 Cliquez sur le dossier *Postes de travail*.



- 3 Cliquez sur *Nouveau > Dossier* pour afficher la boîte de dialogue *Nouveau dossier*.

**4** Dans le champ *Nom*, saisissez le nom du nouveau dossier.

Lorsque vous nommez un objet dans le Centre de contrôle ZENworks (dossiers, groupes, ensembles, stratégies, etc.), assurez-vous que le nom respecte les conventions suivantes :

- ♦ Le nom doit être unique dans le dossier.
- ♦ Selon le logiciel de base de données utilisé pour la base de données ZENworks, il se peut que les majuscules et les minuscules ne créent pas l'unicité pour le même nom. La base de données intégrée à ZENworks n'étant pas sensible à la casse, Dossier 1 et DOSSIER 1 sont considérés comme identiques et ne peuvent pas être utilisés dans le même dossier. Si vous utilisez une base de données externe qui distingue les majuscules et les minuscules, Dossier 1 et DOSSIER 1 sont uniques.
- ♦ Si vous utilisez des espaces, vous devez mettre le nom entre guillemets lorsque vous le saisissez sur la ligne de commande. Par exemple, vous devez mettre Dossier 1 entre guillemets ("Dossier 1") lorsque vous le saisissez dans l'utilitaire zman.
- ♦ Les caractères suivants ne sont pas valides et ne peuvent pas être utilisés : / \ \* ? : " ' < > | ` % ~

**5** Cliquez sur *OK* pour créer le dossier.

Vous pouvez également utiliser les commandes `workstation-folder-create` et `server-folder-create` de l'utilitaire zman pour créer des dossiers de périphériques. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections « [Commandes de poste de travail](#) » et « [Commandes de serveur](#) » du manuel [Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 11 SP3](#).

## 3.1.2 Groupes

De même que pour les dossiers, vous pouvez assigner du contenu et exécuter des tâches sur des groupes de périphériques. Les périphériques du groupe concerné héritent alors de ces assignations et tâches. Toutefois, contrairement aux dossiers, vous ne pouvez pas appliquer aux groupes des paramètres de configuration.

Les groupes offrent un niveau supplémentaire de flexibilité pour les tâches et les assignations de contenu. Il se peut, dans certains cas, que vous ne souhaitiez pas assigner le même contenu et exécuter la même tâche sur tous les périphériques d'un dossier ou que vous vouliez assigner un même contenu ou appliquer des tâches à un ou plusieurs périphériques situés dans différents dossiers. Pour ce faire, vous pouvez ajouter les périphériques à un groupe (quels que soient les dossiers qui les contiennent), puis assigner le contenu et appliquer les tâches à ce groupe.

Reprenons l'exemple des postes de travail sur trois sites différents (reportez-vous à la [Section 3.1.1, « Dossiers », page 24](#)). Supposons que certains des postes de travail de chaque site nécessitent le même logiciel de comptabilité. Étant donné que des logiciels peuvent être assignés à des groupes, vous pouvez créer un groupe comptabilité, lui ajouter les postes de travail cibles, puis assigner le logiciel de comptabilité approprié à ce groupe. De la même façon, vous pouvez utiliser les groupes pour assigner les stratégies de configuration et de sécurité Windows.

L'avantage de l'assignation à un groupe est que tous les périphériques contenus dans le groupe en héritent mais qu'une seule assignation suffit. De plus, un périphérique peut appartenir à un nombre quelconque de groupes distincts. Les assignations à partir de groupes multiples sont cumulatives. Par exemple, si vous assignez un périphérique aux groupes A et B, il hérite des logiciels assignés à ces deux groupes.

ZENworks permet d'utiliser des groupes et des groupes dynamiques. Du point de vue des assignations de contenu ou de l'exécution de tâches, les groupes et les groupes dynamiques fonctionnent exactement de la même manière. La seule différence entre ces deux types de groupes est la manière dont les périphériques sont ajoutés au groupe. Avec un groupe, vous devez ajouter manuellement les périphériques. Avec un groupe dynamique, vous définissez des critères qu'un périphérique doit respecter pour en être membre. Les périphériques qui respectent ces critères sont ensuite ajoutés automatiquement.

ZENworks inclut plusieurs groupes de serveurs dynamiques prédéfinis, par exemple, Serveurs Windows 2012, Serveurs Windows 2003 et Serveurs SUSE Linux Enterprise.

ZENworks inclut également des groupes de postes de travail dynamiques, par exemple, Postes de travail Windows XP, Postes de travail Windows 8, Postes de travail Windows Vista et Postes de travail SUSE Linux Enterprise Desktop. Les périphériques dotés de ces systèmes d'exploitation sont ajoutés automatiquement au groupe dynamique approprié.

### Création d'un groupe

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Périphériques*.


- 2 Si vous voulez créer un groupe pour des serveurs, cliquez sur le dossier *Serveurs*.

OU

Si vous voulez créer un groupe pour des postes de travail, cliquez sur le dossier *Postes de travail*.



- 3 Cliquez sur *Nouveau > Groupe de serveurs* (ou sur *Nouveau > Groupe de postes de travail*) pour lancer l'assistant Créer un nouveau groupe.



- 4 Sur la page Informations de base, saisissez le nom du nouveau groupe dans le champ *Nom du groupe*, puis cliquez sur *Suivant*.  
Le nom du groupe doit respecter les [conventions de dénomination](#).
- 5 Sur la page Résumé, cliquez sur *Terminer* pour créer le groupe sans y ajouter des membres.  
ou  
Cliquez sur *Suivant* si vous voulez ajouter des membres au groupe, puis passez à l'[Étape 6](#).
- 6 Sur la page Ajouter des membres au groupe, cliquez sur *Ajouter* pour ajouter des périphériques au groupe, puis cliquez sur *Suivant* une fois que vous avez ajouté des périphériques.
- 7 Sur la page Résumé, cliquez sur *Terminer* pour créer le groupe.

Vous pouvez également utiliser les commandes `workstation-group-create` et `server-group-create` de l'utilitaire `zman` pour créer des groupes de périphériques. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections « [Commandes de poste de travail](#) » et « [Commandes de serveur](#) » du manuel *Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 11 SP3*.

## Création d'un groupe dynamique

1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Périphériques*.

2 Si vous voulez créer un groupe pour des serveurs, cliquez sur le dossier *Serveurs*.

OU

Si vous voulez créer un groupe pour des postes de travail, cliquez sur le dossier *Postes de travail*.



3 Cliquez sur *Nouveau > Groupe de serveurs dynamiques* (ou sur *Nouveau > Groupe dynamique de postes de travail*) pour lancer l'assistant Créer un nouveau groupe.

**Créer un nouveau groupe dynamique**

Étape 1 : Informations de base

Nom du groupe : \*

Dossier : \*/Périphériques/Postes de travail

Description :

Les champs portant un astérisque sont requis.

<< Précédent   Suivant >>   Annuler

- 4 Sur la page Informations de base, saisissez le nom du nouveau groupe dans le champ *Nom du groupe*, puis cliquez sur *Suivant*.  
Le nom du groupe doit respecter les [conventions de dénomination](#).
- 5 Sur la page Définir un filtre pour les membres du groupe, définissez les critères qu'un périphérique doit respecter pour devenir membre du groupe, puis cliquez sur *Suivant*.  
Cliquez sur le bouton *Aide* pour plus de détails sur la création des critères.
- 6 Sur la page Résumé, cliquez sur *Terminer* pour créer le groupe.

### 3.1.3 Héritage d'assignation pour les dossiers et les groupes

Lors de l'assignation d'un contenu à un dossier, tous les objets (utilisateurs, périphériques, sous-dossiers) inclus dans ce dossier, à l'exception des groupes, héritent de cette assignation. Par exemple, si vous assignez un ensemble A et une stratégie B au dossier de périphériques 1, tous les périphériques compris dans ce dossier (et tous ceux inclus dans les sous-dossiers) héritent des deux assignations. Toutefois, aucun groupe de périphériques situé dans le dossier de périphériques 1 n'héritera de ces assignations. Les assignations de dossier ne sont en fait pas transmises aux groupes compris dans ce dossier.

## 3.2 Création de clés et de règles d'enregistrement

Lorsque vous déployez ZENworks Adaptive Agent sur un périphérique, celui-ci est enregistré dans votre zone de gestion et devient un périphérique géré. Dans le cadre de l'enregistrement, vous pouvez spécifier le nom ZENworks du périphérique, ainsi que le dossier et les groupes auxquels vous voulez qu'il soit ajouté.

Par défaut, le nom d'hôte d'un périphérique est utilisé comme nom ZENworks, il est ajouté au dossier */Serveurs* ou */Postes de travail* et il n'est membre d'aucun groupe. Vous pouvez déplacer manuellement des périphériques vers des dossiers et les ajouter à des groupes, mais cela peut se révéler fastidieux si vous possédez un grand nombre de périphériques ou si vous ajoutez constamment de nouveaux périphériques. La meilleure façon de gérer un grand nombre de périphériques est de les ajouter aux dossiers et groupes appropriés automatiquement au moment de leur enregistrement.

Pour ajouter des périphériques aux dossiers et aux groupes au moment de leur enregistrement, vous pouvez utiliser des clés d'enregistrement, des règles d'enregistrement ou les deux. Les règles et les clés d'enregistrement permettent d'attribuer à un périphérique un dossier et des appartenances à des groupes. Cependant, il existe des différences entre les clés et les règles dont vous devez prendre connaissance avant de choisir d'utiliser l'une ou l'autre de ces méthodes d'enregistrement ou les deux.

- ♦ [Section 3.2.1, « Clés d'enregistrement », page 30](#)
- ♦ [Section 3.2.2, « Règles d'enregistrement », page 31](#)
- ♦ [Section 3.2.3, « Modèle de dénomination de périphérique », page 32](#)
- ♦ [Section 3.2.4, « Informations complémentaires », page 34](#)


## 3.2.1 Clés d'enregistrement

Une clé d'enregistrement est une chaîne alphanumérique que vous définissez manuellement ou qui est générée de manière aléatoire. Lors du déploiement de ZENworks Adaptive Agent sur un périphérique, la clé d'enregistrement doit être fournie. Lorsque le périphérique se connecte à un serveur ZENworks pour la première fois, il est ajouté au dossier et aux groupes définis à l'intérieur de la clé.

Pour garantir que les périphériques sont placés dans les dossiers et les groupes de votre choix, vous pouvez créer une ou plusieurs clés d'enregistrement. Prenons l'exemple suivant : votre objectif est de garantir que tous les postes de travail du service Ventes sont ajoutés au dossier des postes de travail / Postes de travail/Ventes, tout en étant répartis dans trois groupes différents (ÉquipeVentes1, ÉquipeVentes2, ÉquipeVentes3) en fonction de leurs assignations d'équipes. Vous pouvez créer trois clés d'enregistrement et configurer chacune d'elles pour ajouter les postes de travail ventes au dossier des postes de travail / Postes de travail/ventes et au groupe d'équipes approprié. À partir du moment où chaque poste de travail utilise la clé d'enregistrement correcte, il est ajouté au dossier et au groupe appropriés.

Pour créer une clé d'enregistrement :

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Configuration*, puis sur l'onglet *Enregistrement*.



- 2 Dans le panneau Clés d'enregistrement, cliquez sur *Nouveau > Clé d'enregistrement* pour lancer l'assistant Créer une nouvelle clé d'enregistrement.

**Créer une nouvelle clé d'enregistrement**

Étape 1 : Informations de base

Indiquez le nom, la description et la limite de la nouvelle clé d'enregistrement. Un nom unique peut être généré en cliquant sur le bouton "Générer".

Code de clé : \*

Dossier : \*

Description :

Nombre de fois où cette clé peut être utilisée :

Illimité

Limiter à :

\* Les champs portant un astérisque sont requis.

<< Précédent   Suivant >>   Annuler

### 3 Suivez les instructions pour créer la clé.

Pour plus d'informations sur les éléments requis à chaque étape de l'assistant, cliquez sur le bouton *Aide*.

Vous pouvez également utiliser la commande `registration-create-key` de l'utilitaire `zman` pour créer une clé d'enregistrement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Commandes d'enregistrement](#) » du manuel *Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 11 SP3*.

## 3.2.2 Règles d'enregistrement


Si vous ne voulez pas saisir de clé d'enregistrement au cours du déploiement ou si vous voulez que les périphériques soient ajoutés automatiquement à différents dossiers et groupes en fonction de critères prédéfinis (par exemple, type de système d'exploitation, UC ou adresse IP), vous pouvez utiliser des règles d'enregistrement.

ZENworks comprend une règle d'enregistrement par défaut pour les serveurs et une autre pour les postes de travail. Si un périphérique est enregistré sans clé et si vous n'avez pas créé de règles d'enregistrement, les règles par défaut sont appliquées pour déterminer les assignations de dossier. Via les deux règles par défaut, tous les serveurs sont ajoutés au dossier `/Serveurs`, alors que les postes de travail sont ajoutés au dossier `/Postes de travail`.

Les deux règles par défaut s'appliquant aux serveurs et aux postes de travail sont destinées à garantir leur enregistrement. Vous ne pouvez donc pas supprimer ou modifier ces deux règles par défaut. Vous pouvez toutefois définir des règles supplémentaires afin de filtrer les périphériques lors de leur enregistrement et de les ajouter à différents dossiers et groupes. Si, comme décrit à la [Section 3.1, « Organisation des périphériques : dossiers et groupes »](#), page 23, vous avez défini des dossiers pour les périphériques dont les paramètres de configuration sont similaires et des groupes pour les périphériques dont les assignations sont similaires, les périphériques nouvellement enregistrés recevront automatiquement les paramètres et les assignations adéquats.

Pour créer une règle d'enregistrement :

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Configuration*, puis sur l'onglet *Enregistrement*.



- 2 Dans le panneau Règles d'enregistrement, cliquez sur *Nouveau* pour lancer l'assistant Créer une nouvelle règle d'enregistrement.

- 3 Suivez les instructions pour créer la règle.

Pour plus d'informations sur les éléments requis à chaque étape de l'assistant, cliquez sur le bouton *Aide*.

Vous pouvez également utiliser la commande `ruleset-create` de l'utilitaire `zman` pour créer une règle d'enregistrement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section relative aux « [commandes d'ensembles de règles](#) » du manuel *Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 11 SP3*.

### 3.2.3 Modèle de dénomination de périphérique

Le modèle de dénomination de périphérique détermine les modalités d'attribution de noms aux périphériques lors de leur enregistrement. Par défaut, le nom d'hôte d'un périphérique est utilisé. Vous pouvez le modifier pour utiliser toute combinaison des variables machine suivantes : `${HostName}`, `${GUID}`, `${OS}`, `${CPU}`, `${DNS}`, `${IPAddress}` et `${MACAddress}`.

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Configuration*.
- 2 Dans le panneau Paramètres de la zone de gestion, cliquez sur *Gestion des périphériques*.

Configuration		Enregistrement	Asset Inventory	Gestion des ressources	Mises à jour système	Emplacements
<b>Paramètres de la zone de gestion</b>						
Contenu						
Gestion des périphériques						
Catégorie		Description				
<a href="#">Consignation locale des périphériques</a>		Activez et configurez l'enregistrement local des avertissements et des erreurs rencontrés par les périphériques gérés.				
<a href="#">Planification de rafraîchissement et de retrait de périphérique</a>		Configurez l'intervalle de rafraîchissement du périphérique.				
<a href="#">Agent ZENworks</a>		Configurez l'agent ZENworks.				
<a href="#">Agent de mise à jour système</a>		Configurez les agents ZENworks pour les mises à jour système.				
<a href="#">Enregistrement</a>		Configurez les paramètres d'enregistrement.				
<a href="#">Configuration de ZENworks Explorer</a>		Configurez le comportement de ZENworks Explorer sur les périphériques gérés.				
<a href="#">Variables système</a>		Configurez les variables système.				
<a href="#">Services de pré-lancement</a>		Configurez les services de pré-lancement.				
<a href="#">Utilisateur primaire</a>		Configurez le paramétrage de détermination de l'utilisateur primaire.				
<a href="#">Poste de travail principal</a>		Configurez le paramétrage de détermination du poste de travail principal.				
<a href="#">Planification du rafraîchissement de groupe dynamique</a>		Configurez la planification du rafraîchissement de groupe dynamique.				
<a href="#">Wake-on-LAN</a>		Configurez les paramètres Wake-On-LAN.				
<a href="#">Paramètres de gestion de l'alimentation</a>		Configurez la planification de la gestion de l'alimentation des périphériques Intel AMT.				
<a href="#">Gestion à distance</a>		Activez et configurez la gestion à distance.				
Découverte et déploiement						
Événement et messagerie						
Gestion d'infrastructure						
Inventaire						
Gestion des ressources						
Gestion de la sécurité des noeuds d'extrémité						
Gestion de Service Desk						
ZENworks Mobile Management						
Gestion des audits						
Gestion des correctifs						
Hiérarchie des serveurs						

3 Cliquez sur *Enregistrement* pour ouvrir la page Enregistrement.

Configuration > Enregistrement

**Enregistrement**

Configurez les paramètres d'enregistrement.

**Nom de modèle du périphérique**

Nom donné aux nouvelles machines :



**Règles d'enregistrement**

Activez l'utilisation des règles d'enregistrement.

Activez l'utilisation des règles d'enregistrement par défaut.

**Renommer dynamiquement le périphérique**

Activez la modification automatique des noms des périphériques.

**Paramètres de rapprochement**

Indiquez les attributs de périphérique à utiliser lors du rapprochement.

Numéro de série       Adresse Mac       Nom de la machine

Activer la différenciation

OK    Appliquer    Réinitialiser    Annuler

4 Dans le panneau Modèle de désignation de périphérique, cliquez sur , puis sélectionnez la variable machine de votre choix dans la liste.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison d'une ou de plusieurs variables, par exemple :

`{HostName} {GUID}`

5 Cliquez sur *OK* pour enregistrer les modifications.

## 3.2.4 Informations complémentaires

Pour plus d'informations sur l'enregistrement des périphériques, reportez-vous au manuel [Référence de découverte, de déploiement et de retrait de ZENworks 11 SP3](#).

## 3.3 Connexion aux sources d'utilisateurs

Vous pouvez vous connecter à un ou plusieurs annuaires LDAP pour fournir des sources d'utilisateurs expertes dans ZENworks.

L'ajout d'une source d'utilisateurs vous permet d'associer des comptes administrateur ZENworks à des comptes utilisateur LDAP, ainsi que d'associer des périphériques aux utilisateurs qui y ont principalement recours. De plus, l'ajout d'utilisateurs active des fonctionnalités supplémentaires pour les produits ZENworks suivants :

- ♦ **Configuration Management** : permet d'assigner des ensembles et des stratégies aussi bien à des utilisateurs qu'à des périphériques, ainsi que de générer des rapports d'inventaire basés sur les utilisateurs.
- ♦ **Asset Management** : permet de prendre en compte les licences logicielles par utilisateur ainsi que par périphérique.
- ♦ **Endpoint Security Management** : permet d'assigner des stratégies aussi bien à des utilisateurs qu'à des périphériques.

Lorsque vous définissez un annuaire LDAP en tant que source d'utilisateurs, celui-ci n'est pas affecté : ZENworks a uniquement besoin d'un accès en lecture à cet annuaire et stocke toutes les informations relatives aux assignations dans la base de données ZENworks. Pour obtenir des informations plus détaillées sur les droits de lecture spécifiques requis lors d'une connexion à une source d'utilisateurs, reportez-vous à la section « [Creating User Source Connections](#) » (Création de connexions à une source d'utilisateurs) dans le manuel [ZENworks 11 User Source and Authentication Reference](#) (Référence d'authentification et de source d'utilisateurs dans ZENworks 11).


Vous pouvez vous connecter aux sources d'utilisateurs Novell eDirectory et Microsoft Active Directory. La configuration minimale requise est la suivante : Novell eDirectory 8.7.3 et Microsoft Active Directory sous Windows 2000 SP4. La version LDAP minimale requise est la version 3.

Après vous êtes connecté à un annuaire LDAP, définissez les conteneurs associés que vous voulez exposer. Par exemple, supposez que vous avez une arborescence de domaine Microsoft Active Directory du nom de MaSociété. Tous les utilisateurs résident dans deux conteneurs dans l'arborescence MaSociété : MaSociété/Utilisateurs et MaSociété/Temp/Utilisateurs. Vous pourriez référencer l'arborescence MaSociété comme source et MaSociété/Utilisateurs et MaSociété/Temp/Utilisateurs comme conteneurs d'utilisateurs séparés. Cela limite l'accès au sein de l'annuaire aux conteneurs qui comprennent des utilisateurs.

En plus des utilisateurs qui résident dans les conteneurs que vous ajoutez, le Centre de contrôle ZENworks affiche également tous les groupes d'utilisateurs qui se trouvent dans les conteneurs. Vous pouvez ainsi gérer à la fois les utilisateurs individuels et les groupes d'utilisateurs.

Pour vous connecter à une source d'utilisateurs :

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Configuration*.



- 2 Dans le panneau Sources utilisateur, cliquez sur *Nouveau* pour lancer l'assistant Créer une nouvelle source d'utilisateurs.

[Configuration](#) > Créer une nouvelle source d'utilisateurs

**Créer une nouvelle source d'utilisateurs**

**Étape 1 : Infos sur la connexion**

Configurer une source d'utilisateurs permet aux objets Ensemble et Stratégies d'être assignés à des identités contenues dans un annuaire LDAP. Saisissez les informations de connexion de l'annuaire LDAP.

Nom de la connexion :\*

Adresse :\*

Utiliser SSL

Port :

Contexte LDAP racine :  (Facultatif)  
 (par ex. dc=company,dc=com)

Ignorer les groupes dynamiques dans eDirectory

- 3 Suivez les instructions à l'écran pour créer la source d'utilisateurs.

Pour plus d'informations sur les éléments requis à chaque étape de l'assistant, cliquez sur le bouton *Aide*.

Vous pouvez également utiliser la commande `user-source-create` de l'utilitaire `zman` pour créer une connexion vers une source d'utilisateurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Commandes de l'utilisateur](#) » du manuel *Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 11 SP3*.

## 3.4 Création de comptes administrateurs de ZENworks

Lors de l'installation, un compte administrateur ZENworks par défaut (nommé Administrateur) est créé. Ce compte, désigné sous le terme de compte super administrateur, offre les pleins droits d'administration pour la zone de gestion.

Généralement, il convient de créer des comptes administrateur pour chaque personne qui exerce des tâches administratives. Il peut s'agir de comptes super administrateur ou de comptes administrateur avec des droits limités. Vous pouvez attribuer à un utilisateur un compte administrateur qui lui permet uniquement de découvrir et d'enregistrer des périphériques dans la zone de gestion, par exemple, ou encore d'assigner des ensembles à des périphériques. Le compte peut aussi être limité à l'exécution de tâches de gestion des ressources, comme la gestion des contrats, licences et documents.

Dans certains cas, vous pouvez avoir plusieurs comptes administrateur qui nécessitent les mêmes droits d'administration. Au lieu d'assigner les droits à chaque compte séparément, vous pouvez créer un rôle administrateur, lui assigner les droits d'administration et ajouter ensuite les comptes au rôle. Par exemple, vous pouvez avoir un rôle Service d'assistance qui fournit les droits d'administration dont ont besoin plusieurs de vos administrateurs.

Vous pouvez choisir de créer des groupes d'administrateurs. Si vous assignez des droits et des rôles à un groupe d'administrateurs, ces droits et rôles sont applicables à tous les membres du groupe.

### 3.4.1 Création d'un compte administrateur

- 1 Dans le centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Configuration*.



- 2 Dans le panneau Administrateurs, cliquez sur *Nouveau* > Administrateur pour afficher la boîte de dialogue Ajouter un nouvel administrateur.

**Ajouter un nouvel administrateur** ? X

Il y a deux façons de créer un administrateur :

Créez un administrateur en spécifiant un nom et un mot de passe.

Nom de l'administrateur : \*

Nom complet :

Mot de passe : \*

Confirmez le mot de passe : \*

Basé sur des utilisateurs d'une source d'utilisateurs en utilisant les références définies dans la source d'autorité.

Ajouter Retirer	
<input type="checkbox"/>	Nom Dans le dossier

Aucune option n'est sélectionnée, cliquez sur Ajouter pour sélectionner des options.

Donner à cet administrateur les mêmes droits que moi.  
Les champs portant un astérisque sont requis.

OK Annuler

### 3 Renseignez les champs.

La boîte de dialogue Ajouter un nouvel administrateur permet de créer un nouveau compte administrateur en fournissant un nom et un mot de passe ou de créer un nouvel administrateur à partir d'un utilisateur existant dans la source utilisateur. Éventuellement, vous pouvez attribuer au nouvel administrateur les mêmes droits que ceux de l'administrateur actuellement connecté.

**Créer un nouvel administrateur en fournissant un nom et un mot de passe :** sélectionnez cette option si vous voulez créer un nouveau compte administrateur en spécifiant manuellement le nom et le mot de passe.

**Basé sur des utilisateurs d'une source d'utilisateurs :** sélectionnez cette option si vous voulez créer un nouveau compte administrateur basé sur les informations utilisateur de votre source d'utilisateurs. Pour ce faire, cliquez sur *Ajouter*, puis recherchez et sélectionnez l'utilisateur de votre choix.

**Donner à cet administrateur les mêmes droits que moi :** sélectionnez cette option pour assigner au nouvel administrateur les mêmes droits que vous qui êtes connecté en tant qu'administrateur. Si vous disposez de droits de super administrateur, le nouvel administrateur est créé en tant que super administrateur.

4 Une fois les champs renseignés, cliquez sur *OK* pour ajouter le nouvel administrateur au panneau Administrateurs.

5 Si vous devez modifier les droits ou les rôles du nouvel administrateur, cliquez sur le compte administrateur, puis sur l'onglet *Droits* pour afficher les détails du compte :

- 6 Si l'option *Super administrateur* est cochée, désactivez-la.  
Vous ne pouvez pas modifier les droits de super administrateur.
- 7 À l'aide du panneau *Droits assignés*, modifiez les droits assignés.
- 8 À l'aide du panneau *Rôles assignés*, modifiez les rôles assignés.
- 9 Une fois les droits modifiés, cliquez sur *Appliquer* pour enregistrer les modifications.

Pour obtenir plus d'informations sur la création de comptes d'administrateur ZENworks ou sur les droits ou les rôles d'administrateur, reportez-vous au manuel *ZENworks 11 SP3 Administrator Accounts and Rights Reference* (Référence des droits et comptes d'administrateur ZENworks 11 SP3).

Vous pouvez également utiliser la commande `admin-create` de l'utilitaire `zman` pour créer un compte d'administrateur ZENworks. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Commandes de l'administrateur](#) » du manuel *Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 11 SP3*.

## 3.4.2 Création d'un compte groupe d'administrateurs

- 1 Dans le centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Configuration*.

- 2 Dans le panneau *Administrateurs*, cliquez sur *Nouveau > Groupe d'administrateurs* pour afficher la boîte de dialogue *Ajouter un nouveau groupe d'administrateurs*.

**Ajouter un nouveau groupe d'administrateurs** ? x

Créer un nouveau groupe d'administrateurs de l'une des façons suivantes :

Créer un nouveau groupe d'administrateurs en mentionnant son nom, sa description et ses membres.

Nom du groupe d'administrateurs :

Description :

**Ajouter Retirer**

<input type="checkbox"/> Nom	Dans le dossier
Aucune option n'est sélectionnée, cliquez sur Ajouter pour sélectionner des options.	

Basé sur des groupes d'utilisateurs d'une source d'utilisateurs en utilisant les références définies dans la source d'autorité.

**Ajouter Retirer**

<input type="checkbox"/> Nom	Dans le dossier
Aucune option n'est sélectionnée, cliquez sur Ajouter pour sélectionner des options.	

Importer maintenant les membres de chaque groupe d'utilisateurs en tant qu'administrateurs

Les champs portant un astérisque sont requis.

### 3 Renseignez les champs.


La boîte de dialogue Ajouter un nouveau groupe d'administrateurs permet de créer un nouveau compte groupe d'administrateurs en fournissant un nom de groupe et en ajoutant des membres au groupe. Vous pouvez également créer un nouveau groupe d'administrateurs à partir d'un groupe d'utilisateurs existant dans la source d'utilisateurs. Chaque nom de groupe d'administrateurs doit être unique.

**Créer un nouveau groupe d'administrateurs en fournissant un nom et en ajoutant des membres :** sélectionnez cette option si vous voulez créer un nouveau compte groupe d'administrateurs en spécifiant le nom et en ajoutant les membres manuellement. Pour ajouter des membres, cliquez sur *Ajouter*, puis recherchez et sélectionnez les administrateurs de votre choix. Vous pouvez ajouter au groupe autant d'administrateurs que souhaité. Vous ne pouvez pas ajouter d'autres groupes d'administrateurs au groupe.

**À partir de groupes d'utilisateurs existant dans une source d'utilisateurs :** sélectionnez cette option si vous voulez créer un nouveau compte groupe d'administrateurs basé sur les informations groupe d'utilisateurs de votre source d'utilisateurs. Pour ce faire, cliquez sur *Ajouter*, puis recherchez et sélectionnez le groupe d'utilisateurs de votre choix.

**Importer maintenant les membres de chaque groupe d'utilisateurs en tant qu'administrateurs :** sélectionnez cette option pour que les membres des groupes d'utilisateurs sélectionnés soient immédiatement ajoutés en tant qu'administrateurs.

- 4 Une fois les champs renseignés, cliquez sur *OK* pour ajouter le nouveau groupe d'administrateurs au panneau Administrateurs.
- 5 Si vous devez modifier les droits ou les rôles du nouveau groupe d'administrateurs, cliquez sur le compte groupe d'administrateurs, puis sur l'onglet *Droits* pour afficher les détails du compte :



- 6 À l'aide du panneau Droits assignés, modifiez les droits assignés.
- 7 À l'aide du panneau Rôles assignés, modifiez les rôles assignés.
- 8 Une fois les droits modifiés, cliquez sur *Appliquer* pour enregistrer les modifications.

Pour obtenir plus d'informations sur la création de comptes de groupe d'administrateur, de droits ou de rôles d'administrateur ZENworks, reportez-vous au manuel [ZENworks 11 SP3 Administrator Accounts and Rights Reference](#) (Référence des droits et comptes d'administrateur ZENworks 11 SP3).

Vous pouvez également utiliser la commande `admin-create` de l'utilitaire `zman` pour créer un compte d'administrateur ZENworks. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Commandes de l'administrateur](#) » du manuel [Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 11 SP3](#).

## 3.5 Modification des paramètres de configuration

Les paramètres de configuration de la zone de gestion permettent de contrôler une vaste gamme de comportements des fonctions de votre zone. Certains paramètres de gestion des périphériques permettent de contrôler la fréquence à laquelle les périphériques accèdent à un serveur ZENworks pour obtenir des informations rafraîchies, la fréquence à laquelle les groupes dynamiques sont rafraîchis et les niveaux de messages (informatif, avertissement ou erreur) qui sont consignés par l'agent adaptatif ZENworks. Ainsi, il existe des paramètres Événement et messagerie, Découverte et déploiement, etc.

Les paramètres de gestion de zone qui s'appliquent aux périphériques sont hérités de tous les périphériques de la zone. Tel qu'abordé dans la [Section 3.1, « Organisation des périphériques : dossiers et groupes », page 23](#), vous pouvez remplacer les paramètres de zone en les configurant sur des dossiers de périphériques ou des périphériques individuels. Cela permet d'établir les paramètres de zone qui s'appliquent au plus grand nombre de périphériques et ensuite, si besoin, de remplacer les paramètres sur les dossiers et périphériques.

Par défaut, les paramètres de votre zone sont préconfigurés avec des valeurs qui fournissent des fonctions communes. Vous pouvez, cependant, modifier les paramètres pour mieux les adapter au comportement dont vous avez besoin dans votre environnement.

- ♦ [Section 3.5.1, « Modification des paramètres de configuration au niveau de la zone », page 41](#)
- ♦ [Section 3.5.2, « Modification des paramètres de configuration au niveau d'un dossier », page 41](#)
- ♦ [Section 3.5.3, « Modification des paramètres de configuration au niveau d'un périphérique », page 41](#)

### 3.5.1 Modification des paramètres de configuration au niveau de la zone

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Configuration*.
- 2 Dans le panneau Paramètres de la zone de gestion, cliquez sur la catégorie (*Gestion des périphériques, Découverte et déploiement, Événement et messagerie, etc.*) dont vous souhaitez modifier les paramètres.
- 3 Cliquez sur le paramètre pour afficher sa page de détails.
- 4 Modifiez le paramètre selon vos besoins.  
  
Pour obtenir plus d'informations sur le paramètre, reportez-vous au manuel *ZENworks 11 SP3 Management Zone Settings Reference* (Référence des paramètres de zone de gestion de ZENworks 11 SP3) ou cliquez sur le bouton *Aide* dans le centre de contrôle ZENworks.
- 5 Une fois le paramètre modifié, cliquez sur *OK* (ou *Appliquer*) pour enregistrer vos modifications.  
  
Si le paramètre de configuration s'applique aux périphériques, le paramètre est hérité par tous les périphériques de la zone à moins que le paramètre soit remplacé au niveau d'un dossier ou d'un périphérique.

### 3.5.2 Modification des paramètres de configuration au niveau d'un dossier

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Périphériques*.
- 2 Dans le tableau de bord Périphériques (sur l'onglet *Gérés*), recherchez le dossier dont vous voulez modifier les paramètres.
- 3 Lorsque vous avez trouvé le dossier, cliquez sur *Détails* en regard du nom du dossier pour en afficher les détails.
- 4 Cliquez sur l'onglet *Paramètres*.
- 5 Dans le panneau Paramètres, cliquez sur la catégorie de paramètres (*Gestion des périphériques, Gestion d'infrastructure, etc.*) que vous voulez modifier.
- 6 Cliquez sur le paramètre pour afficher sa page de détails.
- 7 Modifiez le paramètre selon vos besoins.  
  
Pour obtenir plus d'informations sur le paramètre, reportez-vous au manuel *ZENworks 11 SP3 Management Zone Settings Reference* (Référence des paramètres de zone de gestion de ZENworks 11 SP3) ou cliquez sur le bouton *Aide* dans le centre de contrôle ZENworks.
- 8 Une fois le paramètre modifié, cliquez sur *OK* (ou *Appliquer*) pour enregistrer vos modifications.  
  
Le paramètre de configuration est hérité par tous les périphériques du dossier, y compris les périphériques contenus dans les sous-dossiers, à moins que le paramètre soit remplacé sur un sous-dossier ou un périphérique individuel.

### 3.5.3 Modification des paramètres de configuration au niveau d'un périphérique

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Périphériques*.
- 2 Dans le tableau de bord Périphériques (sur l'onglet *Gérés*), recherchez le périphérique dont vous voulez modifier les paramètres.
- 3 Lorsque vous avez trouvé le périphérique, cliquez sur son nom pour en afficher les détails.
- 4 Cliquez sur l'onglet *Paramètres*.
- 5 Dans le panneau Paramètres, cliquez sur la catégorie de paramètres (*Gestion des périphériques, Gestion d'infrastructure, etc.*) que vous voulez modifier.

- 6 Cliquez sur le paramètre pour afficher sa page de détails.
- 7 Modifiez le paramètre selon vos besoins.  
Pour obtenir plus d'informations sur le paramètre, reportez-vous au manuel *ZENworks 11 SP3 Management Zone Settings Reference* (Référence des paramètres de zone de gestion de ZENworks 11 SP3) ou cliquez sur le bouton *Aide* dans le centre de contrôle ZENworks.
- 8 Une fois le paramètre modifié, cliquez sur *OK* (ou *Appliquer*) pour enregistrer vos modifications.

## 3.6 Partage de zone et abonnement

La fonction S'abonner et partager de ZENworks vous permet de partager des objets de contenu assignables tels que des ensembles ou des stratégies entre plusieurs zones ZENworks. La zone qui partage le contenu est nommée zone de partage, tandis que la zone qui s'abonne à la zone de partage et réplique les contenus partagés dans sa propre zone est désignée comme la zone d'abonné.

Dans le centre de contrôle ZENworks, vous pouvez utiliser le lien de paramètres de partage de zone situé dans le panneau Gestion d'infrastructure pour gérer les activités de partage de la zone.

Un serveur primaire est identifié dans la zone de partage en tant que serveur de partage. Toutes les activités de partage de contenu sont effectuées via ce serveur. L'enregistrement de la zone d'abonné s'effectue en fournissant une clé d'abonné à partir de la zone de partage. La clé d'abonné ne permet pas à un abonné d'obtenir des droits sur un contenu. Elle est uniquement destinée à l'enregistrement d'abonnés.

Le contenu requis est ensuite partagé à partir de la zone de partage, puis répliqué dans la zone d'abonné. En cas de problème de réplication, vous recevrez une notification et vous pourrez apporter les corrections nécessaires.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le partage de zone et l'abonnement, reportez-vous au manuel *ZENworks 11 SP3 Subscribe and Share Reference* (Référence de partage et d'abonnement de ZENworks 11 SP3).

## 3.7 Mise à jour du logiciel ZENworks

Vous pouvez mettre à jour votre logiciel ZENworks 11 SP3 sur tous les périphériques de la zone de gestion sur lesquels il est installé. Des téléchargements de mise à jour peuvent être programmés. Les mises à jour du logiciel sont fournies au niveau du Support Pack. Vous pouvez choisir d'appliquer chaque mise à jour après en avoir consulté le contenu (les versions Support Pack sont cumulatives). Vous pouvez également télécharger la dernière mise à jour de la reconnaissance des produits (Product Recognition Update - PRU) pour mettre à jour votre base de connaissances afin que ZENworks Inventory puisse reconnaître les logiciels plus récents.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel *ZENworks 11 SP3 System Updates Reference* (Référence des mises à jour système de ZENworks 11 SP2).

## 3.8 Création d'emplacements

Les exigences en matière de sécurité pour un périphérique peuvent différer d'un emplacement à l'autre. Par exemple, vos restrictions personnelles pour le pare-feu peuvent différer selon qu'il s'agisse d'un périphérique situé dans un terminal d'aéroport ou dans un bureau derrière le pare-feu de votre entreprise.

Pour garantir l'adéquation des exigences en matière de sécurité pour un périphérique à tout emplacement, ZENworks prend en charge à la fois les stratégies globales et celles basées sur l'emplacement. Une stratégie globale est appliquée quel que soit l'emplacement du périphérique. Une stratégie basée sur l'emplacement est appliquée uniquement quand l'emplacement du périphérique correspond aux critères d'un emplacement associé à la stratégie. Par exemple, si vous créez une stratégie basée sur l'emplacement pour votre bureau et l'assignez à un ordinateur portable, elle est appliquée uniquement lorsque celui-ci se trouve au bureau.

Si vous souhaitez utiliser des stratégies basées sur l'emplacement, vous devez tout d'abord définir les emplacements pertinents pour votre organisation. Un emplacement est un endroit, ou un type d'endroit pour lequel vous avez des exigences bien spécifiques en matière de sécurité. Par exemple, vous pouvez avoir différentes exigences en matière de sécurité lorsqu'un périphérique est utilisé au bureau, à la maison ou dans un aéroport.

Les emplacements sont définis par les environnements réseau. Supposons que vous disposiez d'un bureau à New York et d'un autre à Tokyo. Les deux bureaux possèdent les mêmes exigences en matière de sécurité. Dès lors, vous créez un emplacement Bureau et l'associez à deux environnements réseau : celui du bureau de New York et celui du bureau de Tokyo. Chaque environnement est défini de manière explicite par un ensemble de services de passerelle, de serveur DNS et de point d'accès sans fil. Chaque fois que ZENworks Adaptive Agent détermine que son environnement actuel correspond au réseau du bureau de New York ou de Tokyo, il définit son emplacement sur Bureau et applique les stratégies de sécurité associées à l'emplacement Bureau.

Les sections suivantes expliquent comment créer des emplacements.


- ♦ [Section 3.8.1, « Définition d'un environnement réseau », page 43](#)
- ♦ [Section 3.8.2, « Création d'emplacements », page 45](#)
- ♦ [Section 3.8.3, « Sélection de l'emplacement et de l'environnement réseau sur un périphérique géré », page 46](#)

### 3.8.1 Définition d'un environnement réseau

Les définitions d'environnement réseau sont une composante essentielle des emplacements. Vous pouvez définir un environnement réseau lors de la création d'un emplacement, mais nous vous recommandons de définir les environnements réseau en premier lieu et de les ajouter lors de la création des emplacements.

Pour créer un environnement réseau :

- 1 Dans le centre de contrôle ZENworks, cliquez sur *Configuration > Emplacements*.



- 2 Dans le panneau Environnements réseau, cliquez sur *Nouveau* pour lancer l'assistant de création d'un environnement réseau.

- 3 Sur la page Définir les détails, indiquez un nom pour l'environnement réseau, puis cliquez sur *Suivant*.

Si vous souhaitez plus d'informations sur les champs ou les options pendant l'exécution de l'assistant, cliquez sur le bouton *Aide* situé dans le coin supérieur droit du centre de contrôle ZENworks.

- 4 Sur la page Détails de l'environnement réseau, remplissez les champs suivants :

**Limiter au type d'adaptateur :** par défaut, les services réseau que vous définissez sur cette page sont évalués selon les adaptateurs réseau câblés, sans fil ou à distance d'un périphérique. Si vous souhaitez limiter l'évaluation à un certain type d'adaptateur, sélectionnez *Câblé*, *Sans fil*, ou *À distance*.

**Correspondance minimum :** spécifiez le nombre minimum de services réseau définis devant correspondre afin de sélectionner cet environnement réseau.

spécifiez le nombre minimum de services réseau définis devant correspondre afin de sélectionner cet environnement réseau.

Par exemple, si vous définissez une adresse de passerelle, trois serveurs DNS et un serveur DHCP, vous disposez au total de 5 services. Vous pouvez indiquer qu'au moins trois de ces services doivent correspondre pour sélectionner cet environnement réseau.

Lorsque vous spécifiez un nombre de correspondances minimum, gardez les éléments suivants à l'esprit :

- ♦ Le nombre ne peut pas être inférieur à celui des services indiqués pour l'option Correspondance requise.
- ♦ Le nombre ne doit pas dépasser le nombre total de services définis. Si tel était le cas, la correspondance minimum ne serait jamais atteinte, de sorte que l'environnement réseau ne serait jamais sélectionné.


**Services réseau :** le panneau Services réseau permet de définir les services réseau évalués par l'agent adaptatif afin de déterminer si son environnement réseau actuel correspond à cet environnement réseau. Sélectionnez l'onglet du service réseau que vous souhaitez définir, cliquez sur *Ajouter*, puis indiquez les informations requises

- 5 Cliquez sur *Suivant* pour afficher la page Résumé, puis sur *Terminer* pour ajouter la définition de l'environnement réseau à la liste.

## 3.8.2 Création d'emplacements

Lorsque vous créez un emplacement, vous fournissez un nom d'emplacement, puis associez les environnements réseau souhaités à l'emplacement.

- 1 Dans le centre de contrôle ZENworks, cliquez sur *Configuration > Emplacements*.



- 2 Dans le panneau Emplacements, cliquez sur *Nouveau* pour lancer l'assistant de création d'un emplacement.

**Créer un emplacement**

**Étape 1 : Définir les détails**

Entrez les détails de l'emplacement.

Nom de l'emplacement : \*

Description :

Valeur de limitation (en kbit/s) \*

\* Les champs portant un astérisque sont requis.

---

- 3 Dans la page Définir les détails, indiquez un nom pour l'emplacement, puis cliquez sur *Suivant*.  
Si vous souhaitez plus d'informations sur les champs ou les options pendant l'exécution de l'assistant, cliquez sur le bouton *Aide* situé dans le coin supérieur droit du centre de contrôle ZENworks.
- 4 Sur la page Assigner des environnements réseau :
  - 4a Sélectionnez *Assigner les environnements réseau existants à l'emplacement*.
  - 4b Cliquez sur *Ajouter*, sélectionnez les environnements réseau, puis cliquez sur *OK* pour les ajouter à la liste.
  - 4c Cliquez sur *Suivant* lorsque vous avez fini d'ajouter des environnement réseau.
- 5 Sur la page Résumé, cliquez sur *Terminer* afin de créer l'emplacement et de l'ajouter à la liste des emplacements.

Lorsque vous ajoutez plusieurs emplacements, l'ordre de la liste détermine quel emplacement est utilisé lorsque plusieurs emplacements incluent l'environnement réseau identifié par l'agent adaptatif. Lorsque cela se produit, l'emplacement utilisé est celui situé au début de la liste. Vous pouvez utiliser les options *Vers le haut* et *Vers le bas* pour réorganiser la liste.

Vous pouvez également utiliser les commandes `network-environment-create` et `location-create` de l'utilitaire `zman` pour créer un environnement réseau et l'emplacement connexe à l'aide de l'environnement réseau créé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Commandes d'enregistrement](#) » du manuel [Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 11 SP3](#).

### 3.8.3 Sélection de l'emplacement et de l'environnement réseau sur un périphérique géré

Si plusieurs emplacements et environnements réseau sont définis dans le centre de contrôle ZENworks, l'agent adaptatif sur le périphérique géré passe en revue tous les environnements réseau définis afin d'identifier les environnements correspondants. À partir des environnements identifiés,

l'agent adaptatif sélectionne les environnements réseau disposant du plus grand nombre de services réseau correspondants (tels qu'une adresse IP du client et des serveurs DNS). L'agent adaptatif analyse ensuite la liste triée des emplacements, identifie le premier qui contient l'un des environnements réseau sélectionnés et sélectionne l'emplacement ainsi que le premier environnement réseau correspondant situé à cet emplacement.

Par exemple :

Les emplacements définis dans le centre de contrôle ZENworks sont repris dans l'ordre suivant : L1 et L2.

Les environnements réseau dans L1 sont répertoriés dans l'ordre suivant : NE1, NE2 et NE4.

Les environnements réseau dans L2 sont répertoriés dans l'ordre suivant : NE2, NE3 et NE4.

L'agent adaptatif sur le périphérique géré détecte que NE2, NE3 et NE4 correspondent tous sur le périphérique géré.

Si NE2 et NE4 ont chacun deux services réseau correspondants et que NE3 n'en a qu'un seul, l'agent adaptatif sélectionne NE2 et NE4 car ce sont ceux qui contiennent le plus de services réseau correspondants. NE2 étant le premier environnement réseau répertorié dans L1, L1 est sélectionné en tant qu'emplacement et NE2 en tant qu'environnement réseau.

---

**REMARQUE :** pour qu'un environnement réseau soit considéré comme une correspondance sur le périphérique géré, il doit respecter toutes les restrictions définies. Il s'agit notamment de l'attribut *Correspondance minimum* spécifié pour l'environnement réseau et de l'attribut *Correspondance requise* spécifié pour les services réseau dans cet environnement.

---



# 4 Déploiement de ZENworks Adaptive Agent

ZENworks Adaptive Agent doit être déployé sur les périphériques que vous voulez gérer. Les sections suivantes fournissent des instructions pour vous aider à comprendre le processus de déploiement de l'agent :

- ♦ [Section 4.1, « Configuration des fonctionnalités de l'agent adaptatif », page 49](#)
- ♦ [Section 4.2, « Configuration de la sécurité de l'agent adaptatif », page 53](#)
- ♦ [Section 4.3, « Installation de ZENworks Adaptive Agent », page 55](#)
- ♦ [Section 4.4, « Utilisation de ZENworks Adaptive Agent », page 60](#)

---

**REMARQUE :** si un périphérique ne respecte pas la configuration requise pour installer l'agent adaptatif ZENworks (reportez-vous à la section « [Configuration requise pour un périphérique géré](#) » du manuel [Configuration système requise pour ZENworks 11 SP3](#)), il se peut que vous puissiez y installer le module Inventaire seulement pour assurer l'inventaire du périphérique. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel [Référence de découverte, de déploiement et de retrait de ZENworks 11 SP3](#).

---

## 4.1 Configuration des fonctionnalités de l'agent adaptatif

ZENworks Adaptive Agent utilise plusieurs modules pour exécuter des fonctions sur un périphérique. Ces modules sont désignés comme les fonctionnalités de l'agent adaptatif. Chaque produit ZENworks 11 SP3 possède des fonctions spécifiques, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Les produits ZENworks 11 SP3 sont répertoriés dans la colonne de gauche ; les autres colonnes représentent les fonctionnalités de l'agent adaptatif.

---

	Gestion des ressources	Gestion des ensembles	Sécurité des noeuds d'extrémité	Full Disk Encryption	Gestion des images	Gestion des correctifs	Gestion des stratégies	Gestion à distance	Gestion des utilisateurs
ZENworks Asset Management	✓								✓
ZENworks Configuration Management		✓			✓		✓	✓	✓

---

	Gestion des ressources	Gestion des ensembles	Sécurité des noeuds d'extrémité	Full Disk Encryption	Gestion des images	Gestion des correctifs	Gestion des stratégies	Gestion à distance	Gestion des utilisateurs
ZENworks Endpoint Security Management			✓						✓
ZENworks Full Disk Encryption				✓					
ZENworks Patch Management						✓			

Par défaut, lorsque vous activez un produit ZENworks, toutes les fonctionnalités de l'agent adaptatif qui lui sont associées sont installées et activées. Seule exception : ZENworks Asset Management n'active pas automatiquement la fonctionnalité Gestion des utilisateurs.

La fonctionnalité Gestion des utilisateurs est uniquement prise en charge sur les périphériques gérés Windows, pour tous les produits ZENworks.

Si vous ne voulez pas qu'une fonction soit installée ou activée sur un périphérique, vous pouvez la désinstaller ou la désactiver au niveau de la zone de gestion, du dossier du périphérique ou du périphérique lui-même. Par exemple, si vous utilisez ZENworks Configuration Management mais ne souhaitez utiliser la fonctionnalité Gestion à distance avec aucun périphérique, vous pouvez la désactiver au niveau de la zone de gestion. Ou si vous possédez ZENworks Configuration Management et ZENworks Asset Management mais ne voulez pas employer la fonctionnalité Gestion des ressources sur tous les périphériques, vous pouvez l'activer au niveau de la zone de gestion puis la désactiver (ou la désinstaller) dans les dossiers des périphériques ou directement sur les périphériques.

Si vous souhaitez personnaliser les fonctionnalités de l'agent adaptatif, avant ou après l'avoir déployé, les sections suivantes vous fournissent des instructions :

- ♦ [Section 4.1.1, « Personnalisation des fonctionnalités de l'agent adaptatif », page 50](#)
- ♦ [Section 4.1.2, « Coexistence avec l'agent ZENworks Desktop Management », page 52](#)

## 4.1.1 Personnalisation des fonctionnalités de l'agent adaptatif

Au cours du déploiement initial, ZENworks Adaptive Agent installe et active les fonctions sélectionnées au niveau de la zone de gestion. Après s'être enregistré, l'agent utilise les paramètres définis au niveau du dossier du périphérique ou du périphérique lui-même (s'ils sont différents de ceux définis dans la zone).

**REMARQUE :** la personnalisation des fonctions de l'agent adaptatif ne s'applique pas aux périphériques Macintosh.

Les étapes suivantes expliquent la procédure de personnalisation des paramètres au niveau de la zone de gestion. Pour plus d'informations sur la personnalisation des paramètres au niveau d'un dossier de périphériques ou d'un périphérique particulier, reportez-vous à la section « [Personnalisation des fonctionnalités de l'agent](#) » du manuel *Référence de découverte, de déploiement et de retrait de ZENworks 11 SP3*.

- 1 Dans le centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Configuration*.

Configuration	Enregistrement	Asset Inventory	Gestion des ressources	Mises à jour système	Emplacements
Paramètres de la zone de gestion					
Contenu					
Gestion des périphériques					
Catégorie		Description			
<a href="#">Consignation locale des périphériques</a>					
<a href="#">Planification de rafraîchissement et de retrait de périphérique</a>		Activez et configurez l'enregistrement local des avertissements et des erreurs rencontrés par les périphériques gérés.			
<a href="#">Agent ZENworks</a>		Configurez l'intervalle de rafraîchissement du périphérique.			
<a href="#">Agent de mise à jour système</a>		Configurez l'agent ZENworks.			
<a href="#">Enregistrement</a>		Configurez les agents ZENworks pour les mises à jour système.			
<a href="#">Configuration de ZENworks Explorer</a>		Configurez les paramètres d'enregistrement.			
<a href="#">Variables système</a>		Configurez le comportement de ZENworks Explorer sur les périphériques gérés.			
<a href="#">Services de pré-lancement</a>		Configurez les variables système.			
<a href="#">Utilisateur primaire</a>		Configurez les services de pré-lancement.			
<a href="#">Poste de travail principal</a>		Configurez le paramétrage de détermination de l'utilisateur primaire.			
<a href="#">Planification du rafraîchissement de groupe dynamique</a>		Configurez le paramétrage de détermination du poste de travail principal.			
<a href="#">Wake-on-LAN</a>		Configurez la planification du rafraîchissement de groupe dynamique.			
<a href="#">Paramètres de gestion de l'alimentation</a>		Configurez les paramètres Wake-On-LAN.			
<a href="#">Gestion à distance</a>		Configurez la planification de la gestion de l'alimentation des périphériques Intel AMT.			
Découverte et déploiement					
Événement et messagerie					
Gestion d'infrastructure					
Inventaire					
Gestion des ressources					
Gestion de la sécurité des noeuds d'extrémité					
Gestion de Service Desk					
ZENworks Mobile Management					
Gestion des audits					
Gestion des correctifs					
Hiérarchie des serveurs					

- 2 Dans le panneau Paramètres de la zone de gestion, cliquez sur *Gestion des périphériques*, puis sur *Agent ZENworks*.

**Agent ZENworks**  
Configurez l'agent ZENworks.

**Sécurité de l'agent**

Autoriser les utilisateurs à désinstaller ZENworks Adaptive Agent

Demander un mot de passe de désinstallation pour ZENworks Adaptive Agent

Mot de passe :  [Modifier...](#)

Activer un mot de passe prioritaire pour ZENworks Adaptive Agent

Mot de passe :  [Modifier...](#)

Activer l'auto-défense pour ZENworks Adaptive Agent

**Fonctionnalités de l'agent**

Asset Management	<input checked="" type="checkbox"/> Installé	<input checked="" type="radio"/> Activé	<input type="radio"/> Désactivé
Patch Management	<input checked="" type="checkbox"/> Installé	<input checked="" type="radio"/> Activé	<input type="radio"/> Désactivé
User Management	<input checked="" type="checkbox"/> Installé	<input checked="" type="radio"/> Activé	<input type="radio"/> Désactivé
Image Management	<input checked="" type="checkbox"/> Installé	<input checked="" type="radio"/> Activé	<input type="radio"/> Désactivé
Remote Management	<input checked="" type="checkbox"/> Installé	<input checked="" type="radio"/> Activé	<input type="radio"/> Désactivé
Bundle Management	<input checked="" type="checkbox"/> Installé	<input checked="" type="radio"/> Activé	<input type="radio"/> Désactivé
Full Disk Encryption	<input checked="" type="checkbox"/> Installé	<input checked="" type="radio"/> Activé	<input type="radio"/> Désactivé
Gestion de la sécurité des noeuds d'extrémité	<input checked="" type="checkbox"/> Installé	<input checked="" type="radio"/> Activé	<input type="radio"/> Désactivé
Policy Management	<input checked="" type="checkbox"/> Installé	<input checked="" type="radio"/> Activé	<input type="radio"/> Désactivé

Choisissez le comportement de redémarrage (le cas échéant) :

Inviter l'utilisateur à redémarrer (par défaut)

Ne pas redémarrer le périphérique

Forcer le redémarrage du périphérique

**Général**

Vie du cache :  [▲](#) [▼](#) heure(s)

Mettre en cache le seuil d'orphelinat :  [▲](#) [▼](#) jour(s)

Nombre de demandes de réessai vers un serveur occupé :  [▲](#) [▼](#)

Attente initiale de la requête de réessai (chaque requête suivante est incrémentée d'une 1 seconde) :  [▲](#) [▼](#) seconde(s)

Attente maximale de la requête de réessai :  [▲](#) [▼](#) seconde(s)

### 3 Dans le panneau Fonctionnalités de l'agent :

- ♦ Si vous ne souhaitez pas installer une fonctionnalité, désélectionnez la case *Installé* en regard de la fonctionnalité. La fonctionnalité sélectionnée ne s'installe pas sur le périphérique. Si vous décidez de désélectionner toutes les fonctionnalités, seul l'agent principal est installé.
- ♦ Si vous souhaitez qu'une fonctionnalité soit installée sans pour autant être activée, cochez les cases *Installé* et *Désactivé* en regard de celle-ci. La fonctionnalité est installée sur le périphérique mais n'est pas opérationnelle.

L'installation des fonctionnalités Gestion des ensembles, Gestion à distance et Gestion des utilisateurs nécessite le redémarrage de votre périphérique. L'installation de la fonctionnalité Gestion des images nécessite un redémarrage uniquement sous Windows 2008 et Windows Vista. Vous êtes invité à redémarrer votre périphérique sur la base de l'option de redémarrage sélectionnée.

4 Pour enregistrer les modifications, cliquez sur *OK*.

## 4.1.2 Coexistence avec l'agent ZENworks Desktop Management

Vous pouvez déployer ZENworks Adaptive Agent sur les périphériques qui contiennent une installation de l'agent ZENworks Desktop.

ZENworks Adaptive Agent et ZENworks Desktop Agent peuvent coexister sur le même périphérique, mais uniquement pour prendre en charge l'utilisation de ZENworks 11 SP3 Asset Management avec ZENworks Desktop Management. Dans ce cas, lorsque vous déployez l'agent


adaptatif sur un périphérique sur lequel ZENworks Desktop Agent est déjà installé, veillez à utiliser uniquement les fonctionnalités de l'agent adaptatif qui ne sont pas associées à ZENworks Configuration Management. N'utilisez donc pas les fonctionnalités Gestion des ensembles, Gestion des images, Gestion des stratégies, Gestion à distance ou Gestion des utilisateurs. Si vous sélectionnez l'une de ces fonctionnalités, ZENworks Desktop Agent est désinstallé avant l'installation de l'agent adaptatif.

Pour plus d'informations sur la coexistence de ZENworks Adaptive Agent et de ZENworks Desktop Agent, reportez-vous à la section « [Déploiement de l'agent adaptatif ZENworks](#) » du manuel *Référence de découverte, de déploiement et de retrait de ZENworks 11 SP3*.


## 4.2 Configuration de la sécurité de l'agent adaptatif

Pour sécuriser ZENworks Adaptive Agent sur les périphériques, vous pouvez configurer les paramètres de désinstallation et d'auto-défense de l'agent.

- 1 Dans le centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Configuration*.



- 2 Dans le panneau Paramètres de la zone de gestion, cliquez sur *Gestion des périphériques*, puis sur *Agent ZENworks*.



3 Dans le panneau Sécurité de l'agent, configurez les paramètres suivants :

**Autoriser les utilisateurs à désinstaller ZENworks Adaptive Agent :** activez cette option pour permettre aux utilisateurs de désinstaller ZENworks Adaptive Agent.

**Demander un mot de passe de désinstallation pour ZENworks Adaptive Agent:** activez cette option pour demander aux utilisateurs de saisir un mot de passe afin de désinstaller ZENworks Adaptive Agent. Cliquez sur *Modifier* pour configurer le mot de passe.

Pour éviter la distribution du mot de passe de désinstallation aux utilisateurs, il est conseillé d'utiliser l'utilitaire Générateur de clé de mot de passe afin de générer une clé de mot de passe. Cette clé, qui est basée sur le mot de passe de désinstallation, se comporte comme ce dernier. Cependant, elle peut être liée à un seul périphérique ou utilisateur, ce qui en limite l'utilisation.

L'utilitaire Générateur de clé de mot de passe est accessible sous la liste Tâches configuration dans le volet de navigation de gauche.

**Activer un mot de passe prioritaire pour ZENworks Adaptive Agent :** vous pouvez utiliser un mot de passe prioritaire dans ZENworks Adaptive Agent pour effectuer les opérations suivantes :

- ◆ Accéder à des informations relatives à l'emplacement actuel du périphérique et à la méthode d'assignation de l'emplacement.
- ◆ Accéder aux options d'administration de l'agent de sécurité des nœuds d'extrémité. Ces options vous permettent de désactiver les stratégies de sécurité actuellement appliquées (à l'exception de la stratégie de codage des données), d'afficher des informations détaillées sur les stratégies et de consulter des informations sur l'état de l'agent.
- ◆ Accéder aux options d'administration de l'agent Full Disk Encryption. Ces options vous permettent d'afficher des informations détaillées sur les stratégies, de consulter des informations sur l'état de l'agent et d'exécuter diverses fonctions, telles que l'activation de la capture d'utilisateur et le décodage de volumes.
- ◆ Désinstaller ZENworks Adaptive Agent.

**Activer l'auto-défense pour ZENworks Adaptive Agent :** pour l'heure, la fonctionnalité d'auto-défense protège uniquement ZENworks Endpoint Security Agent. Les autres modules ZENworks Adaptive Agent ne sont pas protégés.

L'auto-défense empêche l'arrêt, la désactivation ou toute altération de l'agent de sécurité des nœuds d'extrémité. Si un utilisateur effectue l'une des actions suivantes, le périphérique est automatiquement redémarré pour restaurer la configuration système correcte :

- ♦ Via le Gestionnaire des tâches Windows, arrêt de tout processus Endpoint Security Agent.
- ♦ Arrêt ou suspension de services Endpoint Security Agent.
- ♦ Suppression de fichiers et d'entrées de registre critiques. Si des clés ou des valeurs de registre associées à Endpoint Security Agent sont modifiées, elles sont immédiatement réinitialisées.
- ♦ Désactivation de la liaison du pilote de filtre NDIS avec les adaptateurs.

Cochez la case pour activer l'auto-défense.

4 Pour enregistrer les modifications, cliquez sur *OK*.

## 4.3 Installation de ZENworks Adaptive Agent

Les sections suivantes fournissent des instructions pour l'installation manuelle de l'agent adaptatif ZENworks sur des périphériques.

- ♦ [Section 4.3.1, « Installation manuelle sous Windows », page 55](#)
- ♦ [Section 4.3.2, « Installation manuelle sous Linux », page 57](#)
- ♦ [Section 4.3.3, « Installation manuelle sous Macintosh », page 58](#)

---

**REMARQUE :** vous pouvez installer l'agent adaptatif manuellement, mais il est aussi possible de l'installer de façon automatique en utilisant le processus de découverte et de déploiement des périphériques réseau. La description du processus de découverte et de déploiement sort du cadre du présent Guide de démarrage rapide. Pour savoir comment utiliser ce processus, reportez-vous au manuel [Référence de découverte, de déploiement et de retrait de ZENworks 11 SP3](#).

---

### 4.3.1 Installation manuelle sous Windows

- 1 Assurez-vous que le périphérique satisfait aux exigences requises (reportez-vous à la section « [Configuration requise pour un périphérique géré](#) » du manuel [Configuration système requise pour ZENworks 11 SP3](#)).
- 2 Sur le périphérique cible, ouvrez l'adresse suivante à partir d'un navigateur Web :

`https://server:port/zenworks-setup`

Remplacez *serveur* par le nom DNS ou l'adresse IP d'un serveur ZENworks et remplacez le *port* seulement si le serveur ZENworks n'utilise pas le port par défaut (80 ou 443).

**Novell. ZENworks**  
Zone : Novell\_Zone

**Bienvenue sur la page de téléchargement ZENworks**

Vous pouvez télécharger ici des composants et outils ZENworks spécifiques. Pour afficher la liste des outils disponibles, cliquez sur l'élément de menu souhaité sur la gauche.

ZENworks Adaptive Agent peut être téléchargé à partir de la liste ci-après en cliquant sur le lien intitulé "Par défaut". Pour pouvoir effectuer une installation de type "Réseau", Microsoft .NET doit être installé.

Nom du paquetage	Plate-forme cible	Architecture cible	Type d'installation	Taille
<a href="#">Agent par défaut (x86_Network)</a>	Microsoft Windows	Architecture x86 (32 bits)	Réseau (.NET requis)	0.9 MB
<a href="#">Agent par défaut (x86_Complete)</a>	Microsoft Windows	Architecture x86 (32 bits)	Autonome (.NET requis)	70.1 MB
<a href="#">Agent par défaut (x86_64_Network)</a>	Microsoft Windows	Architecture x86_64 (64 bits)	Réseau (.NET requis)	0.9 MB
<a href="#">Agent par défaut (x86_64_Complete)</a>	Microsoft Windows	Architecture x86_64 (64 bits)	Autonome (.NET requis)	71.7 MB
<a href="#">Agent par défaut (x86_64_Complete)</a>	Microsoft Windows	Architecture x86_64 (64 bits)	Autonome	303.2 MB
<a href="#">Agent par défaut (x86_Network)</a>	Linux	Architecture x86 (32 bits)	Réseau (JRE requis)	1 MB
<a href="#">Agent par défaut (x86_Complete)</a>	Linux	Architecture x86 (32 bits)	Autonome	140.9 MB
<a href="#">Agent par défaut (x86_64_Network)</a>	Linux	Architecture x86_64 (64 bits)	Réseau (JRE requis)	1 MB
<a href="#">Agent par défaut (x86_64_Complete)</a>	Linux	Architecture x86_64 (64 bits)	Autonome	141 MB

1 - 10 sur 10      afficher 25 éléments

Le navigateur Web affiche une liste de paquetages de déploiement pour l'agent adaptatif. Pour chaque architecture (32 et 64 bits), il existe trois types de paquetages :

**Réseau (.NET requis) :** le paquetage réseau (.NET requis) installe uniquement le pré-agent sur le périphérique cible ; le pré-agent télécharge ensuite ZENworks Adaptive Agent depuis le serveur ZENworks et l'installe. Le paquetage réseau (.NET requis) requiert que Microsoft .NET 4.0 ou version ultérieure soit installé sur le périphérique avant le déploiement de l'agent sur ce dernier.

**Autonome (.NET requis) :** le paquetage autonome (.NET requis) nécessite que Microsoft .NET 4.0 ou version ultérieure soit installé sur le périphérique préalablement au déploiement de l'agent sur ce dernier. Ce paquetage contient tous les fichiers exécutables requis pour l'installation de l'agent adaptatif ; à l'exception du programme d'installation de Microsoft .NET.

**Autonome :** le paquetage autonome installe le pré-agent et extrait tous les fichiers exécutables requis pour l'installation de l'agent adaptatif, y compris le programme d'installation de Microsoft .NET, sur le périphérique cible. Le pré-agent installe ensuite l'agent adaptatif à partir du périphérique local. Le paquetage autonome est utile si vous devez installer ZENworks Adaptive Agent sur un périphérique qui n'est pas connecté au réseau. En effet, vous pouvez enregistrer le paquetage sur un support amovible (CD, clé USB à mémoire flash, etc.) de manière à ce que le périphérique autonome puisse exécuter le paquetage à partir de ce support. L'agent adaptatif est installé sur le périphérique, mais aucune tâche d'enregistrement ou de gestion n'est effectuée tant que le périphérique n'est pas connecté au réseau.

**Personnalisé :** le nom du paquetage, Agent par défaut, fait référence aux paquetages de déploiement prédéfinis. Les paquetages de déploiement personnalisés créés via *Déploiement > Modifier un paquetage de déploiement* portent le nom qui leur a été attribué lors de leur création.

- 3 Cliquez sur le nom du paquetage de déploiement voulu, enregistrez-le sur l'unité locale du périphérique ou exécutez-le depuis le serveur ZENworks.
- 4 Si vous avez téléchargé le paquetage, exécutez-le sur le périphérique.

Pour plus d'informations sur les options que vous pouvez utiliser avec le paquetage lorsque vous le lancez à partir d'une ligne de commande, reportez-vous à la section « [Options de paquetage pour Windows, Linux et Macintosh](#) » du manuel *Référence de découverte, de déploiement et de retrait de ZENworks 11 SP3*.

---

**IMPORTANT** : si vous choisissez d'installer un paquetage complet, il se peut que vous deviez redémarrer le périphérique après avoir lancé le paquetage afin de pouvoir installer Windows Installer ou .NET Framework. Un message proposant plusieurs options de redémarrage s'affiche. Choisissez l'une des options suivantes :

- ♦ Ne faites rien, le redémarrage automatique se produit au bout de 5 minutes.
- ♦ Cliquez sur *Annuler*. Vous devrez redémarrer ultérieurement.
- ♦ Cliquez sur *OK* pour redémarrer immédiatement.

Lorsque le périphérique redémarre, l'installation reprend automatiquement.

---

- 5 À la fin de l'installation, le périphérique redémarre automatiquement si vous l'avez déjà redémarré pour l'installation de Windows Installer ou .NET Framework.

Lorsque le périphérique redémarre, il est enregistré dans la zone de gestion et l'icône ZENworks est placé dans la barre système.

Dans le centre de contrôle ZENworks, le périphérique apparaît sous le dossier \Serveurs ou \Poste de travail sur la page Périphériques.

- 6 Passez directement à la [Section 4.4, « Utilisation de ZENworks Adaptive Agent », page 60](#) pour obtenir des informations sur la connexion et sur l'utilisation de l'agent adaptatif sur un périphérique.

## 4.3.2 Installation manuelle sous Linux

Plutôt que de demander à un serveur ZENworks de déployer l'agent adaptatif sur un périphérique, vous avez la possibilité de télécharger manuellement le paquetage de déploiement de l'agent adaptatif sur le serveur et de l'installer vous-même.

- 1 Assurez-vous que le périphérique satisfait aux exigences requises (reportez-vous à la section « [Configuration requise pour un périphérique géré](#) » du manuel *Configuration système requise pour ZENworks 11 SP3*).
- 2 Sur le périphérique cible, ouvrez l'adresse suivante à partir d'un navigateur Web :

`http://server:port/zenworks-setup`

Remplacez *serveur* par le nom DNS ou l'adresse IP d'un serveur ZENworks et remplacez le *port* seulement si le serveur ZENworks n'utilise pas le port par défaut (80 ou 443).

Le navigateur Web affiche la liste des paquetages de déploiement. Pour chaque architecture (32 bits et 64 bits), il existe deux types de paquetages :

**Réseau (JRE requis)** : le paquetage réseau (.JRE requis) installe uniquement le pré-agent sur le périphérique cible ; le pré-agent télécharge ensuite ZENworks Adaptive Agent depuis le serveur ZENworks. Le paquetage réseau (.JRE requis) nécessite que JRE 1.6.0 ou version ultérieure soit installé sur le périphérique préalablement au déploiement de l'agent sur ce dernier.

---

**REMARQUE** : lors de l'installation de l'agent adaptatif ZENworks sur des périphériques gérés Linux, le JRE (Java Runtime Environment - Environnement d'exécution Java) requis est le JRE Sun. Les autres JRE ne sont pas pris en charge.

---

**Autonome** : le paquetage autonome installe le pré-agent et extrait tous les fichiers exécutables requis pour l'installation de l'agent adaptatif, y compris le programme d'installation JRE, sur le périphérique cible. Le pré-agent installe ensuite l'agent adaptatif à partir du périphérique local. Le paquetage autonome est utile si vous devez installer ZENworks Adaptive Agent sur un périphérique qui n'est pas connecté au réseau. En effet, vous pouvez enregistrer le paquetage sur un support amovible (CD, clé USB à mémoire flash, etc.) de manière à ce que le périphérique

autonome puisse exécuter le paquetage à partir de ce support. L'agent adaptatif est installé sur le périphérique, mais aucune tâche d'enregistrement ou de gestion n'est effectuée tant que le périphérique n'est pas connecté au réseau.

**Personnalisé :** le nom du paquetage, Agent par défaut, fait référence aux paquetages de déploiement prédéfinis. Les paquetages de déploiement personnalisés créés via *Déploiement > Modifier un paquetage de déploiement* portent le nom qui leur a été attribué lors de leur création.

- 3 Cliquez sur le nom du paquetage de déploiement à utiliser, enregistrez le paquetage sur l'unité locale du périphérique, puis accordez des autorisations d'exécution au fichier en exécutant la commande `chmod 755 nom_fichier`.

Pour plus d'informations sur les options que vous pouvez utiliser avec le paquetage lorsque vous le lancez à partir d'une ligne de commande, reportez-vous à la section « [Options de paquetage pour Windows, Linux et Macintosh](#) » du manuel *Référence de découverte, de déploiement et de retrait de ZENworks 11 SP3*.

- 4 (Facultatif) Sur un périphérique RHEL, exécutez la commande suivante :

```
chcon -u system_u -t rpm_exec_t nom_fichier
```

- 5 Dans la fenêtre du terminal, accédez au répertoire dans lequel vous avez téléchargé le paquetage, puis lancez le paquetage sur le périphérique en exécutant la commande `./nom_fichier`, où `nom_fichier` est le nom du paquetage téléchargé à l'[Étape 3](#).
- 6 (Facultatif) Si vous voulez que l'icône de notification ZENworks s'affiche dans la zone de notification après l'installation de l'agent sur le périphérique Linux, déloguez-vous de celui-ci puis loguez-vous à nouveau.

Dans le centre de contrôle ZENworks, le périphérique apparaît sous le dossier `\Serveurs` ou `\Poste de travail` sur la page Périphériques.

### 4.3.3 Installation manuelle sous Macintosh

Vous pouvez déployer ZENworks Adaptive Agent sur un périphérique Macintosh en téléchargeant le paquetage de déploiement à partir de la page de téléchargement de ZENworks. Veillez à avoir installé Java 1.6 sur le périphérique Macintosh.

---

**REMARQUE :** pour que ZENworks Adaptive Agent fonctionne, vous ne devez installer que le JRE (Java Runtime Environment) Apple sur les périphériques Macintosh.

---

Pour les périphériques Macintosh mis à niveau de la version 10.6.8 vers 10.7, avant d'installer l'agent, veillez à avoir mis à jour la version de la JVM installée sur le périphérique.

---



Regardez une [vidéo](#) qui présente l'installation de l'agent adaptatif sur un périphérique Mac.

---

- 1 Sur le périphérique Macintosh cible, ouvrez un navigateur Web et entrez l'adresse suivante :

```
http://<serveur>/zenworks-setup
```

Remplacez `<serveur>` par le nom DNS ou l'adresse IP d'un serveur ZENworks.

**Novell. ZENworks**  
Zone : jatestzone

Agent adaptatif  
Outils d'inventaire  
Outils de création d'images  
Outils administratifs

## Bienvenue sur la page de téléchargement ZENworks

Vous pouvez télécharger ici des composants et outils ZENworks spécifiques. Pour afficher la liste des outils disponibles, cliquez sur l'élément de menu souhaité sur la gauche. ZENworks Adaptive Agent peut être téléchargé à partir de la liste ci-après en cliquant sur le lien intitulé "Par défaut". Pour pouvoir effectuer une installation de type "Réseau", Microsoft .NET doit être installé.

Nom du paquetage	Plate-forme cible	Architecture cible	Type d'installation	Taille
<a href="#">Agent par défaut (x86_Network)</a>	Microsoft Windows	Architecture x86 (32 bits)	Réseau (.NET requis)	1.1 MB
<a href="#">Agent par défaut (x86_Complete)</a>	Microsoft Windows	Architecture x86 (32 bits)	Autonome (.NET requis)	174.5 MB
<a href="#">Agent par défaut (x86_Complete)</a>	Microsoft Windows	Architecture x86 (32 bits)	Autonome	406 MB
<a href="#">Agent par défaut (x86_64_Network)</a>	Microsoft Windows	Architecture x86_64 (64 bits)	Réseau (.NET requis)	1.1 MB
<a href="#">Agent par défaut (x86_64_Complete)</a>	Microsoft Windows	Architecture x86_64 (64 bits)	Autonome (.NET requis)	181.7 MB
<a href="#">Agent par défaut (x86_64_Complete)</a>	Microsoft Windows	Architecture x86_64 (64 bits)	Autonome	413.2 MB
<a href="#">Agent par défaut (x86_Network)</a>	Macintosh	Architecture x86 (32 bits)	Réseau (JRE requis)	1 MB
<a href="#">Agent par défaut (x86_Complete)</a>	Macintosh	Architecture x86 (32 bits)	Autonome (JRE requis)	45.1 MB
<a href="#">Agent par défaut (x86_64_Network)</a>	Macintosh	Architecture x86_64 (64 bits)	Réseau (JRE requis)	1 MB
<a href="#">Agent par défaut (x86_64_Complete)</a>	Macintosh	Architecture x86_64 (64 bits)	Autonome (JRE requis)	45 MB
<a href="#">Agent par défaut (x86_Network)</a>	Linux	Architecture x86 (32 bits)	Réseau (JRE requis)	1.6 MB
<a href="#">Agent par défaut (x86_Complete)</a>	Linux	Architecture x86 (32 bits)	Autonome	119.3 MB
<a href="#">Agent par défaut (x86_64_Network)</a>	Linux	Architecture x86_64 (64 bits)	Réseau (JRE requis)	1.6 MB
<a href="#">Agent par défaut (x86_64_Complete)</a>	Linux	Architecture x86_64 (64 bits)	Autonome	121.3 MB

1 - 14 sur 14      afficher 25 éléments

## 2 Cliquez sur le paquetage Macintosh à télécharger.

**REMARQUE :** il existe deux types de paquetage (32 et 64 bits) pour chaque architecture :

- ♦ **Réseau (JRE requis) :** ce paquetage nécessite que Java 1.6 soit installé sur le périphérique avant de procéder à l'installation du paquetage de déploiement. Il nécessite également un accès réseau au serveur ZENworks afin de télécharger les fichiers PKG nécessaires.
- ♦ **Autonome (JRE requis) :** ce paquetage nécessite que Java 1.6 soit installé sur le périphérique avant de procéder à l'installation du paquetage de déploiement. Il n'est toutefois pas nécessaire d'accéder au serveur ZENworks pour installer l'agent.

## 3 À l'invite de commande, spécifiez les autorisations exécutables pour le fichier .bin téléchargé en exécutant la commande `chmod +x<nom_fichier>`.

Pour plus d'informations sur les options disponibles avec le paquetage, reportez-vous à la section « [Options de paquetage pour Windows, Linux et Macintosh](#) » du manuel *Référence de découverte, de déploiement et de retrait de ZENworks 11 SP3*

## 4 À l'invite de commande, accédez au répertoire dans lequel vous avez téléchargé le paquetage, puis lancez le paquetage sur le périphérique en exécutant la commande suivante :

```
sudo ./nomfichier
```

`nomfichier` est le nom du paquetage téléchargé à l'[Étape 2 page 59](#).

## 5 Déloguez-vous, puis loguez-vous au périphérique pour afficher l'icône de notification ZENworks dans la zone de notification après l'installation de l'agent pour le périphérique Macintosh.

Dans le centre de contrôle ZENworks, le périphérique apparaît sous le dossier `\Serveurs` ou `\Poste de travail` sur la page Périphériques.

**REMARQUE :** après avoir déployé ZENworks Adaptive Agent sur le périphérique Macintosh, `/opt/novell/zenworks/bin` n'est pas ajouté à la variable `PATH` et les commandes de ce répertoire ne peuvent donc pas être utilisées directement. Effectuez l'une des opérations suivantes sur le périphérique Macintosh pour exécuter les commandes à partir de `/opt/novell/zenworks/bin` :

- ♦ Se reconnecter au périphérique.
- ♦ Spécifier le chemin d'accès complet pour accéder à la commande.

Par exemple : `/opt/novell/zenworks/bin/zac`.

## 4.4 Utilisation de ZENworks Adaptive Agent

Les sections suivantes fournissent des informations destinées à vous aider à vous connecter et à utiliser l'agent adaptatif ZENworks :

- ♦ [Section 4.4.1, « Connexion à la zone de gestion », page 60](#)
- ♦ [Section 4.4.2, « Navigation dans les vues de l'agent adaptatif », page 60](#)
- ♦ [Section 4.4.3, « Promotion d'un périphérique géré au rang de satellite », page 64](#)

### 4.4.1 Connexion à la zone de gestion

Lors du lancement du système d'exploitation d'un périphérique géré Windows, l'agent adaptatif démarre et vous pouvez accéder à tous les ensembles et stratégies assignés au périphérique. Pour pouvoir accéder aux ensembles et stratégies affectés à un utilisateur, celui-ci doit se connecter à la zone de gestion.

L'agent adaptatif s'intègre au client de connexion Windows OU Novell afin que l'utilisateur n'ait à se connecter qu'une seule fois. Lorsque l'utilisateur entre les références eDirectory ou Active Directory dans le client Windows ou Novell, il accède à la zone de gestion références utilisateur, à condition que les références fournies correspondent à celles de la source d'utilisateurs ZENworks. Dans le cas contraire, un écran distinct de l'agent adaptatif l'invite à entrer les bonnes références.

Supposons par exemple qu'un utilisateur dispose de deux arborescences eDirectory : Tree1 et Tree2. Tree1 est définie comme source d'utilisateurs dans la zone de gestion, mais pas Tree2. Lorsque l'utilisateur se connecte à Tree1, il est automatiquement connecté à la zone de gestion. Toutefois, lorsqu'il se connecte à Tree2, l'écran de l'agent adaptatif apparaît, l'invitant à fournir les références Tree1.

### 4.4.2 Navigation dans les vues de l'agent adaptatif


L'agent adaptatif contient les vues suivantes :

- ♦ [« Fenêtre ZENworks » page 60](#)
- ♦ [« ZENworks Explorer » page 61](#)
- ♦ [« Icône ZENworks » page 62](#)

#### Fenêtre ZENworks

La fenêtre ZENworks est une fenêtre autonome qui permet d'accéder aux ensembles. Vous pouvez la lancer à partir du menu Démarrer (*menu Démarrer > Programmes > Novell ZENworks > ZENworks Application Window*).

**Figure 4-1** ZENworks Window



Le volet de gauche de ZENworks Window affiche les éléments suivants :

- ♦ **Dossier [Tous]** : contient tous les ensembles qui vous ont été distribués, quel que soit le dossier dans lequel ils se trouvent.
- ♦ **Dossier ZENworks** : contient tous les ensembles qui n'ont pas été assignés à un autre dossier. Le dossier ZENworks est le dossier par défaut des ensembles ; cependant, votre administrateur peut créer des dossiers supplémentaires dans lequel organiser les ensembles, et il peut même renommer le dossier ZENworks.


Lorsque vous sélectionnez un dossier dans le volet de gauche, celui de droite affiche les ensembles qu'il contient. Vous pouvez :

- ♦ Installer un ensemble ou lancer une application déjà installée.
- ♦ Afficher les propriétés d'un ensemble. Les propriétés comprennent une description de l'ensemble, des informations sur les personnes à contacter pour obtenir de l'aide sur l'ensemble, les plages horaires auxquelles l'ensemble est disponible et les critères système définis pour l'ensemble.
- ♦ Réparer une application installée.
- ♦ Désinstaller une application. Il se peut que cette fonction contrôlée par l'administrateur ne soit pas activée.

## ZENworks Explorer


ZENworks Explorer est une extension de l'Explorateur Windows qui permet aux ensembles de s'afficher dans l'Explorateur Windows, sur le bureau, dans le menu Démarrer, dans la barre d'outils de lancement rapide, et dans la zone de notification (barre système). L'illustration suivante montre les ensembles affichés dans l'Explorateur Windows.

**Figure 4-2** Explorateur ZENworks - vue Explorateur Windows



L'illustration suivante montre les ensembles affichés sur le bureau.

**Figure 4-3** Explorateur ZENworks - vue Bureau Windows




Vous pouvez effectuer les mêmes opérations sur les ensembles dans ZENworks Explorer que dans ZENworks Window.

## **Icône ZENworks**

L'icône ZENworks  est située dans la zone de notifications de Windows (barre des tâches). Vous pouvez double-cliquer sur l'icône pour afficher les propriétés de ZENworks Adaptive Agent.

Figure 4-4 Propriétés de ZENworks Adaptive Agent



Le volet de navigation gauche de la fenêtre des propriétés propose des liens permettant d'accéder à l'état de l'agent adaptatif et à chacune de ses fonctionnalités :

- ♦ **État** : fournit des informations, telles que le moment auquel l'agent a contacté pour la dernière fois un serveur ZENworks, et indique si les fonctionnalités de l'agent sont en cours d'exécution ou non.
- ♦ **Stratégies** : affiche les stratégies affectées au périphérique et à l'utilisateur connecté. Indique également si la stratégie est effective. Cette fonctionnalité n'est incluse que si ZENworks Configuration Management ou ZENworks Endpoint Security est activé.
- ♦ **Ensembles** : affiche les ensembles affectés au périphérique et à l'utilisateur connecté. Affiche également l'état en cours de l'installation de chacun des ensembles (disponible, téléchargement en cours, installation en cours, etc.) et indique si l'ensemble est effectif (le périphérique répond aux critères de distribution requis). Cette fonctionnalité n'est incluse que si ZENworks Configuration Management ou ZENworks Patch Management est activé.
- ♦ **Inventaire** : affiche des informations d'inventaire concernant le périphérique. Vous pouvez afficher les détails concernant le matériel, tels que le fabricant et le modèle de vos disques durs, de vos lecteurs ou de votre carte vidéo. Vous pouvez également afficher les détails concernant les logiciels, par exemple les hot fix et les correctifs Windows installés ainsi que les numéros de version et les emplacements des logiciels installés. Cette fonctionnalité n'est incluse que si ZENworks Configuration Management ou ZENworks Asset Management est activé.
- ♦ **Sécurité des noeuds d'extrémité** : affiche des informations relatives à l'agent de sécurité des noeuds d'extrémité et à l'emplacement utilisé pour déterminer les stratégies de sécurité appliquées. Cette fonctionnalité n'est incluse que si ZENworks Endpoint Security Management est activé.

- ♦ **Gestion à distance** : affiche des informations sur les opérateurs à distance actuellement connectés et sur les paramètres de stratégie de gestion à distance actuellement appliqués à votre périphérique. Permet également d'initier une session de gestion et les paramètres de sécurité de contrôle pour la session. Cette fonctionnalité n'est incluse que si ZENworks Configuration Management est activé.
- ♦ **Satellite** : affiche les informations sur les rôles de satellite d'un périphérique utilisé comme satellite. Les rôles de satellite sont notamment les suivants : Collecte, Contenu, Authentification, Création d'image et Proxy de jointure.  
Cette fonctionnalité s'affiche uniquement si votre administrateur ZENworks a utilisé le périphérique comme satellite.
- ♦ **Consignation** : affiche des informations sur le fichier journal de l'agent adaptatif, comme l'emplacement du fichier, le serveur ZENworks sur lequel le fichier journal de l'agent sera téléchargé, ainsi que les détails concernant le prochain téléchargement prévu pour le journal. Permet également de déterminer le niveau de gravité des messages consignés.
- ♦ **Proxy Windows** : affiche les résultats des activités de découverte et de déploiement exécutées sur le périphérique lorsqu'il fait office de proxy Windows pour le serveur ZENworks primaire.

### 4.4.3 Promotion d'un périphérique géré au rang de satellite

Un satellite est un périphérique géré capable d'exécuter certains des rôles qu'un serveur primaire ZENworks prend normalement en charge, notamment l'authentification, la collecte d'informations, la distribution de contenu et la création d'image. N'importe quel périphérique géré Windows, Linux ou Mac peut être un satellite. Ce n'est pas le cas d'un serveur primaire. Lorsque vous configurez un satellite, vous indiquez les rôles qui lui sont attribués (authentification, collecte, contenu ou création d'image). Un satellite peut également effectuer des rôles ajoutés par des produits tiers, à savoir des snap-ins de l'infrastructure ZENworks 11

Pour plus d'informations sur les satellites et la promotion d'un périphérique géré au rang de satellite, reportez-vous à la section « [Satellites](#) » du manuel *ZENworks 11 SP3 Primary Server and Satellite Reference* (Référence de serveur primaire et satellite ZENworks 11 SP3).

---

# 5 Messages système

Novell® ZENworks® 11 SP3 vous permet de surveiller l'activité au sein de votre zone de gestion à l'aide de messages système.

- ♦ [Section 5.1, « Affichage des messages système », page 65](#)
- ♦ [Section 5.2, « Création d'une liste de contrôle », page 68](#)

## 5.1 Affichage des messages système

Le système ZENworks génère des messages normaux (d'information), d'avertissement et d'erreur pour vous aider à surveiller les activités telles que la distribution des logiciels et l'application des stratégies.


Chaque serveur ZENworks et agent ZENworks Adaptive Agent créent un journal des activités qui leur sont associées. Ces messages s'affichent dans le Centre de contrôle ZENworks dans plusieurs domaines :

- ♦ **Journal des messages système** : le journal des messages système, auquel vous pouvez accéder en sélectionnant *Tableau de bord > Messages système*, contient les messages provenant de l'ensemble des serveurs et agents adaptatifs ZENworks de la zone.
- ♦ **Journal des messages du périphérique** : un journal des messages du périphérique, situé sur la page Résumé d'un serveur ou d'un poste de travail, affiche les messages générés par le serveur ZENworks ou l'agent adaptatif. Par exemple, le journal des messages de Workstation1 comporte tous les messages générés par l'agent adaptatif sur le Workstation1.
- ♦ **Journal des messages de contenu** : un journal des messages du contenu, situé sur la page Résumé d'un ensemble ou d'une stratégie, affiche uniquement les messages du serveur ZENworks ou de l'agent adaptatif associés à l'ensemble ou à la stratégie. Par exemple, le journal des messages de l'Ensemble1 peut comporter des messages générés par trois serveurs ZENworks différents et 100 agents adaptatifs différents.

### 5.1.1 Affichage d'un résumé des messages

Vous pouvez afficher un résumé qui montre le nombre de messages générés pour les serveurs, les postes de travail, les ensembles et les stratégies de votre zone.

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Accueil*.



Le panneau Résumé de message affiche l'état de tous les serveurs, postes de travail, stratégies et ensembles de votre zone de gestion. Par exemple, si deux serveurs comportent des messages critiques sans accusé de réception (des messages que vous ou un autre administrateur n'avez pas encore indiqué avoir lu), la colonne affiche le nombre 2. Si vous avez trois ensembles avec des messages d'avertissement et cinq ensembles avec des messages normaux uniquement, la colonne affiche le nombre 3 et la colonne affiche le nombre 5. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans le résumé :

- ◆ Cliquez sur un type d'objet pour afficher son dossier racine. Par exemple, cliquez sur *Serveurs* pour afficher le dossier racine correspondant (*/Serveurs*).
- ◆ Quel que soit le type d'objet qui vous intéresse, cliquez sur le chiffre de l'une de ses colonnes d'état ( ) pour afficher la liste de tous les objets actuellement dans cet état. Par exemple, pour afficher la liste des serveurs dont l'état est normal, cliquez sur le chiffre dans la colonne .
- ◆ Pour n'importe quel type d'objet, cliquez sur le chiffre dans la colonne *Total* pour afficher tous les objets associés à des messages de type critique, avertissement ou normal. Par exemple, cliquez sur le nombre *total* des *serveurs* pour afficher la liste de tous les serveurs ayant n'importe quel type de messages.

## 5.1.2 Accuser réception des messages

Un message reste dans le journal des messages jusqu'à ce que vous en accusiez réception. Vous pouvez accuser réception de messages individuels ou accuser réception de tous les messages du journal simultanément.

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Périphériques*.
- 2 Parcourez le dossier *Serveurs* jusqu'à ce que vous trouviez un serveur ZENworks.
- 3 Cliquez sur le serveur pour afficher ses détails.

Geräte > Serveurs > no-zcm-de

no-zcm-de

Résumé Inventaire Relations Paramètres Contenu Statistiques Emplacements Audit Correctifs

Général	
Alias :	no-zcm-de
Nom d'hôte :	NO-ZCM-DE
Adresse IP :	172.22.18.14
Dernier rafraîchissement complet :	15:53
Dernier contact :	15:53
Version de ZENworks Configuration Management :	11.3.0.0
Version de ZENworks Asset Management :	11.3.0.34165
Version de ZENworks Patch Management :	11.3.0.118
Version de ZENworks Endpoint Security Management :	11.3.0.34165
Version de ZENworks Full Disk Encryption :	11.3.0.34165
Version de l'agent ZENworks :	11.3.0.34310
État de l'agent ZENworks :	🟢
Système d'exploitation :	Microsoft Windows Server 2012 Standard Edition 6.2.9200 N/A Build 9200
Nombre d'erreurs sans accusé de réception :	0
Nombre d'avertissements sans accusé de réception :	0
Utilisateur primaire :	Aucune source d'utilisateurs n'est configurée.
Propriétaire : <a href="#">(Modifier)</a>	
Numéro de série	564db5b1a89ddfaba9ffde51bc1840e2
Guid :	93f1083a9d76b146f3176b99711621e8
Service : <a href="#">(Modifier)</a>	
Site : <a href="#">(Modifier)</a>	
Emplacement : <a href="#">(Modifier)</a>	

Événements à venir	
13/03/14	
Rafraîchir	
Type	Nom
Heure	
Cliquez sur <a href="#">Rafraîchir</a> pour découvrir les événements à venir	

Utilisateurs connectés	
Nom	Dans le dossier
Pas d'éléments disponibles.	

Travail de création d'image	
Trav. plan. :	Aucun
Fichiers image appliqués :	Aucun
Type	Nom
Pas d'éléments disponibles.	

Mises à jour assignées du système	
Nom	État
Pas d'éléments disponibles.	

Journal des messages		
État	Message	Date
Cliquez sur <a href="#">Rafraîchir</a> pour découvrir les événements.		

#### 4 Dans l'onglet *Résumé*, recherchez le panneau Journal des messages.

Le panneau Journal des messages répertorie tous les messages (informatif, avertissement et erreur) générés par le serveur ZENworks. Le tableau suivant décrit les différentes façons d'accuser réception et de supprimer des messages.

Tâche	Étapes	Détails complémentaires
Accuser réception d'un message	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquez sur le message pour afficher la boîte de dialogue Informations détaillées du message.</li> <li>2. Cliquez sur <i>Accuser réception</i>.</li> </ol>	Si vous décidez que vous ne voulez pas accuser réception du message, cliquez sur <i>Terminé</i> pour fermer cette boîte de dialogue. Cela conserve le message dans la liste <i>Journal des messages</i> .
Accuser réception de tous les messages	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans la liste des <i>tâches</i> située dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur <i>Accuser réception de tous les messages</i>.</li> </ol>	
Afficher tous les messages avec ou sans accusé de réception	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquez sur le bouton <i>Avancé</i> pour afficher la page Éditer le journal des messages.</li> </ol>	<p>En plus d'afficher tous les messages avec ou sans accusé de réception, vous pouvez également afficher uniquement les messages ayant un statut ou une date spécifique, afficher plus de détails concernant les messages et accuser réception des messages.</p> <p>Cliquez sur le bouton <i>Aide</i> de la page Éditer le journal des messages pour obtenir des informations spécifiques sur l'exécution des tâches sur cette page.</p>
Supprimer un message	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquez sur le message pour afficher la boîte de dialogue du journal détaillé des messages.</li> <li>2. Cliquez sur <i>Supprimer</i>.</li> </ol>	La suppression d'un message le supprime définitivement de votre système ZENworks.

Vous pouvez également utiliser la commande `messages-acknowledge` de l'utilitaire `zman` pour accuser réception des messages associés aux périphériques, ensembles et stratégies. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Commandes de message](#) » du manuel *Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 11 SP3*.

### 5.1.3 Informations complémentaires

Pour plus d'informations sur les messages système, reportez-vous à la section « [Using Message Logging](#) » (Consignation des messages) du manuel *ZENworks 11 SP3 ZENworks Control Center Reference* (Référence du centre de contrôle ZENworks de ZENworks 11 SP3).

## 5.2 Création d'une liste de contrôle


Si vous avez des périphériques, ensembles ou stratégies dont vous voulez surveiller étroitement l'état, vous pouvez les ajouter à la liste de contrôle. La liste de contrôle fournit les informations suivantes :

- ♦ **Agent** : pour les serveurs et les postes de travail, affiche si l'agent ZENworks Adaptive Agent du périphérique est actuellement connecté (  ) ou déconnecté (  ).
- ♦  : indique si oui ou non l'objet a des messages à caractère critique.

- ♦ **Type** : affiche une icône représentant le type de l'objet. Par exemple, un ensemble peut avoir une icône  pour indiquer qu'il s'agit d'un ensemble Windows. Ou un périphérique peut avoir une icône  pour indiquer qu'il s'agit d'un serveur. Vous pouvez passer sur l'icône avec la souris pour afficher une description.
- ♦ **Nom** : affiche le nom de l'objet. Vous pouvez cliquer sur le nom pour accéder au journal des messages de l'objet.

Pour ajouter un périphérique, un ensemble ou une stratégie à la liste de contrôle :

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Accueil*.



- 2 Dans le panneau Liste de surveillance, cliquez sur *Ajouter*, puis sélectionnez le type d'objet (Périphérique, Ensemble ou Stratégie) que vous voulez ajouter à la liste.
- 3 Dans la boîte de dialogue de sélection, sélectionnez l'objet souhaité, puis cliquez sur *OK* pour l'ajouter à la liste de surveillance.

Par exemple, si vous ajoutez des serveurs, recherchez et sélectionnez un serveur.

Les objets restent dans la liste de contrôle jusqu'à ce que vous les supprimiez.



---

# 6 Gestion des audits

ZENworks 11 SP3 vous permet d'enregistrer et d'afficher les activités qui se déroulent dans votre système ZENworks à l'aide de la fonction Gestion des audits. Cette fonction vous permet de capturer différents événements qui se produisent dans votre zone. Vous pouvez utiliser les informations détaillées d'un événement à des fins de sécurité et de conformité : elles permettent d'identifier qui a fait quoi et sur quel système, lorsqu'un événement important a lieu dans votre environnement. Cette fonction permet également de surveiller de façon centralisée les activités liées aux serveurs primaires, aux serveurs satellites et aux périphériques gérés.

- ♦ [Section 6.1, « Types d'événements d'audit », page 71](#)
- ♦ [Section 6.2, « Activation d'un événement », page 71](#)
- ♦ [Section 6.3, « Affichage d'un événement généré », page 73](#)

## 6.1 Types d'événements d'audit

Il existe deux types d'événements d'audit ZENworks :

- ♦ **Événements de modification** : ces événements capturent les modifications de configuration apportées à la zone via le centre de contrôle ZENworks ou les utilitaires de ligne de commande zman. Vous pouvez capturer de nombreux types de changements, allant des modifications d'ensemble aux modifications de système ZENworks. Par exemple, vous pouvez configurer un événement d'audit qui enregistre l'activité d'un administrateur qui assigne un ensemble à un périphérique.
- ♦ **Événements d'agent** : ces événements capturent les opérations qui se produisent sur les périphériques gérés ZENworks. Ils sont également désignés comme des événements de périphérique.

Les événements de modification et les événements d'agent peuvent être activés pour tous les périphériques de la zone ou pour certains périphériques en particulier.


## 6.2 Activation d'un événement

Pour auditer un événement, vous devez d'abord l'activer dans le centre de contrôle ZENworks. Vous pouvez activer l'événement au niveau de la zone ou d'un périphérique. Un événement activé au niveau de la zone s'applique à tous les périphériques de la zone, tandis qu'un événement activé au niveau d'un périphérique s'applique uniquement à ce dernier.

- 1 Connectez-vous au centre de contrôle ZENworks.
- 2 (Zone) Pour activer les événements au niveau de la zone, cliquez sur *Configuration > Paramètres de la zone de gestion > Gestion des audits*.  
ou

(Périphériques) Pour activer les événements au niveau du périphérique, cliquez sur *Périphériques* > *Périphériques gérés*. Recherchez le périphérique dans les dossiers Serveurs ou Postes de travail, cliquez sur l'objet Périphérique pour afficher ses propriétés, puis cliquez sur *Paramètres* > *Gestion des audits*.

- 3 Cliquez sur *Configuration des événements* pour afficher la page Configuration des événements.
- 4 Sous l'onglet *Événements de modification* ou *Événements d'agent*, cliquez sur *Ajouter* pour afficher la boîte de dialogue Ajouter des événements de modification ou Ajouter des événements d'agent.



Pour obtenir plus d'informations sur les catégories d'événements de modification et d'agent, reportez-vous au manuel *ZENworks 11 SP3 Audit Management Reference* (Référence de gestion des audits de ZENworks 11 SP3).

- 5 Développez l'arborescence *Événements de modification* ou *Événements d'agent*, puis sélectionnez l'événement requis.
- 6 Indiquez les informations suivantes dans la section *Paramètres de l'événement* :
  - ♦ **Classification de l'événement** : selon l'importance de l'événement, sélectionnez *Critique*, *Majeur* ou *Informatif*.
  - ♦ **Durée de conservation** : indiquez le nombre de jours pendant lesquels conserver l'événement avant sa purge.
  - ♦ **Types de notification** : indiquez si le système doit envoyer la notification par message électronique, trappe SNMP, UDP ou vers un fichier local, lorsque l'événement se produit. Si vous sélectionnez *Consigner le message dans un fichier local*, vous devez configurer les paramètres du fichier journal local.

Vous pouvez aussi sélectionner tous les types de notification. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Using Message Logging](#) » (Consignation des messages).

- ♦ (Événements d'agent) Spécifiez la valeur de la *Fréquence d'échantillonnage* à laquelle les données doivent être collectées afin de générer des événements d'audit. Ce champ s'affiche uniquement si un événement ZENworks Endpoint Security Management ou de l'agent adaptatif ZENworks est sélectionné.

7 Cliquez sur *OK* pour ajouter l'événement.

Vous pouvez modifier ou supprimer un événement en le sélectionnant sur la page Configuration des événements, puis en cliquant sur *Modifier* ou *Supprimer* dans la barre de menus. Pour sélectionner plusieurs événements simultanément, maintenez la touche *Ctrl* enfoncée, puis cliquez sur chaque événement à sélectionner.

## 6.3 Affichage d'un événement généré

Lorsqu'un événement activé s'est produit, le système génère un événement d'audit.

Une fois l'événement d'audit généré, vous pouvez accéder aux informations détaillées de l'événement depuis les emplacements suivants :

- ♦ **Tableau de bord** : vous pouvez afficher les données d'audit via le tableau de bord du centre de contrôle ZENworks. Le tableau de bord contient les onglets suivants :
  - ♦ **Tableau de bord** : depuis cet onglet, vous pouvez consulter un résumé des événements d'audit qui se sont produits dans la zone. Vous pouvez consulter des indicateurs clés sur les principaux événements et les objets affectés, mais également explorer le journal des événements en filtrant son contenu. Ce tableau de bord affiche par défaut un aperçu des événements survenus durant les 4 dernières heures. Si vous souhaitez afficher davantage de données, il vous suffit de modifier la période.
  - ♦ **Événements (journal d'audit)** : cet onglet vous permet d'afficher tous les événements qui se sont produits dans la zone. Les informations sont affichées de la même façon que sur la page Configuration des événements. Un total est affiché en regard des catégories pour lesquelles des événements ont été générés. Par exemple, si un événement *Gestion des assignations d'ensembles* est généré, le système affiche *1* en regard de cette catégorie dans l'arborescence. Lorsque vous cliquez sur l'événement, les informations détaillées de l'événement s'affichent dans le volet droit.
- ♦ **(Événements de modification) Dossiers d'objets** : l'onglet *Audit* des dossiers d'objets (*Périphériques, Ensembles, Stratégies* et *Utilisateurs*) vous permet d'afficher les événements d'audit générés pour tous les objets dans le dossier sélectionné. Par exemple, vous pouvez afficher les événements générés pour tous les ensembles d'un dossier d'ensembles. Tous les événements relatifs aux ensembles peuvent donc être affichés dans le dossier Ensembles. Les informations sont organisées de la même façon que dans la page *Configuration des événements*. Vous pouvez parcourir les événements qui se sont produits et, si vous avez besoin de plus d'informations, cliquer sur un événement pour afficher ses informations détaillées.
- ♦ **(Événements de modification) Objets** : vous pouvez également afficher les événements d'audit d'un objet dans son dossier d'objet. Par exemple, si vous sélectionnez un ensemble particulier dans un dossier d'ensembles, vous pouvez afficher les événements générés pour cet ensemble particulier.
- ♦ **(Événements d'agent) Dossier de périphériques** : l'onglet *Audit* du dossier *Périphériques* vous permet d'afficher les événements générés pour un périphérique particulier (serveur ou poste de travail).

Pour afficher les informations détaillées des événements générés :

- 1 Connectez-vous au centre de contrôle ZENworks.
- 2 (Tableau de bord) Pour afficher les événements dans le tableau de bord, cliquez sur *Tableau de bord* > *Événements*.

ou

(Dossier d'objets) Pour afficher les événements pour tous les objets d'un dossier (par exemple, un dossier de périphériques, d'ensembles ou de stratégies), cliquez sur le lien *Détails*, puis sur l'onglet *Audit*.

ou

(Objet) Pour afficher les événements pour un objet spécifique (par exemple, un périphérique, un ensemble ou une stratégie), cliquez sur l'objet, puis sur l'onglet *Audit*.

(Dossier Périphériques) Pour afficher les événements dans le dossier Périphériques, dans le panneau de gauche, cliquez sur *Périphériques*. Si l'événement s'est produit sur un serveur dans la zone, cliquez sur les *Détails* du serveur. Si l'événement s'est produit sur un périphérique géré, cliquez sur les *Détails* du poste de travail. Cliquez ensuite sur l'onglet *Audit* pour afficher l'écran Événements.

- 3 Cliquez sur l'onglet *Événements de modification* ou *Événements d'agent*.

- 4 Développez la structure de l'arborescence et accédez à la catégorie adéquate.

Le total du nombre d'événements d'audit configurés est affiché en regard de chaque catégorie.

- 5 Cliquez sur l'événement.

Les informations détaillées de l'événement généré sont affichées dans le volet droit.

The screenshot shows the 'Audit de zone' interface. The top navigation bar includes 'Tableau de bord' and 'Événements'. The main area is divided into a left sidebar with a tree view of categories like 'Événements de modification (36)', 'Périphériques', and 'Ensembles (30)'. The central pane displays a table of events with columns for 'Événement', 'Catégorie', 'Date et heure', 'Initiateur', 'Cibles', and 'Adresse IP'. The table lists multiple 'Assignment d'ensemble modifiée' events. The right pane shows the 'Détails de l'événement' for a selected event, including a message, category, date, initiator, targets, and session ID.

Événement	Catégorie	Date et heure	Initiateur	Cibles	Adresse IP
Assignment d'ensemble modifiée	Système ZENworks/Ens...	14 Mrz, 2014 10:3...	Administrateur	/-bundles~/Bundle7 ...	172.22.1.67
Assignment d'ensemble modifiée	Système ZENworks/Ens...	14 Mrz, 2014 10:3...	Administrateur	/-bundles~/Bundle6 ...	172.22.1.67
Assignment d'ensemble modifiée	Système ZENworks/Ens...	14 Mrz, 2014 10:3...	Administrateur	/-bundles~/Bundle2 ...	172.22.1.67
Assignment d'ensemble modifiée	Système ZENworks/Ens...	14 Mrz, 2014 10:3...	Administrateur	/-bundles~/Bundle4 ...	172.22.1.67
Assignment d'ensemble modifiée	Système ZENworks/Ens...	14 Mrz, 2014 10:3...	Administrateur	/-bundles~/Bundle9 ...	172.22.1.67
Assignment d'ensemble modifiée	Système ZENworks/Ens...	14 Mrz, 2014 10:3...	Administrateur	/-bundles~/Bundle3 ...	172.22.1.67
Assignment d'ensemble modifiée	Système ZENworks/Ens...	14 Mrz, 2014 10:3...	Administrateur	/-bundles~/Bundle8 ...	172.22.1.67
Assignment d'ensemble modifiée	Système ZENworks/Ens...	14 Mrz, 2014 10:3...	Administrateur	/-bundles~/Bundle5 ...	172.22.1.67
Assignment d'ensemble modifiée	Système ZENworks/Ens...	14 Mrz, 2014 10:3...	Administrateur	/-bundles~/Bundle1 ...	172.22.1.67
Assignment d'ensemble modifiée	Système ZENworks/Ens...	14 Mrz, 2014 10:2...	Administrateur	/-bundles~/Bundle2 ...	172.22.1.67

**Détails de l'événement**

Message : Windows Bundle Assigné

Catégorie : Système ZENworks/Ensembles      Classification : Critique

Date et heure : 14 Mrz, 2014 10:30:52 AM      Adresse IP : 172.22.1.67

Initiateur : Administrateur      ID de session : 02072668BC04D55AE2D011E7CAD3E2D

Cibles : /-bundles~/Bundle7 | /devices/servers/no-zcm-de

Modifier      De      Dest.

Windows Bundle Assigné      DEVICE: /Devices/Servers /no-zcm-de

**REMARQUE :** pour afficher les détails de l'événement dans une nouvelle fenêtre, cliquez sur



---

# II Administration des produits

Les sections suivantes fournissent des informations qui vous aident à utiliser les produits ZENworks 11 SP3. Avant d'aborder l'une de ces sections, vous devez avoir terminé les tâches de configuration décrites dans la [Partie I, « Configuration système », page 9](#).

- ♦ [Chapitre 7, « Liste rapide », page 77](#)
- ♦ [Chapitre 8, « Gestion des ressources », page 83](#)
- ♦ [Chapitre 9, « Configuration Management », page 99](#)
- ♦ [Chapitre 10, « Endpoint Security Management », page 131](#)
- ♦ [Chapitre 11, « Full Disk Encryption », page 141](#)
- ♦ [Chapitre 12, « Gestion des correctifs », page 149](#)



---

# 7 Liste rapide

Après avoir configuré votre zone de gestion (voir [Partie I, « Configuration système », page 9](#)), il est recommandé de consulter les concepts et les tâches décrits dans les sections suivantes pour chacun des produits ZENworks pour lequel vous détenez une licence ou que vous évaluez.

- ♦ [Section 7.1, « Asset Management », page 77](#)
- ♦ [Section 7.2, « Configuration Management », page 78](#)
- ♦ [Section 7.3, « Gestion de la sécurité des points d'extrémité », page 80](#)
- ♦ [Section 7.4, « Full Disk Encryption », page 81](#)
- ♦ [Section 7.5, « Patch Management », page 82](#)

## 7.1 Asset Management

ZENworks 11 SP3 Asset Management vous permet de surveiller la conformité des licences logicielles et d'assurer le suivi de l'utilisation, ainsi que de la propriété des logiciels, via l'allocation de licences aux périphériques, sites, services et centres de coûts.

---

Tâche	Détails
 Activer Asset Management	<p>Si vous n'avez pas activé Asset Management lors de l'installation de la zone de gestion, en fournissant une clé de licence ou en lançant l'évaluation, vous devez le faire avant de pouvoir utiliser le produit.</p> <p>Pour connaître les instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 8.1, « Activation d'Asset Management », page 83</a>.</p>
 Autoriser ZENworks Adaptive Agent à effectuer des opérations de gestion des ressources	<p>La fonctionnalité Gestion des ressources de l'agent est activée par défaut lorsque ZENworks Asset Management est activé (licence complète ou version d'évaluation).</p> <p>Assurez-vous que la fonctionnalité Gestion des ressources de l'agent est toujours activée. De plus, si vous voulez assurer le suivi des licences logicielles par rapport aux utilisateurs (plutôt que par rapport aux périphériques uniquement), vous devez activer la fonctionnalité Gestion des utilisateurs, désactivée par défaut. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 8.2, « Activation de la fonctionnalité Gestion des ressources de ZENworks Adaptive Agent », page 84</a>.</p>

---

Tâche	Détails
 Analyser les périphériques pour créer un inventaire des logiciels et du matériel	<p>Analysez les périphériques pour créer un inventaire des logiciels et du matériel pour les périphériques. Les informations d'inventaire peuvent vous aider à prendre des décisions concernant la distribution des logiciels et la mise à niveau des matériels.</p> <p>Cette tâche doit être terminée pour que vous puissiez passer à une autre.</p> <p>Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 8.3</a>, « <a href="#">Collecte des inventaires des logiciels et du matériel</a> », page 84.</p>
 Contrôler l'utilisation des logiciels	<p>Procédez à la génération pour analyser l'intensité et la fréquence d'utilisation des produits logiciels.</p> <p>Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 8.4</a>, « <a href="#">Contrôle de l'utilisation des logiciels</a> », page 87.</p>
 Contrôler la conformité des licences logicielles	<p>Vérifiez si les produits logiciels installés disposent d'un nombre de licences approprié, insuffisant ou excessif.</p> <p>Pour connaître les instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 8.5</a>, « <a href="#">Contrôle de la conformité des licences</a> », page 88.</p>
 Allouer des licences	<p>Allouez des licences au sein de votre entreprise et assurez ainsi le suivi de leur propriété et de leur distribution. Vous pouvez allouer des licences à des périphériques ou à des ensembles de données démographiques (sites, services et centres de coût).</p> <p>Pour connaître les instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 8.6</a>, « <a href="#">Allocation de licences</a> », page 96.</p>

## 7.2 Configuration Management

ZENworks 11 SP3 Configuration Management vous permet de gérer la configuration d'un périphérique, notamment la distribution des logiciels vers ce dernier, l'application des stratégies de configuration Windows, ainsi que la création et l'application d'images. De plus, vous pouvez collecter les inventaires matériels et logiciels pour éclairer vos décisions de mise à niveau et d'achat, ainsi qu'accéder à distance aux périphériques à des fins de dépannage et de résolution des problèmes.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes selon vos besoins et dans l'ordre que vous souhaitez.

Tâche	Détails
 Activer Configuration Management	<p>Si vous n'avez pas activé Configuration Management lors de l'installation de la zone de gestion, en fournissant une clé de licence ou en lançant l'évaluation, vous devez le faire avant de pouvoir utiliser le produit.</p> <p>Pour connaître les instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 9.1</a>, « <a href="#">Activation de Configuration Management</a> », page 99.</p>

Tâche	Détails
 Autoriser ZENworks Adaptive Agent à effectuer des opérations de gestion de la configuration	<p>Pour que ZENworks Adaptive Agent effectue des opérations de gestion de la configuration sur un périphérique, les fonctionnalités appropriées de l'agent doivent être activées. Ces fonctionnalités (Gestion des ensembles, Gestion des images, Gestion des stratégies, Gestion à distance et Gestion des utilisateurs) sont activées par défaut lorsque ZENworks Configuration Management est activé (licence complète ou version d'évaluation).</p> <p>Assurez-vous qu'elles sont bien activées. Si vous ne voulez pas utiliser certaines de ces fonctionnalités, vous pouvez toutefois les désactiver. Pour connaître les instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 9.2, « Activation de la fonctionnalité Gestion de la configuration de ZENworks Adaptive Agent »</a>, page 100.</p>
 Distribuer des logiciels	<p>Distribuez des logiciels en utilisant des ensembles. Les ensembles incluent les fichiers logiciels et les instructions nécessaires à l'installation, au lancement et à la désinstallation (si nécessaire) des logiciels. Vous pouvez créer des ensembles pour distribuer des applications Windows Installer (MSI et MSP), des applications non-Windows Installer, des liens Web, des applications client léger, des applications Linux et des applications Mac.</p> <p>Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 9.3, « Distribution de logiciels »</a>, page 100.</p>
 Appliquer des stratégies	<p>Contrôlez le comportement des périphériques grâce à l'application de stratégies. ZENworks permet de créer et d'appliquer des stratégies de groupe Windows, des stratégies de profil itinérant, des stratégies de signet du navigateur, des stratégies d'impression, etc.</p> <p>Pour connaître les instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 9.4, « Application des stratégies »</a>, page 102.</p>
 Prendre des images et les appliquer aux périphériques	<p>Créez des images des périphériques, appliquez-les aux périphériques et exécutez des scripts de création d'image sur les périphériques. ZENworks Configuration Management utilise sa fonction Services de pré-lancement pour exécuter ces tâches de création d'image sur des périphériques au démarrage.</p> <p>Pour connaître les instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 9.5, « Création d'image de périphériques »</a>, page 105.</p>
 Gérer les périphériques à distance	<p>Accédez aux périphériques à distance pour offrir une assistance aux utilisateurs ou effectuer des opérations à distance. Vous pouvez contrôler ou visualiser un périphérique. Vous pouvez également exécuter et transférer des fichiers à distance et effectuer des diagnostics pour dépanner les problèmes du périphérique.</p> <p>Pour connaître les instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 9.6, « Gestion de périphériques à distance »</a>, page 113.</p>

Tâche	Détails
 Analyser les périphériques pour créer un inventaire des logiciels et du matériel	<p>Analysez les périphériques pour créer un inventaire des logiciels et du matériel pour les périphériques. Les informations d'inventaire peuvent vous aider à prendre des décisions concernant la distribution des logiciels et la mise à niveau des matériels.</p> <p>Pour connaître les instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 9.7</a>, « Collecte des inventaires des logiciels et du matériel », page 127.</p>

## 7.3 Gestion de la sécurité des points d'extrémité

ZENworks 11 SP3 Endpoint Security Management vous permet de protéger les périphériques en leur appliquant des paramètres de sécurité par le biais de stratégies. Vous pouvez contrôler l'accès d'un périphérique aux périphériques de stockage amovibles, aux réseaux sans fil et aux applications. De plus, vous pouvez sécuriser les données par le biais du codage et la communication réseau via l'application d'un pare-feu (ports, protocoles et listes de contrôle d'accès). Il est également possible de modifier la sécurité d'un périphérique de nœud d'extrémité en fonction de son emplacement.

Les tâches suivantes doivent être effectuées dans l'ordre indiqué.

Tâche	Détails
 Activer Endpoint Security Management	<p>Si vous n'avez pas activé Endpoint Security Management lors de l'installation de la zone de gestion, en fournissant une clé de licence ou en lançant l'évaluation, vous devez le faire avant de pouvoir utiliser le produit.</p> <p>Pour connaître les instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 10.1</a>, « Activation de la gestion de la sécurité des nœuds d'extrémité », page 131.</p>
 Activer l'agent de sécurité des nœuds d'extrémité	<p>Endpoint Security Agent applique les stratégies de sécurité aux périphériques. Il doit être installé et activé sur chacun des périphériques auxquels vous voulez distribuer des stratégies de sécurité.</p> <p>Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 10.2</a>, « Activation de l'agent de sécurité des nœuds d'extrémité », page 132.</p>
 Créer des emplacements	<p>Les stratégies de sécurité peuvent être globales ou spécifiques aux emplacements. Une stratégie globale est appliquée à tous les emplacements. Une stratégie basée sur l'emplacement est appliquée uniquement lorsque l'agent de sécurité des nœuds d'extrémité détermine que l'environnement réseau du périphérique correspond à celui défini pour cet emplacement.</p> <p>Si vous souhaitez utiliser des stratégies basées sur l'emplacement, vous devez créer des emplacements. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 10.3</a>, « Création d'emplacements », page 132.</p>

Tâche	Détails
 Créer des stratégies de sécurité	<p>Les paramètres de sécurité d'un périphérique sont configurés par le biais de stratégies de sécurité. Vous pouvez créer onze types de stratégies de sécurité.</p> <p>Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 10.4, « Création d'une stratégie de sécurité »</a>, page 133.</p>
 Assigner des stratégies à des utilisateurs et à des périphériques	<p>Les stratégies de sécurité peuvent être assignées à des utilisateurs ou des périphériques.</p> <p>Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 10.5, « Assignment d'une stratégie à des utilisateurs et à des périphériques »</a>, page 137.</p>
 Assigner des stratégies à des zones	<p>Afin de vous assurer qu'un périphérique est toujours protégé, vous pouvez définir des stratégies de sécurité par défaut pour chaque type de stratégie en assignant des stratégies à la zone. Une stratégie assignée à une zone est appliquée lorsqu'un périphérique n'est pas couvert par une stratégie assignée à un utilisateur ou à un périphérique.</p> <p>Pour connaître les instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 10.6, « Assignment d'une stratégie à la zone »</a>, page 138.</p>

## 7.4 Full Disk Encryption

ZENworks 11 Full Disk Encryption protège les données d'un périphérique contre tout accès non autorisé lorsque celui-ci est hors tension ou en mode hibernation. Pour garantir la protection des données, la partition ou le disque est entièrement codé, y compris les fichiers temporaires, les fichiers d'échange et le système d'exploitation. Les données ne sont accessibles que lorsqu'un utilisateur autorisé se connecte. Il est, en outre, impossible d'y accéder en démarrant le périphérique à partir d'un support tel qu'un CD/DVD, une disquette ou une clé USB. Dans le cas d'un utilisateur autorisé, l'accès aux données est identique, qu'elles soient stockées sur un disque codé ou non codé.

Les tâches suivantes doivent être effectuées dans l'ordre indiqué.

Tâche	Détails
 Activer Full Disk Encryption	<p>Si vous n'avez pas activé Full Disk Encryption lors de l'installation de la zone de gestion (soit en fournissant une clé de licence, soit en lançant l'évaluation), vous devez le faire avant de pouvoir utiliser le produit.</p> <p>Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 11.1, « Activation de Full Disk Encryption »</a>, page 141.</p>
 Activer l'agent Full Disk Encryption	<p>L'agent Full Disk Encryption procède au codage du disque. Il doit être installé et activé sur chaque périphérique dont vous souhaitez coder les disques.</p> <p>Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 11.2, « Activation de l'agent Full Disk Encryption »</a>, page 142.</p>

Tâche	Détails
 Créer une stratégie de codage de disque	<p>Les informations nécessaires au codage des disques d'un périphérique sont transmises à l'agent Full Disk Encryption via une stratégie de codage de disque. Vous devez créer au moins une stratégie.</p> <p>Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 11.3, « Création d'une stratégie de codage de disque »</a>, page 142.</p>
 Assigner la stratégie à des périphériques	<p>Les stratégies de codage de disque ne peuvent être assignées qu'à des périphériques, des groupes de périphériques ou des dossiers de périphériques.</p> <p>Pour connaître les instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 11.4, « Assignment de la stratégie à des périphériques »</a>, page 145.</p>

## 7.5 Patch Management

ZENworks 11 SP3 Patch Management vous permet d'automatiser le processus d'évaluation des vulnérabilités logicielles et d'application de correctifs en vue d'éliminer ces vulnérabilités.

Les tâches suivantes doivent être effectuées dans l'ordre indiqué.

Tâche	Détails
 Activer Patch Management	<p>Si Patch Management n'a pas été activé lors de l'installation de la zone de gestion ZENworks, en fournissant une licence par abonnement ou en lançant l'évaluation, vous devez l'activer.</p> <p>Pour connaître les instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 12.1, « Activation de Patch Management »</a>, page 149.</p>
 Autoriser ZENworks Adaptive Agent à effectuer des opérations de gestion des correctifs	<p>Pour que ZENworks Adaptive Agent effectue des opérations de gestion des correctifs sur un périphérique, la fonctionnalité Gestion des correctifs de l'agent doit être activée. La fonctionnalité Gestion des correctifs de l'agent est activée par défaut lorsque ZENworks Patch Management est activé (licence complète ou version d'évaluation).</p> <p>Assurez-vous que la fonctionnalité Gestion des correctifs de l'agent est toujours activée. Pour connaître les instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 12.2, « Activation de la fonctionnalité Gestion des correctifs de ZENworks Adaptive Agent »</a>, page 150.</p>
 Démarrer le service d'abonnement	<p>Vous devez démarrer le service d'abonnement sur un serveur ZENworks. Ce serveur télécharge les correctifs et les réplique sur les autres serveurs ZENworks (si vous en avez plusieurs).</p> <p>Pour connaître les instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 12.3, « Démarrage du service d'abonnement »</a>, page 150.</p>
 Déployer les correctifs	<p>Une fois les correctifs téléchargés par le service d'abonnement, appliquez ceux de votre choix.</p> <p>Pour connaître les instructions, reportez-vous à la <a href="#">Section 12.4, « Déploiement d'un correctif »</a>, page 152.</p>

---

# 8 Gestion des ressources

Les sections suivantes fournissent des explications et des instructions sur l'utilisation de ZENworks 11 SP3 Asset Management dans le cadre de la collecte d'inventaires logiciels et matériels à partir des périphériques, du contrôle de l'utilisation des logiciels sur ces périphériques et de la surveillance de la conformité des licences logicielles.

- ♦ Section 8.1, « Activation d'Asset Management », page 83
- ♦ Section 8.2, « Activation de la fonctionnalité Gestion des ressources de ZENworks Adaptive Agent », page 84
- ♦ Section 8.3, « Collecte des inventaires des logiciels et du matériel », page 84
- ♦ Section 8.4, « Contrôle de l'utilisation des logiciels », page 87
- ♦ Section 8.5, « Contrôle de la conformité des licences », page 88
- ♦ Section 8.6, « Allocation de licences », page 96

## 8.1 Activation d'Asset Management

Si vous n'avez pas activé Asset Management durant l'installation de la zone de gestion, en fournissant une clé de licence ou en lançant l'évaluation, procédez comme suit :

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur *Configuration*.
- 2 Dans le panneau Licences, cliquez sur *ZENworks 11 Asset Management*.
- 3 Sélectionnez Évaluer/Activer le produit, puis remplissez les champs suivants :  
**Utiliser l'évaluation** : sélectionnez cette option pour activer une période d'évaluation de 60 jours. Après cette période de 60 jours, vous devez appliquer une clé de licence du produit pour pouvoir continuer à l'utiliser.  
**Clé de licence du produit** : spécifiez la clé de licence que vous avez acquise pour Asset Management. Pour acquérir une licence du produit, reportez-vous au [site du produit Novell ZENworks Asset Management \(http://www.novell.com/products/zenworks/assetmanagement\)](http://www.novell.com/products/zenworks/assetmanagement).
- 4 Cliquez sur *OK*.

## 8.2 Activation de la fonctionnalité Gestion des ressources de ZENworks Adaptive Agent

Pour que ZENworks Adaptive Agent effectue des opérations de gestion des ressources sur un périphérique, la fonctionnalité Gestion des ressources de l'agent doit être activée. La fonctionnalité Gestion des ressources est activée par défaut lorsque ZENworks Asset Management est activé (licence complète ou version d'évaluation).

Assurez-vous que la fonctionnalité Gestion des ressources de l'agent est bien activée. De plus, si vous voulez assurer le suivi des licences logicielles par rapport aux utilisateurs (plutôt que par rapport aux périphériques uniquement), vous devez activer la fonctionnalité Gestion des utilisateurs, désactivée par défaut. Pour connaître les instructions, reportez-vous à la [Section 4.1, « Configuration des fonctionnalités de l'agent adaptatif », page 49](#).

## 8.3 Collecte des inventaires des logiciels et du matériel

Lorsque vous inventoriez un périphérique, ZENworks Asset Management recueille à la fois des informations sur les logiciels et sur le matériel de ce périphérique. À l'aide du centre de contrôle ZENworks, vous pouvez afficher l'inventaire d'un périphérique donné ou procéder à une génération pour plusieurs périphériques sur la base de critères spécifiques.

L'inventaire logiciel peut servir à de multiples fins, telles que suivre l'utilisation d'applications spécifiques et vérifier que vous disposez de suffisamment de licences pour toutes les copies du programme en cours d'utilisation. Imaginez, par exemple, que votre société possède 50 licences pour un logiciel de traitement de texte. Vous réalisez un inventaire des logiciels et constatez qu'il est installé sur 60 périphériques, autrement dit, vous ne respectez pas l'accord de licence. Toutefois, après consultation de l'utilisation du logiciel au cours des 6 derniers mois, vous remarquez qu'il n'est en fait utilisé que sur 45 périphériques. Pour vous conformer à l'accord de licence, vous désinstallez le logiciel des 15 périphériques qui ne l'emploient pas.

De même, l'inventaire matériel est utile à divers égards, notamment pour vous assurer que votre matériel respecte la configuration requise pour l'exécution de certains logiciels. Imaginez, par exemple, que votre service Facturation souhaite déployer une nouvelle version de leur logiciel comptable. Celle-ci présente des exigences accrues en matière de processeur, de mémoire et d'espace disque. Vous pouvez alors, à l'aide de l'inventaire matériel collecté à partir de vos périphériques, établir deux rapports, l'un répertoriant tous les périphériques qui satisfont à la configuration requise et l'autre reprenant tous ceux qui ne la respectent pas. En fonction des rapports, vous distribuez le logiciel sur les périphériques conformes et créez un plan de mise à niveau pour les périphériques non conformes.

Par défaut, les périphériques sont automatiquement analysés à 1h00 le premier jour du mois. Vous pouvez modifier le programme, ainsi que de nombreux autres paramètres de configuration de l'*Inventaire* sur l'onglet *Configuration* dans le Centre de contrôle ZENworks.


Les sections suivantes fournissent des instructions pour le lancement d'une analyse de périphérique et l'utilisation d'un inventaire collecté :

- ♦ [Section 8.3.1, « Lancement d'une analyse de périphérique », page 85](#)
- ♦ [Section 8.3.2, « Affichage de l'inventaire d'un périphérique », page 85](#)
- ♦ [Section 8.3.3, « Génération d'un rapport d'inventaire », page 86](#)
- ♦ [Section 8.3.4, « Informations complémentaires », page 87](#)

## 8.3.1 Lancement d'une analyse de périphérique

Vous pouvez lancer l'analyse d'un périphérique à tout moment.

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Périphériques*.
- 2 Parcourez le dossier *Serveurs* ou *Postes de travail* jusqu'à ce que vous trouviez le périphérique que vous voulez analyser.
- 3 Cliquez sur le périphérique pour afficher ses détails.



- 4 Dans la liste des tâches située dans le volet de navigation gauche, cliquez sur *Analyse d'inventaire du serveur* ou *Analyse d'inventaire du poste de travail* pour lancer l'analyse.

La boîte de dialogue État de tâche rapide affiche l'état de la tâche. Lorsque la tâche est terminée, vous pouvez cliquer sur l'onglet *Inventaire* pour afficher les résultats de l'analyse.

Pour analyser plusieurs périphériques à la fois, vous pouvez ouvrir le dossier dans lequel se trouvent les périphériques, sélectionner les cases souhaitées, puis cliquer sur *Tâches rapides* > *Analyse d'inventaire*.

Vous pouvez également utiliser la commande `inventory-scan-now` de l'utilitaire `zman` pour analyser un périphérique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Commandes d'inventaire](#) » du manuel *Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 11 SP3*.

## 8.3.2 Affichage de l'inventaire d'un périphérique

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Périphériques*.
- 2 Parcourez le dossier *Serveurs* ou *Postes de travail* jusqu'à ce que vous trouviez le périphérique dont vous souhaitez consulter l'inventaire.
- 3 Cliquez sur le périphérique pour afficher ses détails.
- 4 Cliquez sur l'onglet *Inventaire*.

Périphériques > Serveurs > zcmx64

**zcmx64**

Résumé Inventaire Relations Paramètres Statistiques

**Résumé**

Date de la dernière analyse : déc. 7

Nom d'hôte : zcmx64

Service : SRM

Emplacement :

[Inventaire détaillé du matériel/des logiciels](#)

**Matériel :**

Étiquette de ressource :	Aucune
Numéro de série :	564decc7c98c95496048d840bc464506
Système :	VMware, Inc. VMware Virtual Platform
Système d'exploitation :	Novell SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86_64) 1
Adresse MAC :	000c29464506
Mémoire totale :	2,75 Go
Espace disque dur disponible :	40,96 Go
Espace disque total :	64,42 Go

La page Inventaire fournit un récapitulatif de l'inventaire du matériel. Pour accéder aux informations détaillées de l'inventaire, cliquez sur *Inventaire détaillé du matériel/des logiciels*.

### 8.3.3 Génération d'un rapport d'inventaire

ZENworks Asset Management inclut plusieurs rapports standard. De plus, vous pouvez créer des rapports personnalisés pour offrir différentes vues des informations de l'inventaire.

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Rapports*.
- 2 Dans le panneau Rapports standard d'inventaire, cliquez sur *Applications logicielles*.

Groupes de rapports d'inventaire > Applications logicielles

**Rapports**

Nom	Description
<a href="#">Détails AntiVirus/AntiSpyware</a>	Des fichiers de définition AntiVirus/AntiSpyware avec des liens vers des périphériques ont été installés
<a href="#">Applications logicielles par catégorie</a>	Nombre de produits logiciels installés par catégorie et sous-catégorie
<a href="#">Applications logicielles par fabricant</a>	Nombre de produits logiciels installés par fabricant
<a href="#">Applications logicielles par SE et produit</a>	Nombre de produits logiciels installés par nom de produit
<a href="#">Numéros de série dupliqués</a>	Répertorie les produits logiciels installés avec plusieurs instances du même numéro de série
<a href="#">Applications à large bande passante</a>	Nombre d'applications multimédia et de partage de fichiers répandues telles que KaZaa et Gnutella
<a href="#">Détails du Hot Fix</a>	Hot Fix et correctifs de sécurité avec des liens vers la liste des périphériques installés
<a href="#">Produits Microsoft</a>	Nombre de produits Microsoft installés regroupés selon des classifications spécifiques à Microsoft
<a href="#">Systèmes d'exploitation</a>	Nombre de périphériques par système d'exploitation installé
<a href="#">Service Packs de SE</a>	Nombre de périphériques par système d'exploitation et service pack installé

- 3 Cliquez sur le rapport *Système d'exploitation* pour générer le rapport.

À l'aide des options situées au bas du rapport, vous pouvez enregistrer le rapport généré sous forme de feuille de calcul Microsoft Excel, de fichier CSV (valeurs séparées par des virgules), de fichier PDF ou de fichier PDF illustré.

## 8.3.4 Informations complémentaires

Pour plus d'informations sur l'inventaire, reportez-vous au manuel [Référence de l'inventaire des ressources de ZENworks 11](#).

## 8.4 Contrôle de l'utilisation des logiciels

Une fois les périphériques inventoriés, vous pouvez exécuter des rapports pour visualiser dans quelle mesure les applications des périphériques sont utilisées. ZENworks Asset Management propose des rapports standard sur l'utilisation des applications par produit, utilisateur et périphérique. Par ailleurs, vous pouvez personnaliser les rapports pour disposer d'informations plus détaillées ou plus ciblées. Par exemple, la gestion des ressources comporte un rapport personnalisé prédéfini qui affiche les applications n'ayant pas servi au cours des 90 derniers jours.

Pour exécuter un rapport qui indique dans quelle mesure une application spécifique est utilisée :

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Gestion des ressources*, puis sur l'onglet *Utilisation des logiciels*.
- 2 Dans le panneau Rapports standard d'utilisation des logiciels, cliquez sur *Utilisation des applications* pour afficher la liste des rapports d'utilisation des logiciels.

Rapports d'utilisation des logiciels > Utilisation des applications

Rapports	
Nom	Description
<a href="#">Utilisation totale des applications par produit</a>	Somme de l'utilisation des applications locales et fournies organisée par produit
<a href="#">Utilisation totale des applications par utilisateur</a>	Somme de l'utilisation des applications locales et fournies organisée par utilisateur
<a href="#">Utilisation totale des applications par périphérique</a>	Somme de l'utilisation des applications locales et fournies organisée par périphérique
<a href="#">Utilisation totale des applications locales par produit</a>	Utilisation des applications locales organisée par produit
<a href="#">Utilisation totale des applications locales par utilisateur</a>	Utilisation des applications locales organisée par utilisateur
<a href="#">Utilisation totale des applications locales par périphérique</a>	Utilisation des applications locales et fournies organisée par périphérique
<a href="#">Utilisation des applications servies par produit</a>	Utilisation des applications fournies organisée par produit
<a href="#">Utilisation des applications servies par serveur</a>	Utilisation des applications fournies organisée par serveur
<a href="#">Utilisation des applications servies par utilisateur</a>	Utilisation des applications fournies organisée par utilisateur
<a href="#">Utilisation des applications servies par périphérique</a>	Utilisation des applications fournies organisée par périphérique
<a href="#">Historique de collecte des données d'utilisation</a>	Historique de la collecte des données d'utilisation

Regroupement des critères

- Zone
- Dossier
- Groupe
- Démographique

- 3 Dans le panneau, cliquez sur *Utilisation des applications locales par produit*.

**Utilisation totale des applications locales par produit** Date d'exécution : 11/05/09

Produits de 8 Fabricant(s) de logiciels installés sur 2 périphérique(s)

Fabricant	Installations
Apache Software Foundation	1
Full Circle Software	2
Microsoft	30
Mozilla.org	2
Novell	21
Sun	3
Sun Microsystems	17
Sybase	1

[Excel](#) [CSV](#) [PDF](#) [Graphique](#)

Le rapport affiche tous les produits, regroupés par fabricant, qui sont installés sur les périphériques.

- 4 Repérez le fabricant dont vous voulez visualiser les produits, puis cliquez sur le nombre dans la colonne Installations pour afficher les produits installés.

Le rapport que vous obtenez indique le nombre actuel d'installations pour chaque produit, le nombre d'installations employées, la date de la dernière utilisation et d'autres informations concernant l'utilisation.

- 5 Si vous souhaitez modifier la période du rapport ou la liste des produits affichés (tous, uniquement ceux utilisés ou ceux inutilisés), cliquez sur *Modifier la période/les filtres* au bas du rapport.

De nombreux rapports standard ou personnalisés prédéfinis sont disponibles. Pour plus d'informations sur l'utilisation des applications, reportez-vous à la section « [Rapports](#) » du manuel *Référence de ZENworks 11 SP3 Asset Management*.

## 8.5 Contrôle de la conformité des licences

ZENworks Asset Management permet de contrôler la conformité de votre entreprise vis-à-vis des accords de licence logicielle achetés, en comparant les licences en question avec les logiciels effectivement installés (détectés lors d'une analyse d'inventaire).


L'outil de vérification de la conformité des licences disponible dans Asset Management est à la fois performant et flexible. En effet, plusieurs approches et méthodes sont possibles lorsque vous configurez la conformité des licences. Les sections ci-après fournissent des instructions de base ainsi qu'un minimum d'explications, afin de vous aider à configurer rapidement un produit en vue de vérifier la conformité des licences. Après avoir effectué ce scénario de base, reportez-vous à la section relative à la « [conformité des licences](#) » dans le manuel *Référence de ZENworks 11 SP3 Asset Management* pour obtenir des informations et des instructions plus détaillées.

- ♦ [Section 8.5.1, « Composants de la conformité des logiciels », page 88](#)
- ♦ [Section 8.5.2, « Découverte des produits installés », page 90](#)
- ♦ [Section 8.5.3, « Création d'un produit de catalogue et d'un enregistrement d'achat », page 90](#)
- ♦ [Section 8.5.4, « Création d'un produit sous licence », page 92](#)
- ♦ [Section 8.5.5, « Affichage des données de conformité », page 94](#)
- ♦ [Section 8.5.6, « Informations complémentaires », page 95](#)

### 8.5.1 Composants de la conformité des logiciels

Avant d'implémenter le suivi de la conformité, vous devez comprendre quels sont les composants concernés et comment ils interagissent, comme l'expliquent l'illustration et le texte ci-après.

Figure 8-1 Composants de la conformité des logiciels




- ♦ Vous analysez les périphériques de votre zone de gestion afin d'établir la liste des logiciels installés. Ceux-ci sont alors désignés sous le terme de *produits découverts*. Dans l'illustration ci-dessus, l'analyse d'inventaire a découvert que ProduitA est installé sur 15 périphériques.
- ♦ Vous créez des *produits de catalogue* pour représenter les produits logiciels acquis par votre société. Généralement, chaque produit de catalogue correspond à une référence spécifique de fabricant. Dans l'illustration ci-dessus, ProduitA est le seul produit de catalogue. Vous pourriez toutefois avoir des produits de catalogue pour ProduitA, Mise à jour ProduitA et ProduitB.
- ♦ Vous créez des *enregistrements d'achats* correspondant aux bons de commande ou aux factures des produits logiciels. Chaque ligne budgétaire de l'enregistrement d'achat reprend un produit de catalogue avec la quantité de licences achetées. Si un produit de catalogue figure dans plusieurs enregistrements d'achats, son nombre total de licences correspond à la quantité acquise pour tous les enregistrements. Dans l'illustration ci-dessus, un enregistrement d'achat comprend 10 licences pour ProduitA et un autre enregistrement en compte 8 licences. Le nombre total de licences pour ProduitA est donc de 18.
- ♦ Vous créez des *produits sous licence* et leur associez les produits découverts et produits de catalogue correspondants. Vous obtenez ainsi un produit sous licence unique qui inclut le nombre de licences et d'installations du produit. Cela permet de visualiser rapidement si l'utilisation du produit est conforme à l'accord de licence. Dans l'illustration ci-dessus, ProduitA compte 18 licences et est installé sur 15 périphériques. Il respecte donc votre accord de licence.

## 8.5.2 Découverte des produits installés

Si vous n'avez pas encore analysé les périphériques de votre zone de gestion afin de recueillir des informations sur les produits installés (appelés *produits découverts*), effectuez la procédure décrite à la [Section 8.3, « Collecte des inventaires des logiciels et du matériel », page 84](#).

Après avoir découvert les produits, choisissez celui dont vous souhaitez vérifier la conformité.

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Gestion des ressources*, puis sur l'onglet *Gestion des licences*.
- 2 Dans le panneau Gestion des licences, cliquez sur *Produits découverts* pour afficher la liste correspondante.



<input type="checkbox"/>	Nom	Exclu	Produit sous licence	Quantité installée	Quantité d'utilisation active	Catégorie des normes
<input type="checkbox"/>	Microsoft Office Professional 2003 2003 (Windows)		Office Professional 2003	10	10	
<input type="checkbox"/>	Microsoft Windows Server 2003 5.2 (Windows)		Windows Server 2003	5	5	
<input type="checkbox"/>	Microsoft Windows XP Professional 5.1 (Windows)		Windows XP Professional	15	11	
<input type="checkbox"/>	Sun Java2 Runtime Environment 1.5 (Windows)			15	12	
<input type="checkbox"/>	Sybase SQL Anywhere Developer Edition 10.0 (Windows)			1	0	
<input type="checkbox"/>	Symantec Symantec AntiVirus Corporate Edition 8.1 (Windows)			30	25	
<input type="checkbox"/>	VMware VMware Tools - (Windows)			2	2	
<input type="checkbox"/>	Yahoo! Yahoo! Companion Toolbar - (Windows)			1	0	

- 3 Parcourez la liste pour sélectionner le produit découvert à utiliser.

Ce produit doit être associé à au moins une installation dans la colonne *Quantité installée*. Si possible, il est conseillé de choisir un produit pour lequel vous disposez d'un bon de commande ou d'une facture à portée de main. Ainsi, vous pourrez réaliser le scénario en vous basant sur des informations réelles. Dans le cas contraire, il vous suffira d'inventer les données d'achat au fur et à mesure. Mémoirisez le produit choisi pour pouvoir le réutiliser ultérieurement.

- 4 Passez à la section suivante, « [Création d'un produit de catalogue et d'un enregistrement d'achat](#) » page 90.

## 8.5.3 Création d'un produit de catalogue et d'un enregistrement d'achat

La liste des produits découverts fournit les informations d'installation relatives aux produits. Pour fournir des informations concernant les achats de produits, vous pouvez créer des produits de catalogue et des enregistrements d'achats.

Un produit de catalogue représente un produit logiciel. Un enregistrement d'achat complète la fiche du produit de catalogue avec le nombre de licences achetées.

La procédure ci-dessous explique comment créer un produit de catalogue et un enregistrement d'achat pour le produit découvert choisi à la [Section 8.5.2, « Découverte des produits installés », page 90](#).

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Gestion des ressources*, puis sur l'onglet *Gestion des licences*.
- 2 Créez le produit de catalogue :
  - 2a Dans le volet Gestion des licences, cliquez sur *Produits du catalogue*.

Produits du catalogue						
Nouveau - Déplacer... Supprimer Opération -						
Nom	Licences par paquetage	Référence fabricant	SKU du revendeur	Quantité Exclu d'achat	Produit sous licence	
<input type="checkbox"/> 40 TECHNOLOGIES INC CD DUPE MS OFFICE 2000 STANDARD 32 BIT WIN (CD) (NRI) 2000 (FF_Media Duplication) (1)	1	C49567	C49567	1		
<input type="checkbox"/> ACME Jumble 2 (Full Licenses) (1)	1			2	Jumble	
<input type="checkbox"/> ACME Turbo (Version Upgrade) (1)	1					
<input type="checkbox"/> ADOBE SYSTEM INC ADOBE ACROBAT CAPTURE V3.0 PERSONAL ED WNT (CD) 2 (Shrinkwrap Product) (1)	1	22101156	A59587	1		
<input type="checkbox"/> ADOBE SYSTEM INC ADOBE ACROBAT V5.0 NP (CD) 5 (Shrinkwrap Product) (1)	1	22001438	A68210	2		
<input type="checkbox"/> ADOBE SYSTEM INC ADOBE ACROBAT V5.0 NP UPG (CD) 5 (Shrinkwrap Product) (1)	1	22001440	A68250	3		
<input type="checkbox"/> ADOBE SYSTEM INC ADOBE DESIGN COLLECTION V4.0 NP (CD) 4 (Shrinkwrap Product) (1)	1	27590080	A69412	1		
<input type="checkbox"/> ADOBE SYSTEM INC ADOBE GOLIVE V6.0 NP (CD) 6 (Shrinkwrap Product) (1)	1	23200324	A84261	2		
<input type="checkbox"/> ADOBE SYSTEM INC ADOBE Pagemaker V7.0 NP (CD)(EU) 7 (Shrinkwrap Product) (1)	1	27530341	A69856	1		
<input type="checkbox"/> ADOBE SYSTEM INC ADOBE Pagemaker V7.0.2 NP UPG (CD)(EU) 7 (Shrinkwrap Product) (1)	1	27530342	A104342	1		

**2b** Cliquez sur *Nouveau > Produit du catalogue* pour ouvrir l'assistant Créer un nouveau produit de catalogue.

**2c** Renseignez les champs suivants :

**Fabricant** : sélectionnez le fabricant du logiciel dans la liste. S'il n'y figure pas, tapez son nom (par exemple, Novell, Symantec ou Microsoft).

**Produit** : tapez le nom du produit. Le produit doit représenter le paquetage du logiciel acheté (SKU). Par exemple, le paquetage acheté peut correspondre à une licence unique du produit A ou bien à un lot de 10 licences du produit A. Si vous disposez d'un enregistrement de facture comportant l'article pour lequel vous créez un produit de catalogue, utilisez le nom de produit indiqué sur la facture.

**Licences par paquetage** : précisez le nombre de licences incluses dans le paquetage.

**Type de produit - Remarques** : ces champs sont facultatifs. Vous pouvez les utiliser pour identifier davantage le produit.

**Exclus** : ne cochez pas cette case.

**2d** Cliquez sur *Suivant* pour afficher la page Résumé, puis sur *Terminer* pour ajouter le produit à la liste Produits du catalogue.

**2e** Cliquez sur *Gestion des licences* (dans le chemin de navigation en haut de la page) pour retourner à la page correspondante.

**3** Créez l'enregistrement d'achat :

**3a** Dans le panneau Gestion des licences, cliquez sur *Enregistrements d'achats*.

Gestion des licences > Enregistrements d'achats		
Enregistrements d'achats	État de l'importation	
Nouveau - Déplacer... Supprimer Opération -		
<input type="checkbox"/> N° Bdc	Date de commande	Revendeur
Pas d'éléments disponibles.		

**3b** Cliquez sur *Nouveau > Enregistrement d'achat* pour lancer l'assistant Créer un nouvel enregistrement d'achat.

**3c** Renseignez les champs suivants :

**Numéro de bon de commande** : spécifiez le numéro du bon de commande ou de la facture associée à l'achat du produit logiciel. Si vous ne disposez pas d'un bon de commande ou d'une facture pour ce produit, utilisez un nombre au hasard.

**Date de commande** : sélectionnez la date d'achat du logiciel.

**Destinataire - Revendeur** : ces champs sont facultatifs. Vous pouvez les utiliser pour identifier davantage l'enregistrement d'achat.

- 3d Cliquez sur Suivant pour afficher la page Résumé.
- 3e Sélectionnez la case *Définir des propriétés supplémentaires*, puis cliquez sur *Terminer* pour créer l'enregistrement d'achat et afficher sa page Détails des achats.
- 3f Cliquez sur *Ajouter* pour afficher la boîte de dialogue Ajouter le détail de l'achat, puis renseignez les champs suivants :

**Produit** : cliquez sur  pour rechercher le produit de catalogue créé à l'[Étape 2](#) et le sélectionner.

**Quantité** : spécifiez la quantité achetée du produit. Par exemple, si le produit de catalogue sélectionné est ProduitA 10-Pack et que le bon de commande indique 5 ProduitA 10-Packs, spécifiez 5.

**MSRP unitaire - Prix étendu** : ces champs sont obligatoires. Spécifiez le prix de vente au détail suggéré par le fabricant (Manufacturer Suggested Retail Price, MSRP), le prix payé par unité et le prix étendu. Si vous n'indiquez rien dans le champ *Prix étendu*, l'assistant le remplit automatiquement en multipliant la valeur *Quantité d'achat* par la valeur *Prix unitaire*.

**N° de facture - Commentaires** : ces champs sont facultatifs. Vous pouvez les utiliser pour identifier davantage l'achat.

- 3g Cliquez sur OK.

- 4 Passez à la section suivante, [Création d'un produit sous licence](#).

La gestion des ressources permet également d'importer des informations d'achat à partir de fichiers électroniques. Au cours du processus, l'enregistrement d'achat est créé, ainsi que les éventuels produits de catalogue correspondant aux logiciels inclus dans l'enregistrement d'achat. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section relative à la « [conformité des licences](#) » dans le manuel [Référence de ZENworks 11 SP3 Asset Management](#).

## 8.5.4 Création d'un produit sous licence

La dernière étape de configuration de la conformité d'un logiciel consiste à créer un produit sous licence et à associer le produit découvert au produit de catalogue. Cette opération permet de renseigner la fiche du produit sous licence à l'aide des informations d'installation et de licence requises pour déterminer son état de conformité.

La procédure ci-dessous explique comment utiliser l'assistant de rapprochement automatique pour créer le produit sous licence et y associer le produit découvert et le produit de catalogue.

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Gestion des ressources*, puis sur l'onglet *Gestion des licences*.
- 2 Dans le panneau Gestion des licences, cliquez sur *Produits sous licence*.



- 3 Dans le panneau Produits sous licence, cliquez sur *Opération > Rapprochement automatique : créer des produits sous licence* pour lancer l'assistant Rapprochement automatique. Suivez l'assistant et complétez les champs requis avec les informations du tableau suivant.

Page de l'assistant	Détails
Filtre de produit découvert	<p>L'assistant de rapprochement automatique crée des produits sous licence à partir de produits découverts existants. Pour trouver votre produit découvert :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquez sur l'option <i>Produits spécifiés ci-dessous</i>.</li> <li>2. Dans la liste <i>Sélectionner</i>, choisissez le fabricant de votre produit découvert.</li> <li>3. Dans le champ <i>Produit</i>, entrez le nom du produit découvert.</li> </ol>
Sélectionner les produits sous licence à créer	<p>À partir des informations spécifiées sur la page Filtre des produits découverts, cette dernière affiche votre produit découvert ainsi que la licence correspondante qui va être créée.</p> <p>L'assistant tente d'associer les produits de catalogue au produit découvert en comparant les champs Fabricant et Produit. Si l'assistant parvient à rapprocher le produit de catalogue créé de votre produit découvert, le premier est ajouté à la liste. Sélectionnez le produit de catalogue afin de l'associer au produit sous licence.</p> <p>Si l'assistant ne parvient pas à rapprocher le produit de catalogue du produit découvert, vous devrez affecter le premier manuellement après avoir terminé la procédure dans l'assistant.</p>
Dossier cible	<p>Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez placer le nouveau produit sous licence.</p> <p>Par défaut, le champ indique le dossier en cours (dossier à partir duquel vous avez lancé l'assistant de rapprochement automatique).</p> <p>Pour spécifier un autre dossier, cliquez sur  afin de rechercher et de sélectionner le dossier. Le dossier doit déjà exister ; vous ne pouvez pas vous servir de la boîte de dialogue de sélection pour créer un nouveau dossier.</p>
Droits de licence	<p>Chaque produit sous licence doit avoir au moins un modèle de droit et de licence.</p> <p>Par définition, un droit représente un accord de licence. Bien souvent, un produit sous licence n'est doté que d'un seul droit. Néanmoins, en autorisant plusieurs droits, vous pouvez déterminer la conformité d'un produit sous licence associés à plusieurs accords de licence. Vous pouvez par exemple avoir un accord de licence intégral et un accord de licence de mise à niveau pour un même produit. Au lieu de créer deux produits sous licence distincts pour un même produit, vous pouvez n'en créer qu'un avec deux droits différents.</p> <p>Le modèle de licence détermine la façon dont les licences sont comptabilisées. Elles peuvent l'être par installation, par utilisateur ou par périphérique.</p> <p>Pour ce scénario, spécifiez la description <i>Par installation</i> et sélectionnez <i>Par installation</i> comme modèle de licence. Ainsi, chaque installation du produit utilisera une licence.</p>
Résumé de création du rapprochement automatique	<p>Passez en revue vos données.</p>

- 4 Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur *Terminer* pour créer le produit sous licence et l'ajouter à la liste Produits sous licence.
- 5 Si l'assistant de rapprochement automatique n'est pas parvenu à associer votre produit de catalogue au produit sous licence :
  - 5a Cliquez sur le produit sous licence.
  - 5b Cliquez sur l'onglet *Droits de licence*.
  - 5c Dans le panneau *Droits*, cliquez sur le droit.
  - 5d Cliquez sur l'onglet *Preuve de propriété*.
  - 5e Dans le volet *Produits du catalogue*, cliquez sur *Ajouter*.
  - 5f Sélectionnez le produit de catalogue, puis cliquez sur *OK* pour l'ajouter au panneau *Produits du catalogue*.

Le panneau *Produits du catalogue* affiche la quantité d'achat de chaque produit, c'est-à-dire le nombre d'unités que vous avez achetées (comme indiqué sur l'enregistrement d'achat). Il contient également la valeur *Quantité de licences*, qui correspond au nombre total de licences incluses dans les unités achetées.
- 6 Passez à la section suivante, [Affichage des données de conformité](#), pour plus d'informations sur le contrôle de la conformité.

## 8.5.5 Affichage des données de conformité

Deux vues permettent de connaître l'état de conformité de vos produits sous licence. Vous pouvez afficher la page *Produits sous licence* pour consulter un résumé de l'état de conformité pour tous les produits ou générer le rapport *Conformité logicielle* pour disposer d'informations plus détaillées.

- ♦ « [Affichage du résumé de l'état de conformité](#) » page 94
- ♦ « [Génération du rapport Conformité logicielle](#) » page 95

### Affichage du résumé de l'état de conformité

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Gestion des ressources*, puis sur l'onglet *Gestion des licences*.
- 2 Dans le panneau *Gestion des licences*, cliquez sur *Produits sous licence* pour afficher la page correspondante.

Nom	État	Produits découverts	Produits du catalogue	Quantité de licences	Quantité allouée
Microsoft Office Professional 2003 2003	🟢	☑	☑	5	0
Microsoft Windows Server 2003 5.2	🟢	☑	☑	1	0
Microsoft Windows XP Professional 5.1	🔴	☑	☑	1	0

La liste *Produits sous licence* répertorie tous les produits sous licence et leur état de conformité actuel :

- ♦ 🟢 Le produit logiciel présente un nombre adéquat de licences. Le nombre de licences acquises correspond à celui des installations.



## 8.6 Allocation de licences

ZENworks Asset Management permet d'allouer des licences au sein de votre entreprise et d'assurer ainsi le suivi de leur propriété et de leur distribution. Vous pouvez allouer des licences à des périphériques ou à des ensembles de données démographiques (sites, services et centres de coût).

Une *allocation de périphérique* consiste à affecter une licence à un périphérique spécifique. Le produit peut ou non être installé sur le périphérique. Par exemple, vous achetez 10 licences du Produit A. Vous pouvez allouer les licences aux périphériques cibles avant même que le Produit A ne soit installé sur ceux-ci.

Une *allocation démographique* consiste en l'assignation d'une ou de plusieurs licences à un site, département ou centre de coûts. Tout périphérique assigné à un ensemble démographique sur lequel le produit est installé s'affiche comme une installation associée à l'allocation. Par exemple, vous achetez 15 licences du Produit A et les allouez au Service Q. 20 périphériques sont associés au Service Q. Le Produit A est installé sur 12 de ces 20 périphériques. En conséquence, l'allocation du service Q indique 15 licences allouées et 12 installations.

La procédure ci-après explique comment allouer des licences à des périphériques. Pour plus d'informations sur l'allocation de licences à des caractéristiques démographiques, reportez-vous à la section « [Allocation de licences](#) » du manuel *Référence de ZENworks 11 SP3 Asset Management*.

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Gestion des ressources*.
- 2 Dans la page Gestion des licences, cliquez sur *Produits sous licence*.

<input type="checkbox"/>	Nom	État	Produits découverts	Produits du catalogue	Quantité de licences	Quantité allouée
<input type="checkbox"/>	Microsoft Office Professional 2003 2003	🟡	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	0
<input type="checkbox"/>	Microsoft Windows Server 2003 5.2	🟢	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0
<input type="checkbox"/>	Microsoft Windows XP Professional 5.1	🔴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0

- 3 Dans la liste Produits sous licence, cliquez sur le produit pour lequel vous souhaitez allouer des licences.
- 4 Par défaut, seule l'allocation des périphériques est activée pour assurer le suivi de la propriété des licences de produits. Pour allouer des licences à des ensembles démographiques, un utilisateur doit effectuer la procédure suivante afin d'activer l'allocation démographique pour le produit :
  - 4a Cliquez sur l'onglet *Général*.
  - 4b Dans le panneau Paramètres d'allocation de licence, renseignez les champs suivants :

**Activer les allocations démographiques :** sélectionnez cette option.

**Type d'allocation démographique :** toutes les allocations démographiques pour un même produit sous licence doivent être du même type. Sélectionnez le type (*Site*, *Service* ou *Centre de coût*) à utiliser pour ce produit.

**Mettre à jour les allocations de licence avec les données démographiques des importations d'enregistrements d'achats à venir :** sélectionnez cette option si, lors de l'importation d'enregistrements d'achats à venir pour le produit, vous souhaitez mettre à jour automatiquement la quantité de licences allouées sur la base des données démographiques des enregistrements d'achats.

Considérons, par exemple, que le produit utilise des allocations à des services. Vous importez un enregistrement d'achat qui comprend des licences assignées au Service Q. Les licences sont ajoutées en tant qu'allocation démographique au Service Q.

Cette option crée également de nouvelles allocations si nécessaire. Par exemple, si un enregistrement d'achat comprend des licences du Produit A qui sont assignées à un Service Z (nouveau service non répertorié dans les allocations du Produit A), une nouvelle allocation du Service Z est créée.

**Quantité allouée :** affiche le nombre total de licences allouées à des périphériques ou à des ensembles démographiques.

**4c** Cliquez sur *Appliquer* pour enregistrer les modifications.

**5** Cliquez sur l'onglet *Allocations de licence*.

Adobe Acrobat 5

Général Droits de licence État de conformité Allocations de licence

Allocations démographiques

Ajouter Retirer

Site	Nombre de périphériques	Quantité allouée	Quantité installée	Variance
Waltham	2	2	2	2
Total :	9	2	2	

1 - 1 sur 1 afficher 5 éléments

Allocations à des périphériques

Retirer Ajouter

Nom de la machine	Nom de login	Adresse IP	Site	Service	Centre de coût	Quantité installée	Dupliquer une allocation
ARHEATH02076	aeath	164.99.114.108	Bangalore	Engineering	1001	1	
DAMAVILL03032	Damaville	192.168.2.134	Provo	North American Sales	1004	1	
DDJOHNS002096	ddjohnson	164.99.11.33	Bangalore	Engineering	1001	1	
KJTOMB503018	SLDUSCHEID	192.168.2.184	Waltham	Marketing Services Group	1007	1	<input checked="" type="checkbox"/>
MJLIBUDA02079	SYSTEM	164.99.114.19	Lebanon	Quality Assurance	1003	1	

1 - 5 sur 5 afficher 5 éléments

Installations sans allocation : 1

**6** (Facultatif) Pour afficher les périphériques sur lesquels le produit est installé mais auxquels aucune licence n'est allouée, cliquez sur le nombre en regard d'*Installations sans allocation* dans le panneau Allocations de périphériques.

**7** Cliquez sur *Ajouter > Périphériques où le produit est installé* si le produit est installé sur le périphérique auquel vous souhaitez allouer une licence.

ou

Cliquez sur *Ajouter > Tout type de périphérique* si le produit n'est pas installé sur le périphérique auquel vous souhaitez allouer une licence.

La boîte de dialogue Rechercher un périphérique s'affiche.

**8** Dans le champ *Type de périphérique*, indiquez si vous souhaitez rechercher des *Périphériques gérés*, des *Périphériques inventoriés*, des *Périphériques gérés ou inventoriés*, des *Périphériques ZAM migrés* ou *Tout*.

Si vous n'êtes pas sûr du type de périphérique, sélectionnez *Tout*.

**9** Pour restreindre la recherche, utilisez les filtres afin de créer des critères de recherche.

Si vous ne créez pas de filtre, tous les périphériques (ou tous les périphériques sur lesquels le produit est installé) s'affichent dans la limite du nombre maximal de périphériques pouvant être affichés.

**10** Indiquez le nombre maximal de périphériques à afficher dans les résultats de la recherche.

**11** Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher dans la boîte de dialogue des résultats. Pour sélectionner plusieurs champs, cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.

- 12 Cliquez sur *Rechercher* pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner le périphérique, dans laquelle s'affichent les résultats de la recherche.
- 13 Sélectionnez les périphériques auxquels vous souhaitez allouer des licences, puis cliquez sur *OK*.

Les informations suivantes sont indiquées pour l'allocation :

- ♦ **Nom de la machine, Nom de connexion et Adresse IP** : informations standard concernant le périphérique, notamment le nom de connexion de l'utilisateur connecté au moment où le périphérique a été inventorié.
- ♦ **Site, Service, Centre de coût** : données démographiques relatives au périphérique. Si un ou plusieurs de ces champs sont vides, les données d'inventaire du périphérique ne contiennent pas ces informations.
- ♦ **Quantité installée** : nombre d'installations du produit sous licence sur le périphérique. En général, cette valeur est égale à 1.
- ♦ **Allocation en double** : affiche une coche si l'installation du périphérique est également comprise dans une allocation démographique.
- ♦ **Installations sans allocation** : affiche le nombre d'installations pour lesquelles aucune licence n'a été allouée via une allocation démographique ou une allocation à un périphérique. Cliquez sur le nombre pour afficher la liste des installations.

---

# 9 Configuration Management

Les sections suivantes fournissent des explications et des instructions concernant les tâches que vous pouvez effectuer à l'aide de ZENworks 11 SP3 Configuration Management. Selon votre environnement et les fonctionnalités de que vous envisagez d'utiliser, il se peut que vous n'ayez pas besoin d'effectuer toutes les tâches. Vous pouvez afficher celles que vous décidez d'étudier dans l'ordre de votre choix.

- ♦ Section 9.1, « Activation de Configuration Management », page 99
- ♦ Section 9.2, « Activation de la fonctionnalité Gestion de la configuration de ZENworks Adaptive Agent », page 100
- ♦ Section 9.3, « Distribution de logiciels », page 100
- ♦ Section 9.4, « Application des stratégies », page 102
- ♦ Section 9.5, « Création d'image de périphériques », page 105
- ♦ Section 9.6, « Gestion de périphériques à distance », page 113
- ♦ Section 9.7, « Collecte des inventaires des logiciels et du matériel », page 127
- ♦ Section 9.8, « Personality Migration », page 129
- ♦ Section 9.9, « Linux Management », page 130

## 9.1 Activation de Configuration Management

Si vous n'avez pas activé Configuration Management durant l'installation de la zone de gestion, en fournissant une clé de licence ou en lançant l'évaluation, procédez comme suit :

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur *Configuration*.
- 2 Dans le panneau Licences, cliquez sur *ZENworks 11 Configuration Management*.
- 3 Sélectionnez Évaluer/Activer le produit, puis remplissez les champs suivants :

**Utiliser l'évaluation :** sélectionnez cette option pour activer une période d'évaluation de 60 jours. Après cette période de 60 jours, vous devez appliquer une clé de licence du produit pour pouvoir continuer à l'utiliser.

**Clé de licence du produit :** spécifiez la clé de licence que vous avez acquise pour Configuration Management. Pour acquérir une licence du produit, reportez-vous au [site du produit Novell ZENworks Configuration Management \(http://www.novell.com/products/zenworks/configurationmanagement\)](http://www.novell.com/products/zenworks/configurationmanagement).

- 4 Cliquez sur *OK*.

## 9.2 Activation de la fonctionnalité Gestion de la configuration de ZENworks Adaptive Agent

Pour que ZENworks Adaptive Agent effectue des opérations de gestion de la configuration sur un périphérique, les fonctionnalités appropriées de l'agent doivent être activées. Ces fonctionnalités (Gestion des ensembles, Gestion des images, Gestion des stratégies, Gestion à distance et Gestion des utilisateurs) sont activées par défaut lorsque ZENworks Configuration Management est activé (licence complète ou version d'évaluation).

Assurez-vous qu'elles sont bien activées. Si vous ne voulez pas utiliser certaines de ces fonctionnalités, vous pouvez toutefois les désactiver. Pour connaître les instructions, reportez-vous à la [Section 4.1, « Configuration des fonctionnalités de l'agent adaptatif », page 49](#).

## 9.3 Distribution de logiciels

ZENworks Configuration Management offre une grande souplesse pour distribuer les logiciels. Vous pouvez distribuer des applications et des fichiers particuliers, apporter de simples modifications à des fichiers existants sur un périphérique, ou encore installer, supprimer et faire revenir à l'état initial des applications sur vos périphériques.

Les logiciels sont distribués par l'utilisation d'ensembles. Un ensemble est constitué de fichiers, de paramètres de configuration, d'instructions d'installation, etc., requis pour déployer et gérer l'application ou les fichiers sur un périphérique. Lorsque vous assignez un ensemble à un périphérique, vous pouvez l'installer et le lancer sur ce périphérique conformément aux planifications (distribution, lancement, disponibilité) que vous définissez.

Vous pouvez créer quatre types d'ensembles :

- ♦ **Ensemble Linux** : permet de configurer et de gérer des applications sur les périphériques Linux.
- ♦ **Ensemble de dépendance Linux** : permet aux paquets d'être disponibles sur les périphériques Linux afin de résoudre les dépendances de paquetage.
- ♦ **Ensemble Macintosh** : permet de configurer et de gérer des applications sur les périphériques Macintosh.
- ♦ **Ensemble de pré-lancement** : permet d'effectuer un ensemble de tâches sur un périphérique géré ou non géré avant que le système d'exploitation ne se lance sur le périphérique.
- ♦ **Ensemble Windows** : permet de configurer et de gérer des applications sur les périphériques Windows.

Les logiciels inclus dans un ensemble sont téléchargés sur le référentiel du serveur ZENworks. Cela permet au serveur ZENworks et à ZENworks Adaptive Agent de distribuer les logiciels sans exiger d'accès à d'autres emplacements réseau.



Regardez les vidéos suivantes pour obtenir des informations sur la distribution de logiciels vers des périphériques Windows, Linux et Mac :

- ♦ [Déploiement de logiciels Windows avec ZENworks 11](#)
  - ♦ [Déploiement de logiciels Linux avec ZENworks 11](#)
  - ♦ [Gestion Mac avec ZENworks : gestion d'applications](#)
  - ♦ [Gestion Mac avec ZENworks : déploiement d'applications standardisées](#)
-

## 9.3.1 Création d'un ensemble

Pour créer un ensemble de logiciels, vous utilisez l'assistant Créer un nouvel ensemble. En plus de vous aider à créer l'ensemble, l'assistant permet également de l'assigner à des périphériques et des utilisateurs et de créer des planifications de distribution, lancement et disponibilité.

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Ensembles*.
- 2 Dans le panneau Ensembles, cliquez sur *Nouveau > Ensemble* pour lancer l'assistant Créer un nouvel ensemble.
- 3 Suivez les instructions pour créer l'ensemble.

Cliquez sur le bouton *Aide* sur chaque page de l'assistant pour obtenir des informations détaillées sur la page.

À la fin de l'assistant, l'ensemble est ajouté au panneau Ensembles. Vous pouvez cliquer sur l'ensemble pour en afficher et en modifier les détails.

- 4 Passez à la section suivante, [Assignation d'un ensemble](#).

Vous pouvez également utiliser la commande `bundle-create` de l'utilitaire `zman` pour créer un ensemble de logiciels. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Commandes d'ensemble](#) » du manuel [Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 11 SP3](#).

## 9.3.2 Assignation d'un ensemble

Une fois l'ensemble créé, vous devez l'assigner aux périphériques sur lesquels vous voulez l'installer. Les assignations peuvent concerner des périphériques ou des utilisateurs.

- 1 Dans le panneau Ensembles, sélectionnez l'ensemble à assigner en cochant la case en regard de celui-ci.
- 2 Cliquez sur *Opération > Assigner à un périphérique*.

ou

Cliquez sur *Opération > Assigner à un utilisateur*.

- 3 Suivez les instructions à l'écran pour assigner l'ensemble.

Cliquez sur le bouton *Aide* sur chaque page de l'assistant pour obtenir des informations détaillées sur la page.

Lorsque vous fermez l'assistant, les périphériques ou utilisateurs assignés sont ajoutés à la page Relations de l'ensemble. Vous pouvez cliquer sur l'ensemble pour en afficher les assignations.

Vous pouvez également utiliser la commande `bundle-assign` de l'utilitaire `zman` pour assigner un ensemble. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Commandes d'ensemble](#) » du manuel [Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 11 SP3](#).

## 9.3.3 Informations complémentaires

Pour plus d'informations sur la distribution des logiciels, reportez-vous au manuel [Référence de distribution des logiciels ZENworks 11 SP3](#).

## 9.4 Application des stratégies

Avec ZENworks Configuration Management, vous pouvez utiliser des stratégies pour créer un ensemble de configurations qui peuvent être assignées aux périphériques gérés que vous souhaitez. Vous pouvez ainsi appliquer une configuration uniforme à vos périphériques ; il n'est en outre plus indispensable de configurer chacun de vos périphériques un par un.

Grâce aux stratégies ZENworks Configuration Management, vous pouvez gérer les services externes, les paramètres liés à la stratégie Puppet, les favoris Internet Explorer, les stratégies de groupe Windows, les droits de fichier local, les paramètres de gestion de l'alimentation CA, les imprimantes, les paramètres du service SNMP et les profils mobiles, ainsi que configurer des comptes utilisateur local dynamique et les administrer sur les périphériques gérés. Vous pouvez également configurer le comportement ou l'exécution d'une session de gestion à distance sur le périphérique géré et administrer depuis un point central le comportement et les fonctionnalités de ZENworks Explorer.

La section suivante contient la liste des stratégies de configuration Windows qui peuvent être créées et assignées à un utilisateur ou à un périphérique géré.

- ♦ **Stratégie des signets du navigateur** : configure les favoris d'Internet Explorer pour les périphériques et les utilisateurs Windows.
- ♦ **Stratégie de l'utilisateur local dynamique** : configure les utilisateurs créés sur les postes de travail Windows XP, Windows Vista et Windows 7, ainsi que Terminal Server Windows 2003, Windows 2008 et Windows 2008 R2 lorsque les utilisateurs se sont authentifiés auprès de Novell eDirectory.
- ♦ **Stratégie de droits de fichier local** : configure les droits des fichiers ou des dossiers qui se trouvent sur les systèmes de fichiers NTFS.

La stratégie peut être utilisée pour configurer des autorisations de base et avancées pour les utilisateurs et les groupes locaux et du domaine. Un administrateur peut ainsi créer des groupes personnalisés sur les périphériques gérés.

- ♦ **Stratégie de gestion de l'alimentation** : configure les paramètres de gestion de l'alimentation sur les périphériques gérés.



Regardez une [vidéo](#) expliquant comment configurer une stratégie de gestion de l'alimentation.

---

- ♦ **Stratégie d'imprimante** : configure les imprimantes locales, SMB, HTTP, TCP/IP, CUPS et iPrint pour les utilisateurs et périphériques Windows.
- ♦ **Stratégie de gestion à distance** : configure le comportement ou l'exécution d'une session de gestion à distance sur un périphérique géré. Cette stratégie inclut des propriétés telles que les opérations de gestion à distance, la sécurité, etc. Une stratégie de gestion à distance peut être assignée aux utilisateurs et aux périphériques gérés.
- ♦ **Stratégie de profil itinérant** : permet à l'utilisateur de configurer le chemin d'accès à l'emplacement de stockage de son profil utilisateur.

Un profil utilisateur contient des informations concernant les paramètres du bureau de l'utilisateur et ses préférences personnelles, qui sont conservés d'une session à l'autre.

Tout profil d'utilisateur stocké dans un chemin réseau est connu comme profil itinérant. Chaque fois que l'utilisateur se connecte à une machine, son profil est chargé depuis le chemin réseau. Cela aide l'utilisateur à se déplacer d'une machine à une autre tout en conservant la cohérence de ses paramètres personnels.

- ♦ **Stratégie SNMP** : configure les paramètres SNMP sur les périphériques gérés.
- ♦ **Stratégie de groupe Windows** : configure la stratégie de groupe pour les utilisateurs et les périphériques Windows.

- ♦ **Stratégie de configuration ZENworks Explorer** : permet d'administrer et de gérer de façon centralisée le comportement et les fonctions de ZENworks Explorer.


La section suivante contient la liste des stratégies de configuration Linux qui peuvent être créées et assignées à un utilisateur ou à un périphérique géré.

- ♦ **Stratégie des services externes** : configure les services externes sur un périphérique géré Linux pour les espaces de stockage YUM, ZYPP ou MOUNT. Cela permet à un administrateur de télécharger et d'installer des paquetages ou des mises à jour logicielles sur les périphériques gérés, à partir de ces espaces de stockage.
- ♦ **Stratégie Puppet** : détermine le mode d'exécution des manifestes et des modules Puppet sur un périphérique géré, ainsi que la procédure de téléchargement des fichiers de script, et indique si une exécution directe du script doit être effectuée sur le périphérique.


## 9.4.1 Création d'une stratégie

Pour créer une stratégie, vous utilisez l'assistant Créer une nouvelle stratégie. En plus de vous aider à créer la stratégie, l'assistant permet également de l'assigner à des périphériques et des utilisateurs et de décider d'appliquer la stratégie immédiatement ou de patienter jusqu'à ce que le périphérique rafraîchisse ses informations.

- 1 Dans le centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Stratégies*.



- 2 Dans le panneau *Stratégies*, cliquez sur *Nouvelle > Stratégie* pour afficher la page Sélectionner une plate-forme.



- 3 Sélectionnez *Linux* ou *Windows*, puis cliquez sur *Suivant* pour afficher la page Sélectionner une catégorie de stratégies.
- 4 Sélectionnez la catégorie de stratégies que vous souhaitez créer, puis cliquez sur *Suivant*.
- 5 Sélectionnez un type de stratégie dans la liste proposée. Suivez les invites qui s'affichent à l'écran pour créer la stratégie.

Cliquez sur le bouton *Aide* sur chaque page de l'assistant pour obtenir des informations détaillées sur la page.

Lorsque vous fermez l'assistant, la stratégie est ajoutée au panneau Stratégies. Vous pouvez cliquer sur la stratégie pour en afficher les détails et modifier les assignations.

Vous pouvez également utiliser la commande `policy-create` de l'utilitaire `zman` pour créer une stratégie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Commandes de stratégie](#) » du manuel [Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 11 SP3](#).

## 9.4.2 Assignation d'une stratégie

Une fois la stratégie créée, vous devez l'assigner aux périphériques auxquels vous voulez l'appliquer. Les assignations peuvent concerner des périphériques ou des utilisateurs.

- 1 Dans le panneau Stratégies, sélectionnez la stratégie à assigner en cochant la case en regard de celle-ci.
- 2 Cliquez sur *Opération* > *Assigner à un périphérique*.

ou

Cliquez sur *Opération* > *Assigner à un utilisateur*.

- 3 Suivez les invites pour assigner la stratégie.

Cliquez sur le bouton *Aide* sur chaque page de l'assistant pour obtenir des informations détaillées sur la page.

Lorsque vous fermez l'assistant, les périphériques ou utilisateurs assignés sont ajoutés à la page de Relations de la stratégie. Vous pouvez cliquer sur la stratégie pour en afficher les assignations.

Vous pouvez également utiliser la commande `policy-assign` de l'utilitaire `zman` pour assigner une stratégie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Commandes de stratégie](#) » du manuel *Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 11 SP3*.

### 9.4.3 Informations complémentaires

Pour plus d'informations sur l'application des stratégies, reportez-vous au manuel *Référence des stratégies de configuration de ZENworks 11 SP3*.

## 9.5 Création d'image de périphériques

ZENworks Linux Management intègre un service de pré-lancement, qui permet d'exécuter des tâches sur des périphériques avant le démarrage de leur système d'exploitation. Grâce aux services de pré-lancement, vous pouvez effectuer automatiquement ou manuellement les opérations suivantes sur un périphérique lors de son démarrage :

- ♦ Exécuter des scripts ZENworks Imaging contenant des commandes que vous pouvez utiliser à l'invite du shell `bash`
- ♦ Créer une image des disques durs et des autres périphériques de stockage du périphérique
- ♦ Restaurer une image sur le périphérique
- ♦ Participer à une session dans laquelle une image existante est appliquée à plusieurs périphériques via multidiffusion
- ♦ Créer ou restaurer une image WIM à l'aide d'ImageX
- ♦ Créer ou restaurer une image Ghost à l'aide de Symantec Ghost

Pour accomplir automatiquement certaines de ces tâches, il suffit d'activer PXE (Preboot Execution Environment) sur vos périphériques, puis de configurer des tâches préamorçables dans le centre de contrôle ZENworks et de les assigner aux périphériques. Les périphériques peuvent ensuite mettre automatiquement en œuvre ces tâches à leur démarrage.

Pour effectuer ces tâches manuellement, vous pouvez configurer les périphériques afin que l'intervention de l'utilisateur soit requise au démarrage.

À l'aide du Centre de contrôle ZENworks, vous pouvez également répliquer les modifications du répertoire `tftp` d'un serveur primaire sur d'autres serveurs de création d'image (serveurs primaires ou périphériques satellites de création d'image).

- ♦ [Section 9.5.1, « Configuration des services de pré-lancement », page 105](#)
- ♦ [Section 9.5.2, « Prise d'une image », page 109](#)
- ♦ [Section 9.5.3, « Application d'une image », page 110](#)
- ♦ [Section 9.5.4, « Informations complémentaires », page 113](#)

### 9.5.1 Configuration des services de pré-lancement

Pour utiliser les services de pré-lancement, vous devez effectuer les tâches des sections suivantes :

- ♦ [« Activation de PXE sur un périphérique » page 106](#)
- ♦ [« Configuration d'un serveur de création d'image » page 106](#)
- ♦ [« Configuration de paramètres de création d'image tierce » page 106](#)
- ♦ [« Configuration des paramètres du pilote NTFS tiers » page 108](#)

## Activation de PXE sur un périphérique

Les services de pré-lancement nécessitent l'activation de PXE (Preboot eXecution Environment) sur tous les périphériques gérés sur lesquels vous voulez prendre ou appliquer une image.

Pour vérifier si PXE est activé sur un périphérique, redémarrez le périphérique et sélectionnez l'option de démarrage (F12 sur la plupart des périphériques). PXE est activé s'il existe une option de démarrage du réseau.

Si PXE n'est pas activé sur un périphérique, éditez le BIOS du périphérique pour l'activer. Pour vous assurer que l'environnement PXE est disponible à chaque démarrage du périphérique, vous pouvez également modifier l'ordre de démarrage afin que l'option NIC (carte d'interface réseau) précède les autres options de démarrage.

## Configuration d'un serveur de création d'image

Le serveur de création d'image est le serveur PXE auquel le moteur PXE d'un périphérique se connecte. Pour activer un serveur ZENworks de façon à ce qu'il fonctionne comme serveur de création d'image, vous devez simplement démarrer le service DHCP Proxy de Novell sur le serveur ZENworks. Lorsque vous démarrez le service, vous devez également modifier le type de démarrage et le faire passer de Manuel à Automatique pour qu'il démarre à chaque redémarrage du serveur.

## Configuration de paramètres de création d'image tierce

Pour utiliser les solutions de création d'image tierce, configurez ces paramètres dans le Centre de contrôle ZENworks. ZENworks prend en charge les outils de création d'image tierce suivants :

- ♦ Microsoft ImageX qui utilise le format de fichier image WIM et la distribution WINPE ;
- ♦ Symantec Ghost qui utilise le format de fichier image Ghost et la distribution WINPE.

PXE est le seul mécanisme de démarrage pris en charge par la création d'image tierce ZENworks.

Pour configurer les paramètres de création d'image tierce :

- 1 Installez ZENworks Configuration Management sur votre serveur de création d'image.

Pour plus d'informations sur l'installation de ZENworks 11 SP3, reportez-vous à la section « [Installation d'un serveur ZENworks primaire sous Windows](#) » dans le *Guide d'installation du serveur ZENworks 11 SP3*.

- 2 Configurez les paramètres de la création d'image tierce dans le Centre de contrôle ZENworks.

**2a** Vérifiez que le WAIK (Microsoft Windows Automated Installation Kit - Kit d'installation automatisée de Microsoft Windows) ou le WADK (Windows Assessment and Deployment Kit - Kit de déploiement et d'évaluation Windows) est installé sur le périphérique qui exécute le centre de contrôle ZENworks.

**2b** Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Configuration*.

**2c** Dans le panneau *Paramètres de la zone de gestion*, cliquez sur *Gestion des périphériques > Services de pré-lancement >* le panneau *Paramètres de création d'image tierce*.

**2d** Pour des *Paramètres de chargement 32 bits* :

**Télécharger la distribution de base de WinPE (nécessite Windows AIK / Windows ADK):** Cliquez sur l'icône  pour télécharger le fichier de création d'image WIM. Dans la boîte de dialogue *Charger les fichiers de création d'image WIM*, procédez de la façon suivante :

1. Pour télécharger un fichier `winpe.wim` 32 bits, procédez comme suit :

**À partir du kit WAIK :** accédez au dossier Windows AIK\Tools\PETools\x86 situé sous le répertoire installé, puis sélectionnez le fichier winpe.wim.

**À partir du kit WADK :** accédez au dossier Windows Kits\8.0\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\x86\en-us sous le répertoire installé, puis sélectionnez le fichier winpe.wim.

---

**REMARQUE :** lorsque vous téléchargez à nouveau le fichier winpe.wim, l'instance précédente du fichier est écrasée sur le serveur.

---

2. Cliquez sur *OK*.

Cela a pour effet de télécharger les fichiers de création d'image du serveur vers le périphérique sur lequel vous accédez au centre de contrôle ZENworks et de reconstruire winpe.wim avec des fichiers de création d'image, puis de télécharger les fichiers du périphérique vers le serveur. La progression du téléchargement des fichiers depuis et vers le serveur est affichée dans le champ *État*.

#### **Charger les fichiers ImageX pour prendre en charge la création d'image WIM (ImageX.exe) :**

1. Cliquez sur l'icône  pour rechercher et sélectionner le moteur de création d'image Microsoft (imagex.exe) sur le périphérique sur lequel vous pouvez accéder au centre de contrôle ZENworks.
2. Après avoir configuré les paramètres de création d'image tierce, cliquez sur *Appliquer*.
3. Cliquez sur *État* pour afficher l'état de la réplication de contenu sur tous les serveurs primaires et satellites de création d'image dans la zone de gestion. Veillez à ne démarrer l'opération de création d'image que lorsque l'état est défini sur *Disponible*.

---

**REMARQUE :** si vous téléchargez les versions 32 bits et 64 bits des fichiers ImageX, assurez-vous d'effectuer cette opération dans des instances différentes.

---

#### **Télécharger les fichiers Ghost 11.5. ou supérieur pour prendre en charge la création d'image Ghost (Ghost32.exe) :**

1. Cliquez sur l'icône  pour rechercher et sélectionner le moteur Symantec GHOST (ghost32.exe) sur le périphérique à partir duquel vous pouvez accéder au centre de contrôle ZENworks.
2. Après avoir configuré les paramètres de création d'image tierce, cliquez sur *Appliquer*.
3. Cliquez sur *État* pour afficher l'état de la réplication de contenu sur tous les serveurs primaires et satellites de création d'image dans la zone de gestion. Veillez à ne démarrer l'opération de création d'image que lorsque l'état est défini sur *Disponible*.

- 2e** Pour des *Paramètres de chargement 64 bits* :

#### **Télécharger la distribution de base de WinPE (nécessite Windows AIK / Windows**

**ADK):** Cliquez sur l'icône  pour télécharger le fichier de création d'image WIM. Dans la boîte de dialogue *Charger les fichiers de création d'image WIM*, procédez de la façon suivante :

1. Pour télécharger un fichier winpe.wim 64 bits à partir du kit WADK, accédez au dossier Windows Kits\8.0\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation environment\amd64\en-us situé sous le répertoire installé, puis sélectionnez le fichier winpe.wim.

2. Cliquez sur *OK*.

Cela a pour effet de télécharger les fichiers de création d'image du serveur vers le périphérique sur lequel vous accédez au centre de contrôle ZENworks et de reconstruire `winpe.wim` avec des fichiers de création d'images, puis de télécharger les fichiers du périphérique vers le serveur. La progression du téléchargement des fichiers depuis et vers le serveur est affichée dans le champ *État*.

#### **Charger les fichiers ImageX pour prendre en charge la création d'image WIM (ImageX.exe) :**

1. Cliquez sur l'icône  pour rechercher et sélectionner le moteur de création d'image Microsoft (`imagex.exe`) sur le périphérique sur lequel vous pouvez accéder au centre de contrôle ZENworks.
2. Après avoir configuré les paramètres de création d'image tierce, cliquez sur *Appliquer*.
3. Cliquez sur *État* pour afficher l'état de la réplication de contenu sur tous les serveurs primaires et satellites de création d'image dans la zone de gestion. Veillez à ne démarrer l'opération de création d'image que lorsque l'état est défini sur *Disponible*.

---

**REMARQUE :** si vous téléchargez les versions 32 bits et 64 bits des fichiers ImageX, pensez à le faire sur toutes les instances.

---

#### **Télécharger les fichiers Ghost 11.5. ou supérieur pour prendre en charge la création d'image Ghost (Ghost64.exe):**

1. Cliquez sur l'icône  pour rechercher et sélectionner le moteur Symantec GHOST (`ghost64.exe`) sur le périphérique à partir duquel vous pouvez accéder au centre de contrôle ZENworks.
  2. Après avoir configuré les paramètres de création d'image tierce, cliquez sur *Appliquer*.
  3. Cliquez sur *État* pour afficher l'état de la réplication de contenu sur tous les serveurs primaires et satellites de création d'image dans la zone de gestion. Veillez à ne démarrer l'opération de création d'image que lorsque l'état est défini sur *Disponible*.
- 3 Activez l'environnement PXE sur le périphérique.
  - 4 Vérifiez qu'un serveur DHCP standard est installé sur votre serveur de création d'image ou sur un autre serveur réseau.

## **Configuration des paramètres du pilote NTFS tiers**

Vous pouvez télécharger le pilote NTFS haute performance le plus récent et l'enregistrer sur votre système. Vous pouvez afficher l'état de réplication du contenu de tous les serveurs primaires et satellites avec le rôle de création d'image dans la zone de gestion. Vous pouvez démarrer l'opération de création d'image en utilisant le pilote NTFS tiers lorsque l'état est défini sur *Disponible*.

Pour configurer ces paramètres, cliquez sur *Configuration* dans le volet de gauche pour afficher l'onglet *Configuration*. S'il n'est pas ouvert, cliquez sur *Paramètres de la zone de gestion*, puis sur *Gestion des périphériques > Services de pré-lancement* pour afficher la page Services de pré-lancement.

## 9.5.2 Prise d'une image

Vous pouvez obtenir et restaurer des images ZENworks sur un périphérique en utilisant ZENworks Imaging ainsi que des images tierces à l'aide de l'utilitaire ZENworks Third-Party Imaging. Cet utilitaire vous permet d'obtenir une image et de la restaurer sur un périphérique ou un serveur local en utilisant le format WIM (Windows Imaging) ou Ghost Imaging.

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Périphériques*.
- 2 Parcourez le dossier *Serveurs* ou *Postes de travail* jusqu'à ce que vous trouviez le périphérique dont vous voulez prendre l'image.
- 3 Cliquez sur le périphérique pour afficher ses détails.
- 4 Dans la liste de tâches située dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur *Prendre une image* pour lancer l'assistant Prendre une image.
- 5 Sur la page Informations sur le fichier, renseignez les champs suivants, puis cliquez sur *Suivant*.

Pour la création d'image ZENworks, indiquez les informations suivantes :

**Format d'image :** sélectionnez le format de l'image à prendre pour le périphérique

**Serveur et chemin d'accès au fichier :** cliquez sur l'icône  pour afficher la boîte de dialogue Serveur et informations sur le chemin d'accès. Configurez les options suivantes.

- ♦ **Objet/IP/DNS du serveur :** cliquez sur l'icône  pour rechercher et sélectionner l'objet, l'adresse IP, ou le nom DNS du serveur primaire ou du périphérique promu au rôle de serveur de création d'image.
- ♦ **Chemin d'accès au fichier sur le serveur :** cliquez sur l'icône  pour rechercher et sélectionner un fichier image. L'extension du nom du fichier d'image doit être `.zmg`, ce qui signifie qu'il s'agit d'un fichier image ZENworks valide.

---

**REMARQUE :** si plusieurs domaines de recherche avec DHCP sont configurés pour Linux et si le serveur est configuré sous Windows, il n'est pas possible d'effectuer une recherche dans le système de fichiers spécifié.

---

Pour la création d'image tierce, indiquez les informations suivantes :

**Chemin réseau partagé pour le fichier image :** indiquez le chemin du dossier partagé du réseau dans lequel vous souhaitez enregistrer les fichiers `.wim` ou `.gho`. Le répertoire doit être configuré en mode de partage sous Windows ou Linux SMB/CIFS.

si vous n'avez pas installé l'extension Novell File Upload sur ce périphérique, vous devez le faire afin de rechercher et de charger les répertoires à installer.

**Nom du fichier image :** indiquez le nom de fichier pour enregistrer le fichier `.wim` ou `.gho`. Cette option n'apparaît que pour les formats de création d'image Windows Imaging Format (`.wim`) et Ghost (`.gho`).

**Référence réseau :** cliquez sur  pour rechercher et sélectionner les références réseau à utiliser pour accéder au périphérique sur lequel se trouvent des fichiers `.wim`. Cette option ne s'affiche que pour les formats d'image Windows (`.wim`) et Ghost (`.gho`).

**Utiliser la compression :** la compression est obligatoire. Choisissez l'une des opérations suivantes :

- ♦ **Équilibré :** équilibre automatiquement la compression entre une moyenne de la vitesse de recréation d'image et l'espace disque disponible pour le fichier image. Cette option ne s'affiche que pour le format d'image ZENworks
- ♦ **Aucun :** cette option n'est disponible que pour les formats d'image Windows et Ghost.
- ♦ **Optimisé pour la vitesse :** optimise la compression pour accélérer le temps de recréation des images. Utilisez cette option si la vitesse de l'unité centrale peut poser un problème.

- ♦ **Optimisé pour l'espace** : optimise la compression pour réduire la taille du fichier image afin de gagner de l'espace disque. La recréation d'une image peut prendre plus de temps.

Les options par défaut sont *Équilibrée* pour le format d'image ZENworks et *Optimisée pour la vitesse* pour les formats d'image Windows et Ghost.

**Créer un ensemble d'images** : laissez ce champ décoché.

- 6 Examinez les informations sur la page Résumé de fichier image, cliquez sur *Terminé*, puis cliquez sur *OK*.

Du fait que les tâches de création d'image sont effectuées par les services de pré-lancement, l'image du périphérique est prise lors de son démarrage suivant. Le panneau Travail de création d'image, situé sur la page Résumé du périphérique, montre que le travail est programmé. Lorsque le travail est terminé, la tâche est supprimée de ce panneau.

- 7 Pour redémarrer le périphérique immédiatement et lancer le travail de création d'image, cliquez sur *Redémarrer/Arrêter un poste de travail* (ou *Redémarrer/Arrêter le serveur*) dans le panneau de navigation de gauche.

La durée requise pour prendre l'image dépend de la taille des unités du périphérique.

### 9.5.3 Application d'une image

Pour appliquer une image à un périphérique, vous utilisez l'assistant Créer un nouvel ensemble pour créer un ensemble de création d'image. L'ensemble contient l'image que vous voulez appliquer. En plus de vous aider à créer l'ensemble, l'assistant permet également de l'assigner à des périphériques. Après avoir créé l'ensemble de création d'image, vous lancez alors le travail de création d'image.

- ♦ [« Création de l'Ensemble d'images ZENworks » page 110](#)
- ♦ [« Création de l'ensemble d'images tierces » page 111](#)
- ♦ [« Lancement du travail de création d'image » page 112](#)



Regardez les vidéos suivantes pour en savoir plus sur le déploiement des images Windows 7 et Linux sur des périphériques :

- ♦ [Déploiement d'une image Windows 7 avec ZENworks 11](#)
  - ♦ [Déploiement d'une image Linux avec ZENworks 11](#)
- 

### Création de l'Ensemble d'images ZENworks

Pour restaurer des images ZENworks sur un périphérique, vous devez créer l'ensemble d'images ZENworks.

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Ensembles*.
- 2 Dans le panneau Ensembles, cliquez sur *Nouveau > Ensemble* pour lancer l'assistant Créer un nouvel ensemble.
- 3 Dans la page Sélectionner le type d'ensemble, sélectionnez *Ensemble de création d'image*, puis cliquez sur *Suivant*.
- 4 Dans la page Sélectionner la catégorie d'ensemble, sélectionnez *Image ZENworks*, puis cliquez sur *Suivant*.

5 Suivez l'assistant et complétez les champs requis avec les informations du tableau suivant.

Page de l'assistant	Détails
Page Définir les détails	Spécifiez le nom de la tâche. Le nom ne peut pas comprendre l'un des caractères non valides suivants : / \ * ? : " ' < >   ` % ~
Page Sélectionner un fichier image ZENworks	<p>Pour sélectionner le fichier image :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquez sur  pour afficher la boîte de dialogue Serveur et informations sur le chemin d'accès.</li> <li>2. Renseignez les champs suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Objet Périphérique, IP ou DNS :</b> sélectionnez le serveur ZENworks dans lequel vous avez stocké l'image.</li> <li><b>Chemin d'accès au fichier sur le serveur :</b> recherchez et sélectionnez le fichier image. Le répertoire de stockage standard pour les fichiers image est <code>\Novell\ZENworks\work\content-repo\images</code>.</li> </ul> </li> <li>3. Cliquez sur <i>OK</i>.</li> </ol>
Page Résumé	Cliquez sur <i>Suivant</i> pour poursuivre l'assistant et assigner l'ensemble au périphérique cible.
Page Groupes d'ensembles	Vous ne devez assigner l'ensemble d'images à aucun groupe. Cliquez sur <i>Suivant</i> pour sauter cette page.
Page Ajouter des assignations	Sélectionnez le périphérique sur lequel vous voulez appliquer l'image.
Page Planifications	Vous ne devez pas assigner de planification à l'ensemble d'images. Cliquez sur <i>Suivant</i> pour sauter cette page.
Page Terminer	Cliquez sur <i>Terminer</i> pour créer l'ensemble et l'assigner au périphérique sélectionné.

## Création de l'ensemble d'images tierces

Pour restaurer les images tierces, vous devez créer l'ensemble d'images tierces.

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Ensembles*.
- 2 Dans le panneau Ensembles, cliquez sur *Nouveau > Ensemble* pour lancer l'assistant Créer un nouvel ensemble.
- 3 Dans la page Sélectionner le type d'ensemble, sélectionnez *Ensemble de création d'image*, puis cliquez sur *Suivant*.
- 4 Dans la page Sélectionner la catégorie d'ensemble, sélectionnez *Image tierce*, puis cliquez sur *Suivant*.
- 5 Suivez l'assistant et complétez les champs requis avec les informations du tableau suivant.

Page de l'assistant	Détails
Page Définir les détails	Spécifiez le nom de la tâche. Le nom ne peut pas comprendre l'un des caractères non valides suivants : / \ * ? : " ' < >   ` % ~

Page de l'assistant	Détails
Page Sélectionner un fichier image tiers	<p>Pour sélectionner un fichier image tiers :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sélectionnez le type de l'image à utiliser dans l'ensemble. Dans ZENworks 11 SP3 Configuration Management, seuls les formats d'image Windows (.wim) et GHOST (.gho) sont disponibles.</li> <li>2. Indiquez le répertoire réseau partagé contenant les fichiers .wim ou .gho. Le répertoire doit être configuré en mode de partage sous Windows ou Linux SMB/CIFS.</li> <li>3. Cliquez sur  pour rechercher et sélectionner les références réseau à utiliser pour accéder au périphérique sur lequel se trouvent les fichiers .wim ou .gho.</li> <li>4. Pour utiliser l'ensemble WIM comme image ajoutée, sélectionnez <i>Restaurer WIM en tant que complément</i>, puis configurez les options suivantes : <b>Nombre d'images (WIM uniquement)</b> : sélectionnez le numéro d'index de l'image à restaurer. <b>Chemin pour restaurer l'image ajoutée</b> : indiquez l'emplacement sur le périphérique dans lequel vous voulez restaurer l'image ajoutée.</li> <li>5. Cliquez sur <i>OK</i>.</li> </ol>
Page Résumé	Cliquez sur <i>Suivant</i> pour poursuivre l'assistant et assigner l'ensemble au périphérique cible.
Page Groupes d'ensembles	Vous ne devez assigner l'ensemble d'images à aucun groupe. Cliquez sur <i>Suivant</i> pour sauter cette page.
Page Ajouter des assignations	Sélectionnez le périphérique sur lequel vous voulez appliquer l'image.
Page Planifications	Vous ne devez pas assigner de planification à l'ensemble d'images. Cliquez sur <i>Suivant</i> pour sauter cette page.
Page Terminer	Cliquez sur <i>Terminer</i> pour créer l'ensemble et l'assigner au périphérique sélectionné.

## Lancement du travail de création d'image

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Périphériques*.
- 2 Parcourez le dossier *Servers* ou *Workstations* jusqu'à ce que vous trouviez le périphérique sur lequel vous voulez appliquer l'image.
- 3 Cliquez sur le périphérique pour afficher ses détails.
- 4 Dans la liste de tâches située dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur *Appliquer un ensemble de création d'image assigné* pour planifier le travail.

Du fait que les tâches de création d'image sont effectuées par les services de pré-lancement, l'image est appliquée au périphérique lors de son démarrage suivant. Le panneau Travail de création d'image, situé sur la page Résumé du périphérique, montre que le travail est programmé. Lorsque le travail est terminé, la tâche est supprimée de ce panneau.

- 5 Pour redémarrer le périphérique immédiatement et lancer le travail de création d'image, cliquez sur *Redémarrer/Arrêter un poste de travail* (ou *Redémarrer/Arrêter le serveur*) dans le panneau de navigation de gauche.

## 9.5.4 Informations complémentaires

Pour plus d'informations sur la création d'image et les services de pré-lancement, reportez-vous au manuel [Référence de la création d'image et des services de pré-lancement de ZENworks 11 SP3](#).

## 9.6 Gestion de périphériques à distance

ZENworks Configuration Management offre une fonction de gestion à distance qui permet de gérer des périphériques à distance. La gestion à distance prend en charge les opérations suivantes :

Opération à distance	Description	Détails complémentaires
Contrôle à distance	<p>Permet de contrôler un périphérique géré à partir de la console de gestion afin que vous puissiez fournir une assistance à l'utilisateur et l'aider à résoudre des problèmes. Vous pouvez effectuer toutes les opérations qu'un utilisateur peut effectuer sur le périphérique.</p> <p>Pour plus d'informations sur le contrôle à distance d'un périphérique Windows, reportez-vous à la <a href="#">Section 9.6.3, « Opérations de contrôle à distance, d'affichage à distance et d'exécution à distance sur un périphérique Windows »</a>, page 118.</p> <p>Pour plus d'informations sur le contrôle à distance d'un périphérique Linux, reportez-vous à la <a href="#">Section 9.6.6, « Opérations de contrôle à distance, d'affichage à distance et de connexion à distance sur un périphérique Linux »</a>, page 124.</p>	
Affichage à distance	<p>Permet de vous connecter à un périphérique géré afin de l'afficher au lieu de le contrôler. Cela vous aide à résoudre les problèmes rencontrés par l'utilisateur.</p> <p>Par exemple, vous pouvez observer comment l'utilisateur d'un périphérique géré réalise certaines tâches pour vous assurer qu'il le fait correctement</p> <p>Pour plus d'informations sur l'affichage à distance d'un périphérique Windows, reportez-vous à la <a href="#">Section 9.6.3, « Opérations de contrôle à distance, d'affichage à distance et d'exécution à distance sur un périphérique Windows »</a>, page 118.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'affichage à distance d'un périphérique Linux, reportez-vous à la <a href="#">Section 9.6.6, « Opérations de contrôle à distance, d'affichage à distance et de connexion à distance sur un périphérique Linux »</a>, page 124.</p>	

Opération à distance	Description	Détails complémentaires
Exécution à distance	<p>Permet d'exécuter tout fichier exécutable sur un périphérique géré depuis la console de gestion. Pour exécuter une application à distance, spécifiez le nom du fichier voulu dans la boîte de dialogue Exécution à distance. Si l'application n'est pas dans le chemin d'accès système sur le périphérique géré, indiquez le chemin d'accès complet de l'application.</p> <p>Par exemple, vous pouvez exécuter la commande <code>regedit</code> pour ouvrir l'éditeur de registre sur le périphérique. La boîte de dialogue Exécution à distance affiche l'état d'exécution de la commande.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'exécution à distance d'un périphérique Windows, reportez-vous à la <a href="#">Section 9.6.3, « Opérations de contrôle à distance, d'affichage à distance et d'exécution à distance sur un périphérique Windows »</a>, page 118.</p>	<p>Cette opération est uniquement prise en charge sur les périphériques gérés Windows.</p>
Diagnostic à distance	<p>Permet d'effectuer un diagnostic et d'analyser les problèmes sur un périphérique géré. Cela vous aide à réduire le temps nécessaire pour résoudre des problèmes et à assister les utilisateurs sans demander à un technicien de visiter physiquement le périphérique concerné. Les bureaux étant opérationnels, la productivité de l'utilisateur s'en trouve accrue.</p> <p>Pour plus d'informations sur le diagnostic à distance d'un périphérique, reportez-vous à la <a href="#">Section 9.6.4, « Opération de diagnostic à distance »</a>, page 121.</p>	<p>Cette opération est uniquement prise en charge sur les périphériques gérés Windows.</p>
Transfert de fichier	<p>Permet de transférer des fichiers entre la console de gestion et un périphérique géré.</p> <p>Pour plus d'informations sur le transfert de fichiers, reportez-vous à la <a href="#">Section 9.6.5, « Opération de transfert de fichiers »</a>, page 123.</p>	<p>Cette opération est uniquement prise en charge sur les périphériques gérés Windows.</p>
Connexion à distance	<p>permet de se connecter à un périphérique géré depuis la console de gestion et de démarrer une nouvelle session graphique sans en déranger l'utilisateur ; toutefois, ce dernier ne peut pas afficher la session de connexion à distance.</p> <p>Pour plus d'informations sur la connexion à distance à un périphérique Linux, reportez-vous à la <a href="#">Section 9.6.6, « Opérations de contrôle à distance, d'affichage à distance et de connexion à distance sur un périphérique Linux »</a>, page 124.</p>	<p>Cette opération est uniquement prise en charge sur les périphériques gérés Linux.</p> <p>Vous devez utiliser des références d'utilisateur non-<code>root</code> pour vous connecter au périphérique.</p>

Opération à distance	Description	Détails complémentaires
SSH à distance	<p>Permet, en toute sécurité, de vous connecter à un périphérique Linux distant et d'y exécuter des commandes.</p> <p>Pour plus d'informations sur la connexion à distance à un périphérique Linux, reportez-vous à la <a href="#">Section 9.6.7, « Opération de SSH distant sur un périphérique Linux »</a>, page 126.</p>	<p>Cette opération est uniquement prise en charge sur les périphériques gérés Linux.</p> <p>Pour lancer une session SSH à distance depuis un périphérique de la console de gestion, vous devez y installer JRE version 1.5 ou ultérieure</p>

Les sections suivantes expliquent comment configurer la gestion à distance et effectuer chacune des opérations requises :

- ♦ [Section 9.6.1, « Création d'une stratégie de gestion à distance »](#), page 115
- ♦ [Section 9.6.2, « Configuration des paramètres de gestion à distance »](#), page 117
- ♦ [Section 9.6.3, « Opérations de contrôle à distance, d'affichage à distance et d'exécution à distance sur un périphérique Windows »](#), page 118
- ♦ [Section 9.6.4, « Opération de diagnostic à distance »](#), page 121
- ♦ [Section 9.6.5, « Opération de transfert de fichiers »](#), page 123
- ♦ [Section 9.6.6, « Opérations de contrôle à distance, d'affichage à distance et de connexion à distance sur un périphérique Linux »](#), page 124
- ♦ [Section 9.6.7, « Opération de SSH distant sur un périphérique Linux »](#), page 126
- ♦ [Section 9.6.8, « Informations complémentaires »](#), page 127



Regardez une [vidéo](#) pour en savoir plus sur la gestion distante des périphériques.


## 9.6.1 Création d'une stratégie de gestion à distance

Par défaut, une stratégie de gestion à distance sécurisée est créée sur le périphérique géré lors du déploiement de ZENworks Adaptive Agent sur le périphérique avec le composant de gestion à distance. La stratégie par défaut peut être utilisée pour la gestion à distance d'un périphérique. La stratégie par défaut permet d'exécuter toutes les opérations de gestion à distance sur un périphérique. Pour ignorer la stratégie par défaut, il faut explicitement créer une stratégie de gestion à distance pour le périphérique.


Une stratégie de gestion à distance peut être assignée à des périphériques ou à des utilisateurs.

Pour créer une stratégie de gestion à distance :


- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Stratégies*.



2 Dans le panneau *Stratégies*, cliquez sur *Nouveau > Stratégie* pour afficher l'assistant *Créer une nouvelle stratégie*.



3 Sélectionnez *Stratégies de configuration Windows*, puis cliquez sur *Suivant*.



**4** Suivez les instructions pour créer la stratégie de gestion à distance.

Cliquez sur le bouton *Aide* sur chaque page de l'assistant pour obtenir des informations détaillées sur la page. Lorsque vous fermez l'assistant, la stratégie est ajoutée au panneau Stratégies. Vous pouvez cliquer sur la stratégie pour en afficher les détails et modifier les assignations, les planifications, etc.

**5** Assignez la stratégie de gestion à distance à des utilisateurs et à des périphériques :

**5a** Dans le panneau Stratégies, cochez la case en regard de la stratégie.

**5b** Cliquez sur *Opération > Assigner à un périphérique*.

ou

Cliquez sur *Opération > Assigner à un utilisateur*.

**5c** Suivez les invites pour assigner la stratégie.

Cliquez sur le bouton *Aide* sur chaque page de l'assistant pour obtenir des informations détaillées sur la page.

Lorsque vous fermez l'assistant, les périphériques ou utilisateurs assignés sont ajoutés à la page de Relations de la stratégie. Vous pouvez cliquer sur la stratégie pour en afficher les assignations.


## 9.6.2 Configuration des paramètres de gestion à distance

Grâce aux paramètres de configuration de la gestion à distance de la page Configuration, vous pouvez spécifier des paramètres tels que : le port de gestion à distance, les performances de session et les applications de diagnostic disponibles.

Les paramètres sont prédéfinis de manière à assurer la configuration la plus courante. Si vous voulez les modifier :

**1** Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Configuration*.

**2** Dans le panneau Paramètres de la zone de gestion, cliquez sur *Gestion des périphériques > Gestion à distance*.



3 Modifiez les paramètres selon vos besoins.

Cliquez sur le bouton *Aide* de chaque page pour obtenir des informations plus détaillées sur la page.

4 Une fois les paramètres modifiés, cliquez sur *Appliquer* ou sur *OK* pour enregistrer vos modifications.

### 9.6.3 Opérations de contrôle à distance, d'affichage à distance et d'exécution à distance sur un périphérique Windows

1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Périphériques*.

2 Parcourez le dossier *Serveurs* ou *Postes de travail* jusqu'à ce que vous trouviez le périphérique que vous voulez gérer.

3 Pour sélectionner le périphérique, cochez la case en regard de celui-ci.

4 Dans la liste de tâches qui se trouve dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur *Poste de travail de contrôle à distance* ou *Serveur de contrôle à distance* pour afficher la boîte de dialogue *Gestion à distance*.

5 Dans la boîte de dialogue Gestion à distance, renseignez les champs suivants :

**Périphérique** : indiquez le nom ou l'adresse IP du périphérique que vous voulez gérer à distance.

**Toujours définir la valeur par défaut sur l'adresse IP pour tous les périphériques** :

sélectionnez cette option si vous souhaitez que le système affiche l'adresse IP du périphérique au lieu du nom DNS.

Les valeurs fournies pour accéder à un périphérique lors de l'exécution d'une opération de contrôle à distance sont enregistrées dans le système lorsque vous cliquez sur OK. Certaines de ces valeurs sont sélectionnées automatiquement lors des opérations de contrôle à distance suivantes, en fonction du périphérique ou de l'opérateur distant.

**Opération** : sélectionnez le type d'opération à distance (contrôle, affichage ou exécution) à effectuer sur le périphérique géré :

**Authentification** : sélectionnez le mode que vous voulez utiliser pour authentifier le périphérique géré. Les deux options sont :

- ♦ **Mot de passe** : fournit l'authentification par mot de passe pour effectuer une opération de contrôle à distance. Vous devez entrer le mot de passe correct défini par l'utilisateur sur le périphérique géré ou configuré par l'administrateur dans les paramètres de sécurité de la stratégie de gestion à distance. Le mot de passe défini par l'utilisateur est prioritaire sur celui configuré par l'administrateur.
- ♦ **Droits** : cette option n'est disponible que lorsque vous sélectionnez le périphérique géré sur lequel vous voulez effectuer l'opération à distance. Si un administrateur a déjà assigné des droits de gestion à distance pour permettre d'effectuer l'opération distante de votre choix sur le périphérique géré sélectionné, vous y accédez automatiquement au démarrage de la session.

**Port** : spécifiez le numéro de port sur lequel l'agent de gestion à distance écoute. Par défaut, le numéro de port est le 5950.

**Mode de la session :** sélectionnez l'un des modes suivants pour la session :

- ♦ **Collaborer :** permet de lancer une session de contrôle à distance et une session d'affichage à distance en mode collaboration. Toutefois, vous ne pouvez pas lancer en premier une session Vue à distance sur le périphérique géré. Si vous lancez la session de contrôle à distance sur le périphérique géré, vous obtenez tous les privilèges d'un opérateur distant maître :
  - ♦ Invitation des autres opérateurs à distance à rejoindre la session à distance.
  - ♦ Délégation des droits de contrôle à distance à un opérateur à distance.
  - ♦ Reprise du contrôle sur l'opérateur à distance.
  - ♦ Fin d'une session à distance.

Une fois la session de contrôle à distance établie pour le périphérique géré en mode Collaborer, les autres sessions à distance sont du type Affichage à distance.

- ♦ **Partagée :** permet à plusieurs opérateurs à distance de contrôler simultanément le périphérique géré.
- ♦ **Exclusif :** permet d'avoir une session à distance exclusive sur le périphérique géré. Aucune autre session distance ne peut être démarrée sur le périphérique géré lorsqu'une session a été lancée en mode exclusif.

**Codage de session :** vérifie que la session à distance est sécurisée avec le codage SSL (protocole TLSv1).

**Activer le caching :** active le caching des données de session de gestion distantes pour améliorer les performances. Cette option n'est disponible que pour l'opération de contrôle à distance. Cette option n'est actuellement prise en charge que sous Windows.

**Activer l'optimisation dynamique de la bande passante :** active la détection de la bande passante disponible sur le réseau et ajuste en conséquence les paramètres de la session afin d'améliorer les performances. Cette option n'est disponible que pour l'opération de contrôle à distance.

**Activation de la consignment :** consigne des informations de session et de débogage dans le fichier `novell-zenworks-vncviewer.txt`. Le fichier est enregistré par défaut sur le bureau si vous lancez le Centre de contrôle ZENworks (ZCC) par l'intermédiaire d'Internet Explorer et dans le répertoire Mozilla si vous lancez le Centre de contrôle ZENworks par l'intermédiaire de Mozilla Firefox.

**Router via le proxy :** permet de router l'opération de gestion à distance du périphérique géré via un serveur proxy. Si le périphérique géré se trouve sur un réseau privé ou de l'autre côté d'un pare-feu ou routeur qui utilise la traduction d'adresses réseau (NAT), l'opération de gestion à distance du périphérique peut être routée via un serveur proxy. Renseignez les champs suivants :

- ♦ **Proxy :** indiquez le nom DNS ou l'adresse IP du serveur proxy. Par défaut, le serveur proxy configuré dans le panneau Paramètres de proxy pour exécuter l'opération à distance sur le périphérique est renseigné dans ce champ. Vous pouvez en spécifier un autre.
- ♦ **Port Proxy :** indiquez le numéro de port sur lequel le serveur proxy écoute. Le port par défaut est 5750.

**Utiliser la paire de clés suivante pour l'identification :** si une autorité de certification interne est déployée, les options suivantes ne s'affichent pas. Si une autorité de certification externe est déployée, renseignez les champs suivants :

- ♦ **Clé privée :** cliquez sur *Parcourir* pour rechercher et sélectionner la clé privée de l'opérateur à distance.

- ♦ **Certificat** : cliquez sur *Parcourir* pour rechercher et sélectionner le certificat correspondant à la clé privée. Ce certificat doit être chaîné à l'autorité de certification configurée pour la zone.

Les formats pris en charge pour la clé et le certificat sont les suivants : DER et PEM.

**Installer la visionneuse de gestion à distance** : cliquez sur le lien *Installer la visionneuse de gestion à distance* pour installer la visionneuse de gestion à distance. Ce lien ne s'affiche que si vous lancez la session de gestion à distance sur le périphérique géré pour la première fois ou si la visionneuse de gestion à distance n'est pas installée sur le périphérique géré.?

- 6 Cliquez sur *OK* pour lancer la session.

## 9.6.4 Opération de diagnostic à distance

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Périphériques*.
- 2 Parcourez le dossier *Serveurs* ou *Postes de travail* jusqu'à ce que vous trouviez le périphérique que vous voulez gérer.
- 3 Pour sélectionner le périphérique, cochez la case en regard de celui-ci.
- 4 Dans la liste des tâches située dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur *Diagnostics à distance* pour afficher la boîte de dialogue correspondante.

Remote Diagnostics

Périphérique: blr-srm-r13t

Application: Informations système

Authentification: Droits

Masquer les options

Port : 5950

Mode de la session:  Collaborer  Partagé  Exclusif

Codage de la session:

Activer le caching:

Optimisation de bande passante dynamique:

Activer la consignation:

Router via le proxy

Proxy: [ ]

Port proxy: [ ]

OK Annuler

[Installer la visionneuse de gestion à distance](#)

- 5 Dans la boîte de dialogue *Diagnostics à distance*, renseignez les champs suivants :  
**Périphérique** : spécifiez le nom ou l'adresse IP du périphérique que vous voulez diagnostiquer à distance.  
**Toujours définir la valeur par défaut sur l'adresse IP pour tous les périphériques** : sélectionnez cette option si vous souhaitez que le système affiche l'adresse IP du périphérique au lieu du nom DNS.

Les valeurs fournies pour accéder à un périphérique lors de l'exécution d'une opération de contrôle à distance sont enregistrées dans le système lorsque vous cliquez sur *OK*. Certaines de ces valeurs sont sélectionnées automatiquement lors des opérations de contrôle à distance suivantes, en fonction du périphérique ou de l'opérateur distant.

**Application** : sélectionnez l'application que vous voulez lancer sur le périphérique à diagnostiquer à distance.

**Authentification** : sélectionnez le mode que vous voulez utiliser pour authentifier le périphérique géré. Les deux options sont :

- ♦ **Mot de passe** : fournit l'authentification par mot de passe pour effectuer une opération de diagnostic à distance. Vous devez entrer le mot de passe correct défini par l'utilisateur sur le périphérique géré ou configuré par l'administrateur dans les paramètres de sécurité de la stratégie de gestion à distance. Le mot de passe défini par l'utilisateur est prioritaire sur celui configuré par l'administrateur.
- ♦ **Droits** : cette option n'est disponible que lorsque vous sélectionnez le périphérique géré sur lequel vous voulez effectuer l'opération à distance. Si un administrateur a déjà assigné des droits de gestion à distance pour permettre d'effectuer l'opération distante de votre choix sur le périphérique géré sélectionné, vous y accédez automatiquement au démarrage de la session.

**Port** : spécifiez le numéro de port sur lequel l'agent de gestion à distance écoute. Par défaut, le numéro de port est le 5950.

**Mode de la session** : ne s'applique pas à l'opération de diagnostics à distance.

**Codage de session** : vérifie que la session à distance est sécurisée avec le codage SSL (protocole TLSv1).

**Activer le caching** : active le caching des données de session de gestion distantes pour améliorer les performances. Cette option n'est actuellement prise en charge que sous Windows.

**Activer l'optimisation dynamique de la bande passante** : active la détection de la bande passante disponible sur le réseau et ajuste en conséquence les paramètres de la session afin d'améliorer les performances.

**Activation de la consignation** : consigne des informations de session et de débogage dans le fichier `novell-zenworks-vncviewer.txt`. Le fichier est enregistré par défaut sur le bureau si vous lancez le Centre de contrôle ZENworks (ZCC) par l'intermédiaire d'Internet Explorer et dans le répertoire Mozilla si vous lancez le Centre de contrôle ZENworks par l'intermédiaire de Mozilla Firefox.

**Router via le proxy** : permet de router l'opération de gestion à distance du périphérique géré via un serveur proxy. Si le périphérique géré se trouve sur un réseau privé ou de l'autre côté d'un pare-feu ou routeur qui utilise la traduction d'adresses réseau (NAT), l'opération de gestion à distance du périphérique peut être routée via un serveur proxy. Renseignez les champs suivants :

- ♦ **Proxy** : indiquez le nom DNS ou l'adresse IP du serveur proxy. Par défaut, le serveur proxy configuré dans le panneau Paramètres de proxy pour exécuter l'opération à distance sur le périphérique est renseigné dans ce champ. Vous pouvez en spécifier un autre.
- ♦ **Port Proxy** : indiquez le numéro de port sur lequel le serveur proxy écoute. Le port par défaut est 5750.

6 Cliquez sur *OK* pour lancer la session.

## 9.6.5 Opération de transfert de fichiers

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Périphériques*.
- 2 Parcourez le dossier *Serveurs* ou *Postes de travail* jusqu'à ce que vous trouviez le périphérique que vous voulez gérer.
- 3 Pour sélectionner le périphérique, cochez la case en regard de celui-ci.
- 4 Dans la liste des tâches située dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur *Transférer des fichiers* pour afficher la boîte de dialogue correspondante.

Transfert de fichiers

Périphérique: blr-srm-r13t

Authentification: Droits

Masquer les options

Port : 5950

Mode de la session:  Collaborer  Partagé  Exclusif

Codage de la session:

Activer le caching:

Optimisation de bande passante dynamique:

Activer la consignation:

Router via le proxy

Proxy:

Port proxy:

OK Annuler

[Installer la visionneuse de gestion à distance](#)

- 5 Dans la boîte de dialogue *Transférer des fichiers*, renseignez les champs suivants :

**Périphérique** : spécifiez le nom ou l'adresse IP du périphérique auquel vous voulez accéder.

**Toujours définir la valeur par défaut sur l'adresse IP pour tous les périphériques** :

sélectionnez cette option si vous souhaitez que le système affiche l'adresse IP du périphérique au lieu du nom DNS. Les valeurs fournies pour accéder à un périphérique lors de l'exécution d'une opération de contrôle à distance sont enregistrées dans le système lorsque vous cliquez sur *OK*. Certaines de ces valeurs sont sélectionnées automatiquement lors des opérations de contrôle à distance suivantes, en fonction du périphérique ou de l'opérateur distant.

**Authentification** : sélectionnez le mode que vous voulez utiliser pour authentifier le périphérique géré. Les deux options sont :

- ♦ **Mot de passe** : fournit une authentification par mot de passe pour effectuer une opération. Vous devez entrer le mot de passe correct défini par l'utilisateur sur le périphérique géré ou configuré par l'administrateur dans les paramètres de sécurité de la stratégie de gestion à distance. Le mot de passe défini par l'utilisateur est prioritaire sur celui configuré par l'administrateur.
- ♦ **Droits** : cette option n'est disponible que lorsque vous sélectionnez le périphérique géré sur lequel vous voulez effectuer l'opération à distance. Si un administrateur a déjà assigné des droits de gestion à distance pour permettre d'effectuer l'opération distante de votre choix sur le périphérique géré sélectionné, vous y accédez automatiquement au démarrage de la session.

**Port** : spécifiez le numéro de port sur lequel l'agent de gestion à distance écoute. Par défaut, le numéro de port est le 5950.

**Mode de la session** : ne s'applique pas à l'opération de transfert de fichiers.

**Codage de session** : vérifie que que la session à distance est sécurisée avec le codage SSL (protocole TLSv1).

**Activation de la consignment** : consigne des informations de session et de débogage dans le fichier `novell-zenworks-vncviewer.txt`. Le fichier est enregistré par défaut sur le bureau si vous lancez le Centre de contrôle ZENworks (ZCC) par l'intermédiaire d'Internet Explorer et dans le répertoire Mozilla si vous lancez le Centre de contrôle ZENworks par l'intermédiaire de Mozilla Firefox. Dans une console de gestion Linux, le fichier est enregistré dans le répertoire privé de l'utilisateur connecté.

**Router via le proxy** : permet de router l'opération de gestion à distance du périphérique géré via un serveur proxy. Si le périphérique géré se trouve sur un réseau privé ou de l'autre côté d'un pare-feu ou routeur qui utilise la traduction d'adresses réseau (NAT), l'opération de gestion à distance du périphérique peut être routée via un serveur proxy. Renseignez les champs suivants :

- ♦ **Proxy** : indiquez le nom DNS ou l'adresse IP du serveur proxy. Par défaut, le serveur proxy configuré dans le panneau Paramètres de proxy pour exécuter l'opération à distance sur le périphérique est renseigné dans ce champ. Vous pouvez en spécifier un autre.
- ♦ **Port Proxy** : indiquez le numéro de port sur lequel le serveur proxy écoute. Le port par défaut est 5750.

6 Cliquez sur *OK* pour lancer la session

## 9.6.6 Opérations de contrôle à distance, d'affichage à distance et de connexion à distance sur un périphérique Linux

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Périphériques*.
- 2 Parcourez le dossier *Serveurs* ou *Postes de travail* jusqu'à ce que vous trouviez le périphérique que vous voulez gérer.
- 3 Sélectionnez un périphérique Linux en cochant la case en regard de celui-ci.
- 4 Cliquez sur *Opération > Contrôle à distance* pour afficher la boîte de dialogue Gestion à distance.

5 Dans la boîte de dialogue Gestion à distance, renseignez les champs suivants :

**Périphérique** : indiquez le nom ou l'adresse IP du périphérique que vous voulez gérer à distance.

**Toujours définir la valeur par défaut sur l'adresse IP pour tous les périphériques** :

sélectionnez cette option si vous souhaitez que le système affiche l'adresse IP du périphérique au lieu du nom DNS.

Les valeurs fournies pour accéder à un périphérique lors de l'exécution d'une opération de contrôle à distance sont enregistrées dans le système lorsque vous cliquez sur *OK*. Certaines de ces valeurs sont sélectionnées automatiquement lors des opérations de contrôle à distance suivantes, en fonction du périphérique ou de l'opérateur distant.

**Opération** : sélectionnez le type d'opération à distance (contrôle, affichage ou connexion) à effectuer sur le périphérique géré :

**Port** : spécifiez le numéro de port sur lequel l'agent de gestion à distance écoute. Par défaut, le port 5950 est associé aux opérations de contrôle et d'affichage à distance ; le port 5951 correspond à la connexion à distance.

**Activation de la consignation** : consigne des informations de session et de débogage dans le fichier `novell-zenworks-vncviewer.txt`. Le fichier est enregistré par défaut sur le bureau si vous lancez le Centre de contrôle ZENworks (ZCC) par l'intermédiaire d'Internet Explorer et dans le répertoire Mozilla si vous lancez le Centre de contrôle ZENworks par l'intermédiaire de Mozilla Firefox. Dans une console de gestion Linux, le fichier est enregistré dans le répertoire privé de l'utilisateur connecté.

**Router via le proxy :** permet de router l'opération de gestion à distance du périphérique géré via un serveur proxy. Si le périphérique géré se trouve sur un réseau privé ou de l'autre côté d'un pare-feu ou routeur qui utilise la traduction d'adresses réseau (NAT), l'opération de gestion à distance du périphérique peut être routée via un serveur proxy. Renseignez les champs suivants :

- ♦ **Proxy :** indiquez le nom DNS ou l'adresse IP du serveur proxy. Par défaut, le serveur proxy configuré dans le panneau Paramètres de proxy pour exécuter l'opération à distance sur le périphérique est renseigné dans ce champ. Vous pouvez en spécifier un autre.
- ♦ **Port Proxy :** indiquez le numéro de port sur lequel le serveur proxy écoute. Le port par défaut est 5750.

**Installer la visionneuse de gestion à distance :** cliquez sur le lien *Installer la visionneuse de gestion à distance* pour installer la visionneuse de gestion à distance. Ce lien ne s'affiche que si vous lancez la session de gestion à distance sur le périphérique géré pour la première fois ou si la visionneuse de gestion à distance n'est pas installée sur le périphérique géré.?

- 6 Cliquez sur *OK* pour lancer la session.

## 9.6.7 Opération de SSH distant sur un périphérique Linux

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Périphériques*.
- 2 Parcourez le dossier *Serveurs* ou *Postes de travail* jusqu'à ce que vous trouviez le périphérique que vous voulez gérer.
- 3 Sélectionnez un périphérique Linux en cochant la case en regard de celui-ci.
- 4 Cliquez sur *Opération > SSH distant* pour afficher la boîte de dialogue SSH distant.



- 5 Dans la boîte de dialogue SSH distant, renseignez les champs suivants :

**Périphérique :** indiquez le nom ou l'adresse IP du périphérique auquel vous souhaitez vous connecter à distance. S'il n'est pas sur le même réseau, vous devez indiquer son adresse IP.

**Nom d'utilisateur :** indiquez le nom d'utilisateur à utiliser pour la connexion au périphérique distant. Par défaut, il s'agit de `root`.

**Port :** définissez le numéro de port du service SSH à distance. Par défaut, il s'agit du 22.

En cliquant sur *OK*, vous êtes invité à lancer le programme de lancement Java Web SSH à distance. Cliquez sur *Oui* pour accepter le certificat, puis sur *Exécuter*. Pour continuer à vous connecter au périphérique, cliquez sur *Oui*. Vous êtes invité à entrer le mot de passe pour vous connecter au périphérique géré.

- 6 Cliquez sur *OK* pour lancer la session.

## 9.6.8 Informations complémentaires

Pour plus d'informations sur la gestion des périphériques à distance, reportez-vous au manuel [Référence de ZENworks 11 SP3 Remote Management](#).

## 9.7 Collecte des inventaires des logiciels et du matériel

ZENworks Configuration Management permet de collecter des informations logicielles et matérielles à partir des périphériques. Vous pouvez afficher l'inventaire d'un périphérique individuel et créer des inventaires basés sur des critères spécifiques.

Par exemple, vous voulez distribuer une application logicielle qui requiert une configuration spécifique (processeur, mémoire, espace disque). Vous pouvez créer deux rapports, un qui répertorie tous les périphériques qui répondent aux exigences et un qui répertorie les périphériques qui n'y répondent pas. En fonction des rapports, vous distribuez le logiciel aux périphériques conformes et créez un plan de mise à niveau pour les périphériques non conformes.


Par défaut, les périphériques sont automatiquement analysés à 1h00 le premier jour du mois. Vous pouvez modifier le programme, ainsi que de nombreux autres paramètres de configuration de l'*Inventaire* sur l'onglet *Configuration* dans le Centre de contrôle ZENworks.

- ♦ [Section 9.7.1, « Lancement d'une analyse de périphérique », page 127](#)
- ♦ [Section 9.7.2, « Affichage de l'inventaire d'un périphérique », page 128](#)
- ♦ [Section 9.7.3, « Génération d'un rapport d'inventaire », page 129](#)
- ♦ [Section 9.7.4, « Informations complémentaires », page 129](#)

### 9.7.1 Lancement d'une analyse de périphérique

Vous pouvez lancer l'analyse d'un périphérique à tout moment.

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Périphériques*.
- 2 Parcourez le dossier *Serveurs* ou *Postes de travail* jusqu'à ce que vous trouviez le périphérique que vous voulez analyser.
- 3 Cliquez sur le périphérique pour afficher ses détails.



4 Dans la liste des tâches située dans le volet de navigation gauche, cliquez sur *Analyse d'inventaire du serveur* ou *Analyse d'inventaire du poste de travail* pour lancer l'analyse.

La boîte de dialogue *État de tâche rapide* affiche l'état de la tâche. Lorsque la tâche est terminée, vous pouvez cliquer sur l'onglet *Inventaire* pour afficher les résultats de l'analyse.

Vous pouvez également utiliser la commande `inventory-scan-now` de l'utilitaire `zman` pour analyser un périphérique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Commandes d'inventaire](#) » du manuel *Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 11 SP3*.

## 9.7.2 Affichage de l'inventaire d'un périphérique

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Périphériques*.
- 2 Parcourez le dossier *Serveurs* ou *Postes de travail* jusqu'à ce que vous trouviez le périphérique que vous voulez analyser.
- 3 Cliquez sur le périphérique pour afficher ses détails.

4 Cliquez sur l'onglet *Inventaire*.

[Périphériques](#) > [Serveurs](#) > **zcmx64**

zcmx64						
Résumé	Inventaire	Relations	Paramètres	Contenu	Statistiques	Correctifs
<b>Résumé</b>						
Date de la dernière analyse : déc. 7						
Nom d'hôte : zcmx64						
Service : S						
Emplacement :						
<a href="#">Inventaire détaillé du matériel/des logiciels</a>						
<b>Matériel :</b>						
Étiquette de ressource : Aucune						
Numéro de série : 564decc7c98c95496048d840bc464506						
Système : VMware, Inc. VMware Virtual Platform						
Système d'exploitation : Novell SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86_64) 1						
Adresse MAC : 000c29464506						
Mémoire totale : 2,75 Go						
Espace disque dur disponible : 40,96 Go						
Espace disque total : 64,42 Go						

### 9.7.3 Génération d'un rapport d'inventaire

ZENworks Configuration Management inclut plusieurs rapports standard. De plus, vous pouvez créer des rapports personnalisés pour offrir différentes vues des informations de l'inventaire.

- 1 Dans le centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet .
- 2 Dans le panneau Rapports standard d'inventaire, cliquez sur *Applications logicielles*.
- 3 Cliquez sur le rapport *Système d'exploitation* pour générer le rapport.

À l'aide des options situées au bas du rapport, vous pouvez enregistrer le rapport généré sous forme de feuille de calcul Microsoft Excel, de fichier CSV (valeurs séparées par des virgules), de fichier PDF ou de fichier PDF illustré.

### 9.7.4 Informations complémentaires

Pour plus d'informations sur l'inventaire, reportez-vous au manuel [Référence de l'inventaire des ressources de ZENworks 11](#) .

## 9.8 Personality Migration

Vous pouvez utiliser la fonction Personality Migration pour automatiser le processus de migration d'un ensemble de paramètres système et applicatifs personnalisés. Ces paramètres peuvent être : le papier-peint du bureau, un compte de messagerie électronique, la configuration proxy du navigateur Internet, les fichiers et les dossiers, les messages électroniques archivés, les modèles Microsoft Office, les macros Excel, etc. Ce processus réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires pour paramétrer ou reconfigurer un bureau pour les utilisateurs.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel [Référence de la fonction Personality Migration de ZENworks 11 Configuration Management](#).

## 9.9 Linux Management

Linux Management facilite l'intégration et l'extension de Linux dans votre environnement. Il utilise une automatisation basée sur des stratégies pour déployer, gérer et entretenir des ressources Linux. Ces stratégies automatisées et intelligentes permettent de centraliser le contrôle des systèmes Linux au cours de leur cycle de vie pour le verrouillage des bureaux, la création d'images, ainsi que la gestion des inventaires, des logiciels et à distance. Il en résulte une solution complète de gestion Linux qui élimine les efforts informatiques tout en réduisant considérablement les besoins nécessaires pour la gestion des systèmes Linux.

Vous pouvez appliquer des correctifs à vos périphériques Linux à l'aide de l'une des fonctionnalités suivantes :

- ♦ Gestion des correctifs
- ♦ Gestion des paquetages Linux

### Gestion des correctifs

Le module de gestion des correctifs, à savoir Patch Management, est une fonctionnalité entièrement intégrée de Novell ZENworks 11 SP3 qui offre une solution de gestion de la conformité, des correctifs basés sur les agents et des correctifs de vulnérabilité.

La gestion des correctifs offre les possibilités suivantes :

- ♦ Utilisation des signatures pour identifier les correctifs requis et signalement pour une création de rapport simplifiée.
- ♦ Implémentation des lignes de base obligatoires pour que certains correctifs soient toujours présents sur un périphérique.
- ♦ Application de correctifs aux distributions SLES et RHEL uniquement.

Pour plus d'informations, consultez le [Chapitre 12, « Gestion des correctifs », page 149](#).

### Gestion des paquetages Linux

La gestion des paquetages Linux vise l'administration de la fonctionnalité de gestion des paquetages de ZENworks Configuration Management pour les périphériques Linux (serveurs et postes de travail).

la gestion des paquetages Linux offre les possibilités suivantes :

- ♦ Gestion centralisée de l'application de correctifs, de l'installation et de la mise à jour des paquetages pour un grand nombre de périphériques Linux au niveau de l'entreprise.
- ♦ Mise en miroir des mises à jour et des paquetages à partir des espaces de stockage NU, RHN, RCE et YUM pour les correctifs et les paquetages en tant qu'ensembles ZENworks. Vous pouvez assigner ces ensembles à des périphériques gérés Linux pour la gestion des paquetages.
- ♦ Prise en charge du téléchargement des RPM delta sur les périphériques gérés lorsque les RPM delta sont disponibles et applicables, réduisant ainsi la bande passante nécessaire à l'application de correctifs.
- ♦ Choix des catalogues, paquetages et ensembles à mettre en miroir.
- ♦ Possibilité d'appliquer des correctifs aux serveurs OES.

---

# 10 Endpoint Security Management

ZENworks 11 SP3 Endpoint Security Management simplifie la sécurité des noeuds d'extrémité grâce à la gestion centralisée des stratégies de sécurité pour vos périphériques gérés. Vous pouvez contrôler l'accès d'un périphérique aux périphériques de stockage amovibles, aux réseaux sans fil et aux applications. De plus, vous pouvez sécuriser les données par le biais du codage et la communication réseau via l'application d'un pare-feu (ports, protocoles et listes de contrôle d'accès). Il est également possible de modifier la sécurité d'un périphérique de nœud d'extrémité en fonction de son emplacement.

Les sections suivantes expliquent comment utiliser Endpoint Security Management pour sécuriser vos périphériques, qu'ils se trouvent à votre bureau, à votre domicile ou dans le terminal public d'un aéroport.

- ♦ [Section 10.1, « Activation de la gestion de la sécurité des nœuds d'extrémité », page 131](#)
- ♦ [Section 10.2, « Activation de l'agent de sécurité des nœuds d'extrémité », page 132](#)
- ♦ [Section 10.3, « Création d'emplacements », page 132](#)
- ♦ [Section 10.4, « Création d'une stratégie de sécurité », page 133](#)
- ♦ [Section 10.5, « Assignation d'une stratégie à des utilisateurs et à des périphériques », page 137](#)
- ♦ [Section 10.6, « Assignation d'une stratégie à la zone », page 138](#)
- ♦ [Section 10.7, « Informations complémentaires », page 140](#)

## 10.1 Activation de la gestion de la sécurité des nœuds d'extrémité

Si vous n'avez pas activé la gestion de la sécurité des nœuds d'extrémité durant l'installation de la zone de gestion, en fournissant une clé de licence ou en lançant l'évaluation, procédez comme suit :

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur *Configuration*.
- 2 Dans le panneau Licences, cliquez sur *ZENworks 11 Endpoint Security Management*.
- 3 Sélectionnez *Évaluer/Activer le produit*, puis remplissez les champs suivants :  
**Utiliser l'évaluation** : sélectionnez cette option pour activer une période d'évaluation de 60 jours. Après cette période de 60 jours, vous devez appliquer une clé de licence du produit pour pouvoir continuer à l'utiliser.  
**Clé de licence du produit** : spécifiez la clé de licence que vous avez acquise pour Endpoint Security Management. Pour acquérir une licence du produit, reportez-vous au [site du produit Novell ZENworks Endpoint Security Management \(http://www.novell.com/products/zenworks/endpointsecuritymanagement\)](http://www.novell.com/products/zenworks/endpointsecuritymanagement).
- 4 Cliquez sur *OK*.

## 10.2 Activation de l'agent de sécurité des nœuds d'extrémité

ZENworks Adaptive Agent se charge de l'enregistrement des périphériques, de la distribution du contenu et des mises à jours logicielles pour un périphérique.

Outre ZENworks Adaptive Agent, l'agent de sécurité des nœuds d'extrémité est installé sur les périphériques lorsque ZENworks Endpoint Security Management est activé (licence complète ou d'évaluation). L'agent de sécurité des nœuds d'extrémité se charge d'appliquer les paramètres de la stratégie de sécurité au périphérique.

Vous devez vérifier que l'agent de sécurité des nœuds d'extrémité est activé. Pour connaître les instructions, reportez-vous à la [Section 4.1, « Configuration des fonctionnalités de l'agent adaptatif »](#), page 49.

## 10.3 Création d'emplacements

Les exigences en matière de sécurité pour un périphérique peuvent différer d'un emplacement à l'autre. Par exemple, vos restrictions personnelles pour le pare-feu peuvent différer selon qu'il s'agisse d'un périphérique situé dans un terminal d'aéroport ou dans un bureau derrière le pare-feu de votre entreprise.

Pour garantir l'adéquation des exigences en matière de sécurité pour un périphérique à tout emplacement, Endpoint Security Management prend en charge les stratégies globales et celles basées sur l'emplacement. Une stratégie globale est appliquée quel que soit l'emplacement du périphérique. Une stratégie basée sur l'emplacement est appliquée uniquement quand l'emplacement du périphérique correspond aux critères d'un emplacement associé à la stratégie. Par exemple, si vous créez une stratégie basée sur l'emplacement pour votre bureau et l'assignez à un ordinateur portable, elle est appliquée uniquement lorsque celui-ci se trouve au bureau.

Si vous souhaitez utiliser des stratégies basées sur l'emplacement, vous devez tout d'abord définir les emplacements pertinents pour votre organisation. Un emplacement est un endroit, ou un type d'endroit pour lequel vous avez des exigences bien spécifiques en matière de sécurité. Par exemple, vous pouvez avoir différentes exigences en matière de sécurité lorsqu'un périphérique est utilisé au bureau, à la maison ou dans un aéroport.

Les emplacements sont définis par les environnements réseau. Supposons que vous disposiez d'un bureau à New York et d'un autre à Tokyo. Les deux bureaux possèdent les mêmes exigences en matière de sécurité. Dès lors, vous créez un emplacement Bureau et l'associez à deux environnements réseau : celui du bureau de New York et celui du bureau de Tokyo. Chaque environnement est défini de manière explicite par un ensemble de services de passerelle, de serveur DNS et de point d'accès sans fil. Chaque fois que l'agent de sécurité des nœuds d'extrémité stipule que son environnement actuel correspond au réseau du bureau de New York ou de Tokyo, il définit son emplacement sur Bureau et applique les stratégies de sécurité associées à l'emplacement Bureau.

Pour des informations détaillées sur la création d'emplacements, reportez-vous à la [Section 3.8, « Création d'emplacements »](#), page 43.

## 10.4 Création d'une stratégie de sécurité

Il existe onze types de stratégies de sécurité.

Les paramètres de sécurité d'un périphérique sont contrôlés par les stratégies de sécurité appliquées par l'agent de sécurité des nœuds d'extrémité. Huit stratégies de sécurité contrôlent une plage de fonctionnalités liées à la sécurité. Vous pouvez utiliser l'ensemble ou certaines de ces stratégies selon vos besoins organisationnels.


Stratégie	Objet
 Contrôle d'application	Bloque l'exécution des applications ou leur refuse l'accès Internet. Vous spécifiez les applications qui sont bloquées ou dont l'accès Internet est refusé.
 Matériel de communication	Désactive les matériels de communication suivants : Firewire 1394, IrDA-Infrared, Bluetooth, série/parallèle, de connexion à distance, filaire et sans fil. Chaque matériel de communication est configuré séparément, ce qui signifie que vous pouvez en désactiver certains (le Bluetooth et la connexion à distance, par exemple) tout en en laissant d'autres activés.
 Codage de données	Permet de coder les données des fichiers sur les disques fixes et les périphériques de stockage amovibles. Pour les disques fixes, vous spécifiez les dossiers (référencés comme <b>dossiers Safe Harbor</b> ) qui assurent le codage ; les autres dossiers du disque ne sont pas affectés.
 Pare-feu	Contrôle la connectivité réseau en désactivant les ports, les protocoles et les adresses réseau (IP et MAC).
 Script	Exécute un script (JScript ou VBScript) sur un périphérique. Vous pouvez spécifier les déclencheurs qui entraînent l'exécution du script. Les déclencheurs peuvent être axés sur des actions de l'agent de sécurité des nœuds d'extrémité, des changements d'emplacement ou des intervalles.
 Contrôle du périphérique de stockage	Contrôle l'accès aux lecteurs CD/DVD et de disquettes, ainsi qu'aux unités de stockage amovibles. Chaque type de périphérique de stockage est configuré séparément, ce qui signifie que vous pouvez en désactiver certains tout en en activant d'autres.
 Connectivité USB	Contrôle l'accès aux périphériques USB tels que les imprimantes et les périphériques de stockage amovibles ou de saisie (claviers, souris, etc.). Vous pouvez spécifier des périphériques individuels ou des groupes de périphériques. Par exemple, vous pouvez désactiver l'accès à une imprimante spécifique et activer l'accès à tous les périphériques USB Sandisk.
 Application d'un VPN	Impose une connexion VPN en fonction de l'emplacement du périphérique. Par exemple, si l'emplacement du périphérique est inconnu, vous pouvez forcer une connexion VPN via laquelle tout le trafic Internet est routé.
 Wi-Fi	Désactive les adaptateurs sans fil, bloque les connexions sans fil, contrôle les connexions aux points d'accès sans fil, etc.

Outre les stratégies de sécurité ci-dessus, les stratégies suivantes vous aident à protéger et à configurer l'agent de sécurité des nœuds d'extrémité. En raison de la nature de ces deux stratégies, nous vous recommandons de les créer et de les assigner en premier lieu.


Stratégie	Objet
 Paramètres de sécurité	<p>Protège l'agent de sécurité des nœuds d'extrémité contre toute tentative de modification ou de désinstallation.</p> <p>Dans ZENworks 11 SP2, cette stratégie est remplacée par les paramètres de sécurité de l'agent ZENworks (<i>Configuration &gt; Paramètres de la zone de gestion &gt; Gestion des périphériques &gt; Agent ZENworks</i>). L'utilisation de la stratégie doit se poursuivre avec les périphériques qui exécutent des agents antérieurs à SP2.</p> <p>Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres de sécurité de l'agent ZENworks, reportez-vous à la <a href="#">Section 4.2, « Configuration de la sécurité de l'agent adaptatif »</a>, page 53.</p>
 Assignation d'un emplacement	<p>Fournit la liste des emplacements autorisés pour un périphérique ou un utilisateur. L'agent de sécurité des nœuds d'extrémité évalue son environnement réseau actuel afin de voir s'il correspond aux emplacements autorisés. Le cas échéant, l'emplacement devient l'emplacement de sécurité et l'agent applique les stratégies de sécurité associées à ce dernier. Si aucune correspondance n'est trouvée avec les emplacements de la liste, les stratégies de sécurité associées à l'emplacement Inconnu sont appliquées.</p> <p>Si vous prévoyez d'utiliser des stratégies basées sur l'emplacement, vous devez vous assurer qu'une stratégie d'assignation des emplacements est assignée à chaque périphérique ou utilisateur. Si un périphérique ou son utilisateur n'est pas lié à une stratégie d'assignation des emplacements, l'agent de sécurité des nœuds d'extrémité ne peut appliquer aucune stratégie basée sur l'emplacement au périphérique.</p>
<hr/>	
 Regardez des <a href="#">vidéos</a> pour en savoir plus sur la création de stratégies de sécurité.	

Pour créer une stratégie de sécurité :


- 1 Dans le centre de contrôle ZENworks, cliquez sur *Stratégies* pour afficher la page *Stratégies*.




- 2 Dans le panneau Stratégies, cliquez sur *Nouveau > Stratégie* pour afficher l'assistant Créer une nouvelle stratégie.



- 3 Sur la page Sélectionner une plate-forme, sélectionnez *Windows*, puis cliquez sur *Suivant*.



- 4 Sur la page Sélectionner la catégorie de stratégie, sélectionnez *Stratégies Windows Endpoint Security*, puis cliquez sur *Suivant*.



- 5 Sur la page Sélectionner le type de stratégie, sélectionnez le type de stratégie que vous souhaitez créer, puis cliquez sur *Suivant*.

Si vous avez créé des emplacements et prévoyez d'utiliser des stratégies basées sur l'emplacement, vous devez créer au moins une stratégie d'assignation des emplacements et l'assigner aux périphériques ou à leurs utilisateurs. Dans le cas contraire, aucun des emplacements que vous avez créés ne sera disponible pour les périphériques, ce qui signifie qu'aucune stratégie basée sur l'emplacement ne sera appliquée.

- 6 Sur la page Définir les détails, entrez un nom pour la stratégie et sélectionnez le dossier où placer cette dernière.

Le nom doit être unique parmi toutes les stratégies situées dans le dossier sélectionné.

- 7 (Facultatif) Si la page Configurer l'héritage et les assignations d'emplacements s'affiche, configurez les paramètres suivants puis cliquez sur *Suivant*.

- ♦ **Héritage** : laissez le paramètre *Hériter de la hiérarchie des stratégies* actif si vous souhaitez activer cette stratégie afin d'hériter des paramètres de stratégies du même type, assignées plus haut dans la hiérarchie. Par exemple, si vous assignez cette stratégie à un périphérique et une autre stratégie (du même type) au dossier de ce dernier, l'activation de cette option permet à cette stratégie d'hériter des paramètres de la stratégie assignée au dossier du périphérique. Désélectionnez le paramètre *Hériter de la hiérarchie des stratégies* si vous ne souhaitez pas autoriser cette stratégie à hériter des paramètres de stratégie.

- ♦ **Assignations d'emplacements** : les stratégies peuvent être globales ou basées sur l'emplacement. Une stratégie globale est appliquée quel que soit l'emplacement. Une stratégie basée sur l'emplacement est appliquée uniquement lorsque le périphérique détecte qu'il se trouve dans les emplacements assignés à la stratégie.

Indiquez s'il s'agit d'une stratégie globale ou basée sur l'emplacement. Si vous sélectionnez une stratégie basée sur l'emplacement, cliquez sur *Ajouter*, sélectionnez les emplacements auxquels assigner la stratégie, puis cliquez sur *OK* afin de les ajouter à la liste.

- 8 Configurez les paramètres spécifiques de la stratégie, puis cliquez sur *Suivant* jusqu'à atteindre la page Résumé.

Pour obtenir des informations sur les paramètres d'une stratégie, cliquez sur *Aide > Page actuelle* dans le centre de contrôle ZENworks.


- 9 Sur la page Résumé, passez les informations en revue afin de vous assurer de leur exactitude. En cas d'erreur, cliquez sur le bouton *Précédent* pour afficher la page d'assistant appropriée et effectuer les modifications. Si les informations sont correctes, sélectionnez les informations suivantes (si vous le souhaitez), puis cliquez sur *Terminer*.

- ♦ **Créer en tant que sandbox** : sélectionnez cette option afin de créer la stratégie sous forme de version en sandbox. La version de test est isolée des utilisateurs et périphériques jusqu'à ce que vous la publiiez. Vous pouvez par exemple l'assigner à des utilisateurs et à des périphériques, mais elle ne sera appliquée qu'après publication.
- ♦ **Définir des propriétés supplémentaires** : sélectionnez cette option pour afficher les pages de propriétés de la stratégie. Ces pages vous permettent de modifier les paramètres de stratégie et d'assigner cette dernière à des utilisateurs et à des périphériques.

## 10.5 Assignment d'une stratégie à des utilisateurs et à des périphériques

Après avoir créé une stratégie, vous devez l'appliquer à des périphériques en l'assignant à ces derniers ou à leurs utilisateurs.

- 1 Dans le panneau Stratégies, sélectionnez la case à cocher en regard de la stratégie à assigner.



2 Cliquez sur *Opération* > *Assigner à un périphérique*.

ou

Cliquez sur *Opération* > *Assigner à un utilisateur*.

3 Suivez les invites pour assigner la stratégie.

Cliquez sur le bouton *Aide* sur chaque page de l'assistant pour obtenir des informations détaillées sur la page.

Lorsque vous fermez l'assistant, les périphériques ou utilisateurs assignés sont ajoutés à la page de Relations de la stratégie. Vous pouvez cliquer sur la stratégie pour en afficher les assignations.

## 10.6 Assignation d'une stratégie à la zone

Vous pouvez assigner des stratégies de sécurité à la zone de gestion. Lorsque vous déterminez les stratégies effectives à activer sur un périphérique, les stratégies de zone sont évaluées après toutes les autres stratégies assignées au périphérique et à l'utilisateur. Prenons les exemples suivants :


- ♦ Aucune stratégie de pare-feu n'est assignée à un périphérique ou à l'utilisateur du périphérique (directement ou via un groupe ou un dossier). La stratégie de pare-feu de zone devient la stratégie effective pour le périphérique et lui est appliquée.
- ♦ Les stratégies de pare-feu sont assignées à un périphérique et à son utilisateur. Les deux stratégies sont évaluées et fusionnées pour déterminer la stratégie de pare-feu effective à appliquer au périphérique. Une fois la stratégie effective déterminée à partir des stratégies assignées à l'utilisateur et au périphérique, la stratégie de pare-feu de zone est utilisée pour fournir les valeurs qui 1) ne sont pas définies dans la stratégie de pare-feu effective et 2) sont additives (par exemple, les tableaux de règles de port/protocole à plusieurs valeurs).

Les stratégies de zone peuvent être définies à trois niveaux. Cela permet d'assigner différentes stratégies de zone à différents périphériques au sein de votre zone de gestion.


- ♦ **Zone de gestion** : les stratégies que vous assignez au niveau de la zone de gestion deviennent les stratégies de zone pour tous les périphériques, sauf si vous spécifiez d'autres stratégies de zone au niveau du dossier du périphérique ou au niveau du périphérique.
- ♦ **Dossier de périphériques** : les stratégies que vous définissez au niveau d'un dossier de périphériques remplacent la zone de gestion (et tous les dossiers de périphériques parents) et deviennent les stratégies de zone pour tous les périphériques inclus dans la structure du dossier, sauf si vous spécifiez d'autres stratégies de zone pour un sous-dossier ou un périphérique seul.
- ♦ **Périphérique** : les stratégies que vous définissez pour un périphérique seul remplacent la zone de gestion et le dossier de périphériques et deviennent les stratégies de zone pour ce périphérique.

La procédure suivante explique comment assigner des stratégies au niveau de la zone de gestion.

- 1 Dans le centre de contrôle ZENworks, cliquez sur *Configuration* pour afficher la page Configuration.



- 2 Dans le panneau Paramètres de la zone de gestion, cliquez sur *Gestion de la sécurité des noeuds d'extrémité*.



- 3 Cliquez sur *Paramètres de la stratégie de zone* pour afficher la page Paramètres de la stratégie de zone.



- 4 Cliquez sur *Ajouter*, recherchez et sélectionnez les stratégies à assigner à la zone, puis cliquez sur *OK* pour les ajouter à la liste.
- 5 Lorsque vous avez terminé d'ajouter des stratégies, cliquez sur *OK*.

## 10.7 Informations complémentaires

Pour plus d'informations sur ZENworks Endpoint Security Management, consultez les manuels suivants :

- ♦ [ZENworks 11 SP3 Endpoint Security Policies Reference](#) (Référence des stratégies de sécurité des noeuds d'extrémité de ZENworks 11 SP2)
- ♦ [ZENworks 11 SP3 Endpoint Security Agent Reference](#) (Référence de l'agent ZENworks 11 SP2 Endpoint Security)
- ♦ [ZENworks 11 SP3 Endpoint Security Utilities Reference](#) (Référence des utilitaires de sécurité des noeuds d'extrémité de ZENworks 11 SP2)
- ♦ [ZENworks 11 SP3 Endpoint Security Scripting Reference](#) (Référence de création de script de sécurité des noeuds d'extrémité de ZENworks 11 SP3)



Regardez des [vidéos](#) pour en savoir plus sur la gestion de la sécurité des noeuds d'extrémité.

---

---

# 11 Full Disk Encryption

ZENworks 11 Full Disk Encryption protège les données d'un périphérique contre tout accès non autorisé lorsque celui-ci est hors tension ou en mode hibernation. Pour ce faire, il utilise une combinaison de codage de disque et d'authentification de pré-lancement.

Full Disk Encryption fournit un codage basé sur le secteur pour les disques dur standard IDE, SATA et PATA. Tous les volumes de disque (ou les volumes de disque sélectionnés) sont codés, y compris les fichiers temporaires, d'échange et de système d'exploitation sur les volumes. Les données ne sont pas accessibles tant qu'un utilisateur valide n'est pas connecté ; de même, elles restent inaccessibles lorsque le périphérique est démarré à partir d'un support tel qu'un CD/DVD, une disquette ou un lecteur USB. Pour un utilisateur autorisé, l'accès aux données est identique, qu'elles soient stockées sur un disque codé ou non codé.

Full Disk Encryption propose en option une authentification de pré-lancement pour les disques dur standard et ceux à codage automatique par le biais d'une puce intégrée, tels que ceux de Seagate Momentus série FDE.x. Le composant PBA (ZENworks Pre-Boot Authentication) est installé sur le disque dur en tant que petite partition Linux. La connexion s'effectue via le composant ZENworks PBA, lequel est protégé contre toute modification, grâce à des contrôles de cohérence MDT, et contre l'extraction de mots de passe, par le biais d'un codage renforcé des clés.

ZENworks PBA prend en charge la fonctionnalité Single Sign-On pour la connexion Windows. Ainsi, les utilisateurs n'auront plus qu'à fournir un seul jeu de références (soit une combinaison nom d'utilisateur/mot de passe, soit une carte à puce) pour se connecter à la fois à ZENworks PBA et au système d'exploitation Windows.

- ♦ [Section 11.1, « Activation de Full Disk Encryption », page 141](#)
- ♦ [Section 11.2, « Activation de l'agent Full Disk Encryption », page 142](#)
- ♦ [Section 11.3, « Création d'une stratégie de codage de disque », page 142](#)
- ♦ [Section 11.4, « Assignation de la stratégie à des périphériques », page 145](#)
- ♦ [Section 11.5, « Description des événements consécutifs à l'assignation d'une stratégie à un périphérique », page 146](#)
- ♦ [Section 11.6, « Informations complémentaires », page 147](#)

## 11.1 Activation de Full Disk Encryption

Si vous n'avez pas activé Full Disk Encryption durant l'installation de la zone de gestion, en fournissant une clé de licence ou en activant l'évaluation, vous devez le faire dès maintenant.



Regardez une [vidéo](#) pour en savoir plus sur l'activation de Full Disk Encryption ainsi que de l'agent Full Disk Encryption.

---

Pour activer Full Disk Encryption :

- 1 Dans le centre de contrôle ZENworks, cliquez sur *Configuration*.
- 2 Dans le panneau Licences, cliquez sur *ZENworks 11 Full Disk Encryption*.
- 3 Sélectionnez *Évaluer/Activer le produit*, puis remplissez les champs suivants :  
**Utiliser l'évaluation** : sélectionnez cette option pour activer une période d'évaluation de 60 jours. Après cette période de 60 jours, vous devez appliquer une clé de licence du produit pour pouvoir continuer à l'utiliser.  
**Clé de licence du produit** : indiquez la clé de licence que vous avez achetée pour ZENworks Full Disk Encryption. Pour acquérir une licence du produit, reportez-vous au [site du produit Novell ZENworks Full Disk Encryption \(http://www.novell.com/products/zenworks/full-disk-encryption\)](http://www.novell.com/products/zenworks/full-disk-encryption).
- 4 Cliquez sur *OK*.

## 11.2 Activation de l'agent Full Disk Encryption

ZENworks Adaptive Agent assure l'enregistrement des périphériques, la distribution du contenu et les mises à jours logicielles pour un périphérique.

Outre ZENworks Adaptive Agent, l'agent Full Disk Encryption est installé sur les périphériques lorsque ZENworks Full Disk Encryption est activé (licence complète ou d'évaluation). L'agent Full Disk Encryption se charge du codage et du décodage des disques en fonction de la stratégie de codage de disque appliquée à un périphérique.

Vous devez vérifier que l'agent Full Disk Encryption est activé. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la [Section 4.1, « Configuration des fonctionnalités de l'agent adaptatif », page 49](#).

---

**IMPORTANT** : ZENworks Full Disk Encryption n'est pas pris en charge sur les périphériques Windows qui utilisent la norme de BIOS UEFI (Unified Extensible Firmware Interface - Interface micrologicielle extensible unifiée). L'agent Full Disk Encryption ne sera pas installé sur les périphériques Windows UEFI de votre zone de gestion ZENworks.

---

---

 Regardez une [vidéo](#) pour en savoir plus sur l'activation de Full Disk Encryption ainsi que de l'agent Full Disk Encryption.

---

## 11.3 Création d'une stratégie de codage de disque

La stratégie de codage de disque permet de contrôler le codage des disques d'un périphérique et l'utilisation du module ZENworks Pre-boot Authentication (en option).


---

 Regardez une [vidéo](#) pour en savoir plus sur la création d'une stratégie de codage de disque.


---

Pour créer une stratégie de codage de disque :


- 1 Dans le centre de contrôle ZENworks, cliquez sur *Stratégies* pour afficher la page *Stratégies*.




- 2 Dans le panneau *Stratégies*, cliquez sur *Nouveau > Stratégie* pour afficher l'assistant *Créer une nouvelle stratégie*.



3 Sur la page Sélectionner une plate-forme, sélectionnez *Windows*, puis cliquez sur *Suivant*.



4 Sur la page Sélectionner une catégorie de stratégies, sélectionnez *Stratégies Full Disk Encryption de Windows*, puis cliquez sur *Suivant*.



5 Sur la page Sélectionner le type de stratégie, sélectionnez *Stratégie de codage de disque*, puis cliquez sur *Suivant*.

6 Sur la page Définir les détails, entrez un nom pour la stratégie et sélectionnez le dossier où placer cette dernière.

Le nom doit être unique parmi toutes les stratégies situées dans le dossier sélectionné.

7 Configurez les paramètres spécifiques à la stratégie, puis cliquez sur *Suivant* jusqu'à atteindre la page Résumé.

Pour obtenir des informations sur les paramètres d'une stratégie, cliquez sur *Aide > Page actuelle* dans le centre de contrôle ZENworks.

8 Sur la page Résumé, passez les informations en revue afin de vous assurer de leur exactitude. En cas d'erreur, cliquez sur le bouton *Précédent* pour afficher la page d'assistant appropriée et effectuer les modifications. Si les informations sont correctes, sélectionnez les informations suivantes (si vous le souhaitez), puis cliquez sur *Terminer*.

- ♦ **Créer en tant que sandbox** : sélectionnez cette option afin de créer la stratégie sous forme de version en sandbox. La version de test est isolée des utilisateurs et périphériques jusqu'à ce que vous la publiiez. Vous pouvez par exemple l'assigner à des utilisateurs et à des périphériques, mais elle ne sera appliquée qu'après publication.

- ♦ **Définir des propriétés supplémentaires** : sélectionnez cette option pour afficher les pages de propriétés de la stratégie. Ces pages vous permettent de modifier les paramètres de stratégie et d'assigner cette dernière à des utilisateurs et à des périphériques.

## 11.4 Assignment de la stratégie à des périphériques

Après avoir créé la stratégie de codage de disque, vous devez l'assigner à des périphériques.

Il s'agit d'une stratégie de type Périphérique seulement. Elle peut être assignée aux périphériques et aux dossiers de périphériques. Elle ne peut en revanche pas être assignée aux groupes de périphériques, aux groupes d'utilisateurs ou aux dossiers d'utilisateur.


De plus, seule la stratégie la plus proche du périphérique est appliquée. Par exemple, si des stratégies différentes sont assignées à un périphérique et à son dossier, c'est celle qui est assignée directement au périphérique qui est appliquée.

---

**IMPORTANT** : la stratégie de codage de disque n'est pas prise en charge sur les périphériques Windows 8. Si vous attribuez une telle stratégie à un périphérique Windows 8, elle ne sera pas appliquée.

---

- 1 Dans le panneau Stratégies, cochez la case en regard de la stratégie de codage de disque à assigner.



- 2 Cliquez sur *Opération > Assigner à un périphérique*.
- 3 Suivez les invites pour assigner la stratégie.

Cliquez sur le bouton *Aide* sur chaque page de l'assistant pour obtenir des informations détaillées sur la page.

Lorsque vous fermez l'assistant, les périphériques assignés sont ajoutés à la page Relations de la stratégie. Vous pouvez cliquer sur la stratégie pour en afficher les assignations.

## 11.5 Description des événements consécutifs à l'assignation d'une stratégie à un périphérique

La procédure suivante a lieu après l'assignation d'une stratégie de codage de disque à un périphérique :

1. La stratégie de codage de disque prend effet au prochain rafraîchissement de ZENworks Adaptive Agent.
2. L'agent ZENworks Full Disk Encryption applique la stratégie au périphérique.
3. Une partition ZENworks de 100 Mo est créée sur les disques durs standard. Elle permet de stocker les fichiers de codage, le fichier d'informations de récupération d'urgence (ERI) ainsi que le kernel Linux ZENworks PBA (si ZENworks PBA est appliqué dans la stratégie).

ou

Sur les lecteurs à codage automatique (Seagate Momentus série FDE.x), ZENworks utilise la partition protégée du disque, désignée sous le nom de *MBR fantôme* pour les fichiers de codage et de kernel Linux ZENworks PBA.

4. Le périphérique redémarre en fonction du paramètre de redémarrage de codage du disque défini dans la stratégie. Les opérations suivantes sont effectuées au cours du redémarrage :
  - ♦ Sur les disques durs standard, le disque fait l'objet d'une vérification si l'option *Windows CheckDisk avec réparation* est activée dans la stratégie. Sous Windows XP, l'opération est exécutée si nécessaire, même si l'option n'est pas activée dans la stratégie.
  - ♦ Les pilotes de codage de disque et ZENworks PBA sont initialisés.
  - ♦ L'utilisateur est invité à se connecter à Windows.
5. Le codage du disque démarre si ZENworks PBA n'est pas activé.

ou

Si ZENworks PBA est activé :

- ♦ Le périphérique redémarre en fonction du paramètre de redémarrage PBA défini dans la stratégie.
- ♦ Si la capture d'utilisateur est activée, l'utilisateur reçoit d'abord une invite d'information, puis la fenêtre de connexion Windows s'affiche. Tandis que l'utilisateur se connecte, ZENworks PBA capture ses références. Lors des redémarrages suivants, la fenêtre de connexion ZENworks PBA s'affiche pour permettre à l'utilisateur d'y saisir les références capturées.
- ♦ Si la capture d'utilisateur n'est pas activée, l'utilisateur est invité à entrer ses références dans l'écran de connexion PBA. L'utilisateur doit entrer des références valides pour un utilisateur PBA défini dans la stratégie.
- ♦ Une fois l'utilisateur connecté, le codage du disque commence. Cette opération peut prendre un certain temps, en fonction du nombre de volumes et de la quantité de données à coder. Si le périphérique est redémarré pendant le processus de codage, le processus reprend là où il s'était arrêté avant le redémarrage.

## 11.6 Informations complémentaires

Pour plus d'informations sur ZENworks Full Disk Encryption, consultez les manuels suivants :

- ♦ [ZENworks 11 SP3 Full Disk Encryption Policy Reference](#) (Référence des stratégies ZENworks 11 SP2 Full Disk Encryption)
- ♦ [ZENworks 11 SP3 Full Disk Encryption Agent Reference](#) (Référence de l'agent ZENworks 11 SP2 Full Disk Encryption)
- ♦ [ZENworks 11 SP3 Full Disk Encryption PBA Reference](#) (Référence PBA de ZENworks 11 SP2 Full Disk Encryption)
- ♦ [ZENworks 11 SP3 Full Disk Encryption Emergency Recovery Reference](#) (Référence de récupération d'urgence de ZENworks 11 SP2 Full Disk Encryption)



Regardez d'autres [vidéos](#) sur Full Disk Encryption.

---



---

# 12 Gestion des correctifs

La gestion des correctifs permet d'appliquer des correctifs logiciels automatiquement et en permanence pour minimiser les vulnérabilités et les problèmes.

La gestion des correctifs reste actualisée avec les tout derniers collectifs grâce à une communication Internet régulière avec le service d'abonnement aux correctifs ZENworks. Après la période d'essai gratuite de 60 jours, Patch Management nécessite un abonnement payant pour continuer à télécharger quotidiennement les dernières informations en matière de correctifs et de vulnérabilités.

Lorsqu'un nouveau correctif est disponible auprès du service d'abonnement, un serveur ZENworks télécharge les informations le concernant. Vous pouvez déployer le correctif sur les périphériques ou ignorer le correctif.

Les sections suivantes expliquent comment utiliser ZENworks 11 SP3 Patch Management pour appliquer les correctifs logiciels de façon automatique et cohérente aux périphériques de votre zone de gestion. Cela permet de minimiser les vulnérabilités et les problèmes pouvant survenir avec des logiciels non mis à jour ou non corrigés.

- ♦ [Section 12.1, « Activation de Patch Management », page 149](#)
- ♦ [Section 12.2, « Activation de la fonctionnalité Gestion des correctifs de ZENworks Adaptive Agent », page 150](#)
- ♦ [Section 12.3, « Démarrage du service d'abonnement », page 150](#)
- ♦ [Section 12.4, « Déploiement d'un correctif », page 152](#)
- ♦ [Section 12.5, « Informations complémentaires », page 152](#)



Regardez une [vidéo](#) qui explique comment Patch Management permet de simplifier la vérification de conformité des correctifs pour les périphériques de votre organisation.

---

## 12.1 Activation de Patch Management

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur *Configuration*.
- 2 Dans le panneau Licences, cliquez sur *ZENworks 11 Patch Management*.
- 3 Sélectionnez *Activer le produit*, puis remplissez les champs suivants :

**Numéro de série de l'abonnement au produit :** le numéro de série fourni lorsque vous achetez la licence d'abonnement. Si vous n'avez pas acheté de licence d'abonnement, vous pouvez entrer le code d'évaluation d'essai. Après la période d'évaluation de 60 jours, Patch Management nécessite l'achat d'une licence par abonnement pour continuer à recevoir les correctifs du service d'abonnement. Pour acquérir une licence par abonnement, reportez-vous au [site du produit Novell ZENworks Patch Management \(http://www.novell.com/products/zenworks/patchmanagement\)](http://www.novell.com/products/zenworks/patchmanagement).

**Nom de la société :** le nom de votre société, tel qu'utilisé pour l'achat de la licence d'abonnement. Non requis pour l'évaluation.

**Adresse électronique** : une adresse électronique à laquelle on peut vous contacter, si nécessaire.  
Non requise pour l'évaluation.

4 Cliquez sur *Appliquer*.

## 12.2 Activation de la fonctionnalité Gestion des correctifs de ZENworks Adaptive Agent

Pour que ZENworks Adaptive Agent effectue des opérations de gestion des correctifs sur un périphérique, la fonctionnalité Gestion des correctifs de l'agent doit être activée. La fonctionnalité Gestion des correctifs de l'agent est activée par défaut lorsque ZENworks Patch Management est activé (licence complète ou version d'évaluation).

Assurez-vous que la fonctionnalité Gestion des correctifs de l'agent est toujours activée. Pour connaître les instructions, reportez-vous à la [Section 4.1, « Configuration des fonctionnalités de l'agent adaptatif »](#), page 49.

## 12.3 Démarrage du service d'abonnement

Avant de pouvoir recevoir des correctifs, vous devez redémarrer le service d'abonnement sur un de vos serveurs ZENworks et définir un téléchargement quotidien pour les correctifs.


Lorsqu'un nouveau correctif peut être téléchargé par l'intermédiaire du service d'abonnement, un serveur ZENworks Server effectue automatiquement ce téléchargement. La page Correctifs (sous l'onglet *Gestion des correctifs*) présente le nouveau correctif, sa description ainsi que son impact au niveau de l'entreprise. Vous pouvez déployer le correctif sur les périphériques ou ignorer le correctif.

La gestion des correctifs reste actualisée avec les tout derniers collectifs grâce à une communication Internet régulière avec le service d'abonnement aux correctifs ZENworks. Après la période d'essai gratuite de 60 jours, Patch Management nécessite un abonnement payant pour continuer à télécharger quotidiennement les dernières informations en matière de correctifs et de vulnérabilités.


Si votre zone de gestion comporte plusieurs serveurs ZENworks, vous pouvez sélectionner n'importe lequel comme serveur de gestion des correctifs. Le serveur sélectionné en tant que serveur de gestion des correctifs doit disposer de la meilleure connectivité à Internet ; il télécharge en effet quotidiennement des nouveaux correctifs et des nouvelles mises à jour.

Pour démarrer le service d'abonnement :

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Configuration* .



- 2 Dans le tableau de bord Paramètres de la zone de gestion, cliquez sur *de gestion des correctifs*, puis cliquez sur *Informations sur le service d'abonnement*.



- 3 Dans la liste *Démarrer le service d'abonnement*, sélectionnez le serveur ZENworks sur lequel vous souhaitez exécuter le service d'abonnement, puis cliquez sur *Démarrer le service*.

Une fois le service d'abonnement démarré, le bouton *Démarrer le service* indique *Service en cours d'exécution*.

- 4 Dans la liste *Intervalle de communication d'abonnement (chaque jour à)*, sélectionnez l'heure à laquelle vous voulez télécharger les correctifs chaque jour.
- 5 Cliquez sur *OK*.

## 12.4 Déploiement d'un correctif

Avant que vous puissiez commencer à déployer des correctifs sur les périphériques, ZENworks Adaptive Agent doit exécuter la tâche DAU (Discover Applicable Updates). La tâche DAU permet à ZENworks Adaptive Agent de détecter l'état (Installé, Non installé ou Non applicable) de chaque correctif, en fonction des périphériques de votre réseau.

Le cycle de détection des correctifs démarre chaque jour sur le serveur ZENworks sur lequel une tâche DAU est planifiée pour tous les périphériques gérés (serveurs et postes de travail.) Il est également possible d'initier une tâche DAU à partir d'un agent particulier. Vous pouvez consulter les résultats de l'analyse de détection des correctifs dans la section Correctifs de l'onglet *Gestion des correctifs* ou de l'onglet *Périphériques* du serveur ZENworks. Les résultats sont disponibles même si un poste de travail est déconnecté du réseau.

Pour déployer un correctif, vous utilisez l'assistant Déployer la correction. L'assistant répertorie uniquement les périphériques auxquels le correctif s'applique et permet de décocher tout périphérique auquel vous ne voulez pas appliquer de correctif. De plus, vous pouvez programmer le moment où vous voulez déployer le correctif.

Les étapes suivantes supposent qu'un ou plusieurs correctifs sont disponibles grâce au service d'abonnement.

- 1 Dans le Centre de contrôle ZENworks, cliquez sur l'onglet *Gestion des correctifs*.
- 2 Dans l'onglet *Correctifs*, sélectionnez le correctif que vous souhaitez déployer en cochant la case correspondante, puis cliquez sur *Opérations > Déployer le traitement* pour lancer l'assistant de déploiement de traitement.
- 3 Suivez les instructions pour déployer le correctif.  
Cliquez sur le bouton *Aide* sur chaque page de l'assistant pour obtenir des informations détaillées sur la page.



Regardez une [vidéo](#) pour en savoir plus sur la recherche, l'évaluation et le déploiement des correctifs.

---

## 12.5 Informations complémentaires

Pour plus d'informations sur l'installation de correctifs pour les logiciels, reportez-vous au manuel [Référence de ZENworks 11 SP3 Patch Management](#).



Regardez d'autres [vidéos](#) sur Patch Management.

---