

# Référence système

## ZENworks® Reporting 5

Février 2014

## Mentions légales

Novell, Inc. exclut toute garantie relative au contenu ou à l'utilisation de cette documentation. En particulier, Novell ne garantit pas que cette documentation est exhaustive ni exempte d'erreurs. Novell, Inc. se réserve en outre le droit de réviser cette publication à tout moment et sans préavis.

Par ailleurs, Novell exclut toute garantie relative à tout logiciel, notamment toute garantie, expresse ou implicite, que le logiciel présenterait des qualités spécifiques ou qu'il conviendrait à un usage particulier. Novell se réserve en outre le droit de modifier à tout moment tout ou partie des logiciels Novell, sans notification préalable de ces modifications à quiconque.

Tous les produits ou informations techniques fournis dans le cadre de ce contrat peuvent être soumis à des contrôles d'exportation aux États-Unis et à la législation commerciale d'autres pays. Vous vous engagez à respecter toutes les réglementations de contrôle des exportations et à vous procurer les licences et classifications nécessaires pour exporter, réexporter ou importer des produits livrables. Vous acceptez de ne pas procéder à des exportations ou à des réexportations vers des entités figurant sur les listes noires d'exportation en vigueur aux États-Unis ou vers des pays terroristes ou soumis à un embargo par la législation américaine en matière d'exportations. Vous acceptez de ne pas utiliser les produits livrables pour le développement prohibé d'armes nucléaires, de missiles ou chimiques et biologiques. Reportez-vous à la [page Web des services de commerce international de Novell \(http://www.novell.com/info/exports/\)](http://www.novell.com/info/exports/) pour plus d'informations sur l'exportation des logiciels Novell. Novell décline toute responsabilité dans le cas où vous n'obtiendriez pas les autorisations d'exportation nécessaires.

Copyright © 2013-2014 Novell, Inc. Tous droits réservés. Cette publication ne peut être reproduite, photocopiée, stockée sur un système de recherche documentaire ou transmise, même en partie, sans le consentement écrit explicite préalable de l'éditeur.

Novell, Inc.  
1800 South Novell Place  
Provo, UT 84606  
États-Unis  
[www.novell.com](http://www.novell.com)

*Documentation en ligne* : pour accéder à la documentation en ligne la plus récente de ce produit et des autres produits Novell, reportez-vous à la [page Web de documentation Novell \(http://www.novell.com/documentation/\)](http://www.novell.com/documentation/).

## Marques de Novell

Pour connaître les marques commerciales de Novell, reportez-vous à la [liste des marques commerciales et des marques de service de Novell \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).

## Éléments tiers

Toutes les marques commerciales de fabricants tiers appartiennent à leur propriétaire respectif.

---

# Table des matières

<b>À propos de ce guide</b>	<b>5</b>
<b>1 Création de rapports avec ZENworks</b>	<b>7</b>
1.1 Présentation	7
1.2 Mise en route	8
1.2.1 Connexion à ZENworks Reporting	9
1.2.2 Page d'accueil de ZENworks Reporting	9
1.2.3 Exploration de l'espace de stockage	12
1.2.4 Recherche de contenu dans l'espace de stockage	13
1.2.5 Utilisation des ressources de l'espace de stockage	15
1.2.6 Tri de la liste Espace de stockage	16
1.3 Connexion à ZENworks Reporting à partir de iReport Designer	16
<b>2 Éditeur ad hoc</b>	<b>19</b>
2.1 Présentation	19
2.1.1 Sources de données	20
2.1.2 Utilisation du sélecteur de données	20
2.1.3 Panneau de l'éditeur ad hoc	22
2.1.4 Types de vue ad hoc	26
2.2 Création d'une vue ad hoc	28
2.3 Génération d'un rapport ad hoc	29
2.3.1 Génération d'un rapport ad hoc à partir d'une vue ad hoc existante	29
2.3.2 Création d'une vue ad hoc et génération du rapport	30
2.4 Planification des rapports	30
2.4.1 Planification et exécution d'un rapport	30
2.4.2 Options de sortie	32
2.4.3 Consultation de la liste des travaux planifiés	33
2.4.4 Options Simple et Agenda	34
2.4.5 Exécution d'un travail en arrière-plan	35
2.5 Utilisation des tableaux	35
2.5.1 Utilisation de champs dans des tableaux	35
2.6 Utilisation de graphiques	40
2.6.1 Utilisation de champs et de mesures dans les graphiques	40
2.6.2 Sélection d'un type de graphique	41
2.6.3 Interaction avec les graphiques	42
2.7 Utilisation d'analyses croisées standard	43
2.7.1 Utilisation de champs dans des analyses croisées	43
2.8 Utilisation de filtres et de contrôles d'entrée	46
2.8.1 Utilisation des filtres	47
2.8.2 Utilisation des contrôles d'entrée	51
2.8.3 Disponibilité des contrôles d'entrée et des filtres	52
<b>3 Utilisation des tableaux de bord de ZENworks Reporting</b>	<b>55</b>
3.1 Création d'un tableau de bord	55
3.2 Affichage et modification d'un tableau de bord	57
3.2.1 Ajout de contrôles à un tableau de bord	58
3.2.2 Ajout d'une URL personnalisée au tableau de bord	58
3.2.3 À propos des tailles d'écran	59

3.3	Conseils pour la conception de tableaux de bord .....	59
3.3.1	Conseils relatifs aux contrôles d'entrée .....	59
3.3.2	Autres conseils .....	60
<b>4</b>	<b>Gestion de ZENworks Reporting</b> .....	<b>63</b>
4.1	Gestion des utilisateurs .....	64
4.2	Gestion des rôles .....	64
4.3	Gestion des ressources .....	65
4.3.1	Autorisations .....	65
4.3.2	Assignment d'autorisations pour la création de vues ad hoc .....	67
4.3.3	Assignment de l'autorisation d'exécution aux rapports prédéfinis .....	68
4.3.4	Création de dossiers .....	68
4.3.5	Déplacement de dossiers .....	68
4.4	Gestion des paramètres de ZENworks Reporting .....	69
4.4.1	Gestion des paramètres du journal .....	69
4.4.2	Gestion des paramètres ad hoc .....	72
4.4.3	Gestion des paramètres du cache ad hoc .....	73
4.4.4	Gestion des paramètres d'importation .....	75
4.4.5	Gestion des paramètres d'exportation .....	77
<b>5</b>	<b>Outil de configuration de ZENworks Reporting</b> .....	<b>81</b>
5.1	Présentation des fonctionnalités de l'outil de configuration de ZENworks Reporting .....	81
5.2	Reconfiguration de la solution ZENworks Reporting .....	81
5.2.1	Flux de configuration .....	82

---

# À propos de ce guide

Le présent guide *Référence de création de rapports du système Novell ZENworks* comprend des informations pour vous aider à créer et gérer des rapports à l'aide de ZENworks Reporting. Les informations sont organisées de la manière suivante :

- ♦ [Chapitre 1, « Création de rapports avec ZENworks », page 7](#)
- ♦ [Chapitre 2, « Éditeur ad hoc », page 19](#)
- ♦ [Chapitre 3, « Utilisation des tableaux de bord de ZENworks Reporting », page 55](#)
- ♦ [Chapitre 4, « Gestion de ZENworks Reporting », page 63](#)
- ♦ [Chapitre 5, « Outil de configuration de ZENworks Reporting », page 81](#)

## Public

Le présent guide est destiné aux administrateurs de ZENworks Reporting

## Commentaires

Nous souhaiterions connaître vos commentaires et suggestions sur ce guide et les autres documentations fournies avec ce produit. Utilisez la fonctionnalité de commentaires, disponible au bas de chaque page de la documentation en ligne.

## Documentation supplémentaire

D'autres manuels (aux formats PDF et HTML) viennent compléter la documentation relative à ZENworks Reporting . Ils facilitent l'apprentissage et la mise en œuvre de ce produit. Pour de la documentation supplémentaire, reportez-vous au [site Web de documentation de ZENworks 11 SP3](http://www.novell.com/documentation/zenworks113/) (<http://www.novell.com/documentation/zenworks113/>).



---

# 1 Création de rapports avec ZENworks

La solution ZENworks Reporting s'intègre dans plusieurs produits Novell ZENworks afin de les doter d'une fonctionnalité de création de rapports. Cette solution remplace ZENworks Reporting Server fourni avec ZENworks 11 SP2. La solution ZENworks Reporting est disponible à partir de ZENworks 11.2.4. Elle comprend les fonctionnalités suivantes :

- ♦ Génération de rapports pour différents produits Novell ZENworks.
- ♦ Interface utilisateur intuitive dont vous pouvez vous servir pour effectuer une analyse des données en utilisant des vues ad hoc. Cette solution s'accompagne également de fonctionnalités étendues permettant d'effectuer une analyse fine des données.
- ♦ Rapports prédéfinis basés sur les scénarios d'utilisation les plus courants. Vous pouvez utiliser ces rapports comme point de départ pour vos projets.
- ♦ Fonctionnalités de planification permettant de générer des rapports à distribuer dans votre boîte aux lettres.
- ♦ Possibilité d'exporter des données de rapport dans plusieurs formats de fichier.
- ♦ Graphiques intégrés permettant d'analyser vos données sous un nouvel angle.
- ♦ Prise en charge de l'authentification LDAP, ce qui garantit un accès aisé aux utilisateurs ou administrateurs de votre organisation qui n'utilisent pas ZENworks.

Le présent chapitre comprend les sections suivantes :

- ♦ [Section 1.1, « Présentation », page 7](#)
- ♦ [Section 1.2, « Mise en route », page 8](#)
- ♦ [Section 1.3, « Connexion à ZENworks Reporting à partir de iReport Designer », page 16](#)

## 1.1 Présentation

La solution ZENworks Reporting intègre les composants suivants :

- ♦ **Moteur de création de rapports Jaspersoft** : ZENworks Reporting utilise Jaspersoft comme moteur de création de rapports sous-jacent. Il s'agit d'une application Web.
- ♦ **Domaine** : le moteur de création de rapports Jaspersoft utilise des domaines pour afficher des objets ou des éléments utilisés dans le cadre de la création de rapports. Un domaine est une collection d'objets assignés à un schéma de base de données. Les domaines sont disponibles pour divers produits ZENworks tels que ZENworks Configuration Management, Audit Management et ZENworks Mobile Management. Ils ne sont pas livrés avec ZENworks Reporting, mais fournis sous la forme de produits ZENworks individuels. ZENworks 11 SP3 est livré avec deux ensembles de domaines : ZENworks Configuration Management et ZENworks Audit. Lors de l'installation de ZENworks Reporting, un ou plusieurs de ces domaines sont importés en fonction des informations spécifiées. Ils peuvent également être mis à jour ou importés ultérieurement à l'aide de l'outil de configuration de ZENworks Reporting. Un domaine est empaqueté dans un fichier de ressource compressé.

- ♦ **iReport** : ce composant permet de créer des rapports complexes et de les formater. Ces rapports peuvent être publiés dans ZENworks Reporting. Il ne s'agit pas d'un outil Web. Il est installé sur le serveur pendant l'installation de ZENworks Reporting. Cet outil vous permet de créer des rapports en utilisant les objets Domaine disponibles ou des requêtes SQL définies par l'utilisateur.

Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le [Guide de Jaspersoft iReport](#).

- ♦ **Accès via LDAP** : ZENworks Reporting ne prend actuellement pas en charge l'authentification basée sur LDAP. Les utilisateurs doivent donc se connecter à ZENworks Reporting à l'aide de leurs références LDAP. ZENworks Reporting prend en charge Microsoft Active Directory et NetIQ e-Directory. Dans le cadre de la procédure d'installation, le client indique des groupes LDAP contenant des utilisateurs qui doivent disposer de privilèges d'administrateur dans ZENworks Reporting. Au cours de l'installation, ces groupes se voient assigner le rôle Administrateur dans ZENworks Reporting. Par la suite, un utilisateur appartenant à ces groupes pourra se connecter à ZENworks Reporting en tant qu'administrateur.
- ♦ **Outil de configuration de ZENworks Reporting** : cet outil est installé sur le serveur pendant l'installation de ZENworks Reporting. Il est utilisé dans le cadre de la configuration ou pour modifier des paramètres tels que la configuration SMTP, la configuration du domaine et de la source de données, la configuration LDAP, ou encore les certificats SSL.

Pour plus d'informations, reportez-vous au [Chapitre 5, « Outil de configuration de ZENworks Reporting », page 81](#).

ZENworks Reporting présente une vue des données ZENworks en fonction des besoins de l'utilisateur. Vous pouvez procéder comme suit pour visualiser les données ZENworks :

- ♦ **Vue ad hoc** : les vues de ce type sont essentiellement des outils d'analyse de données fournis par ZENworks Reporting. Vous pouvez les créer en faisant glisser divers objets Domaine dans l'Éditeur Ad Hoc. Les utilisateurs peuvent également sélectionner certains objets comme filtres en vue d'effectuer des analyses fines sur des données. Ces vues permettent non seulement aux utilisateurs d'accéder à tous les objets Données exposés par le domaine, mais aussi de permuter des objets. Il est également possible d'obtenir des résultats intéressants en utilisant la vue ad hoc afin de générer des rapports à l'aide d'une combinaison d'objets. Dès que les résultats vous conviennent, vous pouvez enregistrer cette vue afin de la réutiliser ultérieurement ou la publier sous la forme d'un rapport ad hoc. Une vue ad hoc peut être un tableau, un graphique ou une analyse croisée.
- ♦ **Rapports ad hoc** : ces rapports personnalisés peuvent être créés en enregistrant une vue ad hoc sous la forme d'un rapport ou en écrivant une requête SQL et en l'incorporant dans un rapport.
- ♦ **Rapports prédéfinis** : ces rapports sont créés par Novell. Ils ont un format approprié et ont été créés à l'aide de l'outil iReport. Ces rapports, qui sont propres à un domaine, sont disponibles dans un fichier de ressource compressé, importé dans ZENworks Reporting au cours de l'installation. Ils peuvent également être configurés ultérieurement à l'aide de l'outil de configuration de ZENworks Reporting.
- ♦ **Tableaux de bord** : le tableau de bord est un ensemble de rapports proposant des informations pertinentes. Un tableau de bord peut utiliser les rapports prédéfinis fournis avec ZENworks Reporting ou être créé à l'aide de rapports ad hoc.

## 1.2 Mise en route

Cette section présente les informations suivantes :

- ♦ [Section 1.2.1, « Connexion à ZENworks Reporting », page 9](#)
- ♦ [Section 1.2.2, « Page d'accueil de ZENworks Reporting », page 9](#)

- ♦ Section 1.2.3, « Exploration de l'espace de stockage », page 12
- ♦ Section 1.2.4, « Recherche de contenu dans l'espace de stockage », page 13
- ♦ Section 1.2.5, « Utilisation des ressources de l'espace de stockage », page 15
- ♦ Section 1.2.6, « Tri de la liste Espace de stockage », page 16

## 1.2.1 Connexion à ZENworks Reporting


Vous devez vous connecter à ZENworks Reporting au moyen d'un mot de passe afin de protéger les données auxquelles vous accédez via le serveur.

- 1 Entrez `http://<nom_hôte>:<numéro_port>` ou `http://<adresse IP>:<numéro_port>` dans la barre d'adresse d'un navigateur Web, où `<nom_hôte>` est le nom du périphérique où est hébergée la solution ZENworks Reporting.
- 2 Indiquez votre ID utilisateur et votre mot de passe sur la page de connexion. L'ID utilisateur doit être de type LDAP.
- 3 Si vous souhaitez modifier le fuseau horaire et les paramètres régionaux par défaut, cliquez sur *Show locale & time zone* (Afficher les paramètres régionaux et le fuseau horaire), puis sélectionnez les paramètres requis dans la liste déroulante.
- 4 Cliquez sur *Connexion*.

À l'aide de son ID, l'utilisateur spécifié s'authentifie, en interne, auprès du serveur LDAP. Une fois l'autorisation accordée, vous pouvez vous connecter à l'application. La page d'accueil de ZENworks Reporting s'affiche alors.

## 1.2.2 Page d'accueil de ZENworks Reporting

Cette page d'accueil vous offre la possibilité d'accéder rapidement aux fonctionnalités les plus utilisées du serveur. Les menus affichés dépendent des autorisations de l'utilisateur.



La page d'accueil comporte les icônes suivantes :

- ♦ *View Reports* (Afficher les rapports) : affiche la liste des rapports que vous pouvez afficher et exécuter.
- ♦ *Create Ad Hoc View* (Créer un affichage à la demande) : lance l'assistant de sélection de données, suivi de l'éditeur ad hoc permettant de concevoir des vues ad hoc, ce qui constitue la base de la création interactive de rapports sur le serveur.
- ♦ *Create Report* (Créer un rapport) : lance l'assistant de création de rapports qui vous permet de sélectionner une vue ad hoc existante et de générer un rapport.

- ♦ *Manage Server* (Gérer le serveur) : lance la page Paramètres du serveur. seuls les administrateurs peuvent accéder à ce menu et le consulter.

Les autres menus disponibles sur la page d'accueil sont  (Accueil), Bibliothèque, Afficher, Gérer et Créer. Vous trouverez une description de ces menus dans le tableau ci-dessous :

Menu	Description
	Permet de revenir à la page d'accueil.
Bibliothèque	<p>Affiche la page de l'espace de stockage qui contient uniquement les vues ad hoc, les rapports et les tableaux de bord que l'utilisateur actuellement connecté est autorisé à consulter et sur lesquels il peut effectuer des opérations.</p> <p>Le tableau Bibliothèque comprend deux colonnes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>Date de création</i> : date de création de la ressource.</li> <li>◆ <i>Date de modification</i> : date à laquelle la ressource a été modifiée pour la dernière fois.</li> </ul> <p>En règle générale, la date de création est antérieure à la date de modification. Cependant, il arrive qu'elle soit postérieure à la date de modification dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Un rapport existant (Rapport A) est modifié, puis copié dans un nouveau rapport (Rapport B). Dans la liste Bibliothèque, la date de création de Rapport B correspond au jour où il a été créé, tandis que la date de modification indique la dernière fois où Rapport A a été modifié.</li> <li>◆ Un rapport existant est exporté à partir d'un système, puis importé dans un autre. Dans la liste Bibliothèque, la <i>Date de création</i> du rapport correspond à la date à laquelle il a été importé dans le nouveau système, tandis que la <i>Date de modification</i> correspond à la date de sa dernière modification dans le système d'origine.</li> </ul>
Afficher	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>Résultats de la recherche</i> : affiche l'espace de stockage des ressources, avec application des critères de recherche définis dans le panneau <i>Filtres</i>. Vous pouvez également y accéder en cliquant sur <i>Afficher les rapports</i> sur la page d'accueil.</li> </ul> <p>Pour plus d'informations sur les recherches, reportez-vous à la section « <a href="#">Filtrage des résultats de la recherche</a> » page 13.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>Espace de stockage</i> : affiche l'espace de stockage des fichiers et dossiers contenant des ressources telles que des rapports, des résultats de rapport, des sources de données et des images.</li> <li>◆ <i>Messages</i> : répertorie les messages système, tels qu'une erreur dans un rapport planifié.</li> </ul>
Gérer	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>Utilisateurs</i> : affiche la page Manage Users (Gérer les utilisateurs).</li> <li>◆ <i>Rôles</i> : affiche la page Manage Roles (Gérer les rôles).</li> <li>◆ <i>Paramètres du serveur</i> : affiche la page Server Settings (Paramètres du serveur).</li> </ul> <p>Seuls les administrateurs peuvent accéder à ce menu et le consulter. Pour plus d'informations, reportez-vous au <a href="#">Chapitre 4, « Gestion de ZENworks Reporting »</a>, page 63.</p>

Menu	Description
Créer	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <i>Ad Hoc View</i> (Affichage à la demande) : lance l'éditeur ad hoc afin de concevoir des vues de manière interactive. Vous pouvez également y accéder en cliquant sur <i>Create Ad Hoc View</i> (Créer un affichage à la demande) sur la page de démarrage. Pour créer un affichage à la demande, reportez-vous à la <a href="#">Section 2.2, « Création d'une vue ad hoc »</a>, page 28.</li> <li>♦ <i>Report</i> (Rapport) : ouvre la page Create Report (Créer un rapport) qui vous permet de créer un rapport en sélectionnant la vue ad hoc requise. Vous pouvez également l'ouvrir en cliquant sur <i>Create Report</i> (Créer un rapport) sur la page d'accueil. Pour créer un rapport, reportez-vous à la <a href="#">Section 2.3, « Génération d'un rapport ad hoc »</a>, page 29.</li> <li>♦ <i>Tableau de bord</i> : lance le concepteur de tableaux de bord afin d'intégrer des rapports, des contrôles d'entrée, des graphiques, des libellés et du contenu Web dans une seule vue intégrée. Pour plus d'informations, reportez-vous au <a href="#">Chapitre 3, « Utilisation des tableaux de bord de ZENworks Reporting »</a>, page 55.</li> </ul>

Si vous vous connectez en tant qu'administrateur, la page d'accueil présente des options et des commandes de menu supplémentaires destinées à la gestion des utilisateurs, rôles et paramètres.

## 1.2.3 Exploration de l'espace de stockage

L'espace de stockage est l'emplacement situé à l'intérieur du serveur qui contient les rapports, les vues d'analyse et les fichiers connexes. Il se présente sous la forme d'une structure de dossiers contenant des ressources, comme un système de fichiers. Cependant, contrairement à un système de fichiers, l'espace de stockage est conservé sous la forme d'une base de données privée à laquelle seul ZENworks Reporting peut accéder directement.

Vous pouvez accéder à la page Espace de stockage à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- ♦ Cliquez sur *Afficher les rapports* sur la page d'accueil.
- ♦ Cliquez sur *Afficher > Espace de stockage*.
- ♦ Cliquez sur *Afficher > Résultats de la recherche*
- ♦ Cliquez sur *Bibliothèque*.

Repository		Sort By: <b>Name</b>   Modified Date		
Name	Description	Type	Created Date	Modified Date
<b>Allocations vs Installations</b>		Report	Yesterday	May 17
<b>Current Allocations</b>		Report	Yesterday	May 16
<b>Demographic Over - Allocation</b>		Report	Yesterday	May 8
<b>Demographic Under - Allocation</b>		Report	Yesterday	May 8
<b>Device Over - Allocation</b>		Report	Yesterday	May 8
<b>Duplicate Allocations</b>		Report	Yesterday	May 8
<b>Installations with no Allocations</b>		Report	Yesterday	May 8
<b>Licensed Products Allocation</b>		Report	Yesterday	May 15

La page Espace de stockage offre une vue différente du même ensemble d'objets sous-jacents. À partir de cette page, vous pouvez accéder aux rapports et à d'autres fichiers stockés sur le serveur. Si vous possédez les droits appropriés sur ces *Dossiers*, vous pouvez explorer le contenu de l'espace de stockage.

## 1.2.4 Recherche de contenu dans l'espace de stockage

Vous pouvez effectuer des recherches dans l'ensemble de l'espace de stockage, à condition de disposer des autorisations appropriées, ou affiner la recherche à l'aide de filtres. Vous pouvez utiliser des filtres sur la base du nom de la ressource, du responsable de la modification, du type de ressource, ou encore de la date de planification ou de création de la ressource.

- ♦ « [Recherches dans l'ensemble des ressources](#) » page 13
- ♦ « [Filtrage des résultats de la recherche](#) » page 13

### Recherches dans l'ensemble des ressources

Pour effectuer des recherches dans toutes les ressources de l'espace de stockage :

- 1 Cliquez sur *Afficher > Résultats de la recherche* ou utilisez le champ *Rechercher* dans le coin supérieur droit de la page d'accueil.
- 2 Sélectionnez l'un des filtres suivants dans le panneau *Filtres* : *All available* (Toutes les ressources disponibles), *Modified by me* (Ressources que j'ai modifiées) ou *Viewed by me* (Ressources consultées).
- 3 Sélectionnez *All types* (Tous les types).
- 4 Cliquez sur .

Les résultats de la recherche affichent les fichiers que vous êtes autorisé à consulter. Cliquez sur une ressource à visualiser

### Filtrage des résultats de la recherche

Si vous indiquez un critère de recherche et cliquez ensuite sur la loupe  en haut d'une page de serveur, ce dernier n'utilisera pas de filtres. La fonctionnalité de recherche utilise les paramètres par défaut ci-dessous :

- ♦ Includes sub folders (Inclut les sous dossiers)
- ♦ Starts at the top-most folder visible to the user (Commence par le premier dossier visible par l'utilisateur)
- ♦ Searches for reports, report outputs, or other resources (Recherche des rapports, des résultats de rapport ou d'autres ressources)
- ♦ Sorts alphabetically by name (Trie par ordre alphabétique sur la base du nom)

Si vous cliquez sur *Afficher > Résultats de la recherche*, puis cliquez sur la loupe  sur la page des résultats de la recherche, le serveur utilise les filtres que vous avez définis dans le panneau *Filtres*.

---

**REMARQUE :** les critères de recherche indiqués dans le champ de recherche ne sont pas effacés automatiquement. Pour les effacer, cliquez sur  dans le champ de recherche.

---

Vous pouvez affiner une recherche à l'aide des filtres. Les filtres permettent, par exemple, de retrouver les derniers rapports consultés. Vous pouvez définir les types de filtre suivants :

- ♦ Utilisateur
- ♦ Ressource

- ♦ Temps d'accès
- ♦ Rapport planifié

---

**REMARQUE** : chaque filtre peut être défini séparément.

---

Le filtre Utilisateur comporte les paramètres suivants :

---

<b>Paramètre du filtre</b>	<b>Description</b>
All available (Toutes les ressources disponibles) (par défaut)	Toutes les ressources sont affichées.
Modified by me (Ressources que j'ai modifiées)	Sélectionne uniquement les dernières ressources modifiées par l'utilisateur connecté.
Viewed by me (Ressources consultées)	Sélectionne uniquement les ressources qui ont été exécutées et consultées par l'utilisateur connecté. Ce filtre s'applique non seulement aux types de visualisation, mais aussi aux ressources incluses dans des rapports, telles que des images.

---

Les paramètres suivants sont associés au filtre de type de ressource :

---

<b>Paramètre du filtre</b>	<b>Description</b>
Tous les types (par défaut)	Toutes les ressources sont affichées.
Rapports	Affiche uniquement les rapports.
Résultats de rapport	Affiche uniquement le résultat des rapports qui ont été planifiés ou exécutés en arrière-plan. Les résultats de rapport peuvent se présenter sous n'importe quel format d'exportation pris en charge ; HTML ou PDF, par exemple.
Vues ad hoc	Affiche uniquement les vues.
Tableaux de bord	Affiche uniquement les tableaux de bord.
Domaines	Affiche uniquement les domaines.
Sources de données	Affiche uniquement les sources de données.
Rapports obsolètes	Affiche uniquement les rapports obsolètes.

---

Les paramètres suivants sont associés au filtre Temps d'accès. Toutes les heures font référence au fuseau horaire de l'utilisateur :

Paramètre du filtre	Description
N'importe quand (par défaut)	Toutes les ressources sont affichées.
Aujourd'hui	Ressources consultées ou modifiées au cours de la journée.
Hier	Ressources consultées ou modifiées la veille.
La semaine dernière	Ressources consultées ou modifiées au cours des 7 derniers jours, en ce compris aujourd'hui.
Le mois dernier	Ressources consultées ou modifiées au cours des 30 derniers jours, en ce compris aujourd'hui.

Les paramètres suivants sont associés au filtre Rapport planifié :

Paramètre du filtre	Description
Any schedule (Toute planification) (par défaut)	Toutes les ressources sont affichées.
Planifié	Uniquement les rapports pour lesquels des travaux sont planifiés.
Scheduled by me (Travaux que j'ai planifiés)	Uniquement les rapports pour lesquels l'utilisateur actuellement connecté a planifié des travaux.
Not scheduled (Non planifié)	Uniquement les rapports pour lesquels aucun travail n'est planifié et tous les autres types de ressources.

Conseils de recherche des ressources :

- ♦ Utilisez des parties de mot.
- ♦ Effectuez une recherche sur une partie ou l'intégralité du nom d'affichage d'une ressource.
- ♦ Effectuez une recherche sur des mots ou des fragments de la description d'une ressource.
- ♦ Utilisez plusieurs mots.
- ♦ Utilisez des mots non sensibles à la casse.
- ♦ Ne recherchez pas de noms de dossiers.
- ♦ Ne mettez pas les termes entre guillemets et n'insérez pas de symboles entre eux.

## 1.2.5 Utilisation des ressources de l'espace de stockage

Après avoir trouvé une ressource dans le panneau Espace de stockage, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- ♦ Cliquez sur le nom d'un rapport à exécuter et à consulter.
- ♦ Cliquez avec le bouton droit sur le nom d'une ressource pour exécuter d'autres options du menu contextuel. Par exemple, *Edit* (Modifier- ou *Open in Designer* (Ouvrir dans Designer). Les options affichées dans le menu contextuel dépendent des droits assignés à l'utilisateur.
- ♦ Pour sélectionner une ou plusieurs ressources, cliquez n'importe où dans la ligne, sauf sur son nom. Utilisez le menu contextuel ou les boutons situés au-dessus de la liste des résultats : *Exécuter*, *Modifier*, *Ouvrir*, *Copier*, *Couper* (déplacer) ou *Supprimer*. Si un bouton n'est pas

disponible, cela signifie que la ressource ne prend pas en charge l'opération correspondante ou que vous ne disposez pas de l'autorisation appropriée. Ainsi, le bouton *Ouvrir* est disponible lorsque vous sélectionnez un tableau de bord ou un rapport ad hoc, à condition que vous disposiez d'une autorisation en écriture.

Il se peut également que deviez disposer de l'autorisation d'accès au dossier ou au fichier dépendant ; c'est le cas de l'image d'une ressource, par exemple. Par exemple, pour planifier un rapport, vous devez disposer des autorisations en lecture/écriture/suppression sur le dossier dans lequel le serveur enregistre les résultats du rapport.

Les icônes suivantes peuvent apparaître dans le panneau *Espace de stockage* :

- ♦ Cette icône  indique que l'exécution du rapport est planifiée ou qu'il s'exécute en arrière-plan. Cliquez sur cette icône pour afficher la liste des travaux planifiés pour le rapport.
- ♦ Cette icône  indique que le rapport comporte des options enregistrées pour ses contrôles d'entrée. Cliquez sur l'icône  pour répertorier les options enregistrées.

## 1.2.6 Tri de la liste Espace de stockage

Pour modifier l'ordre de la liste des rapports et d'autres ressources, utilisez les commandes *Trier par* :

- ♦ Cliquez sur *Nom* pour effectuer un tri par ordre alphabétique (en commençant par la lettre A). Il s'agit de l'ordre de tri par défaut.
- ♦ Cliquez sur *Date de modification* pour effectuer le tri en fonction de la date et de l'heure de la dernière modification (événements les plus récents au-dessus).

## 1.3 Connexion à ZENworks Reporting à partir de iReport Designer

1 Démarrez iReport :

**Pour Windows** : *démarrer > ZENworks Reporting > Démarrer iReport Designer.*

**Pour Linux** : basculez vers `/opt/novell/zenworks-reporting/js/ireport/bin` et entrez la commande `./iReportLoader.sh`.

2 Cliquez sur *Window > JasperReports Server Repository.*

La barre d'outils du navigateur de l'espace de stockage s'affiche. Lors du démarrage initial de iReport, aucun serveur n'est configuré.

3 Pour ajouter un serveur, cliquez sur l'icône  dans la barre d'outils du navigateur de l'espace de stockage.

Le panneau du plug-in JasperServer s'affiche.

4 Indiquez les informations de configuration ci-dessous pour accéder au serveur :

- ♦ **ID** : identifiant du serveur affiché dans le navigateur de l'espace de stockage.
- ♦ **URL du serveur JasperReports** : URL complète du service Web de l'espace de stockage ; vérifiez que l'URL par défaut est bien `jasperserver-pro`. Vous devez remplacer `nom_hôte` par le nom de votre serveur :

```
https://nom_hôte:<port serveur sécurisé>/jasperserver-pro/services/  
repository
```

- ♦ **Organisation** : (facultatif) indiquez l'ID de l'organisation de l'utilisateur.

- ♦ **Nom d'utilisateur** : ID de l'utilisateur qui accède au serveur à partir de iReport.
  - ♦ **Mot de passe** : mot de passe de l'utilisateur.
- 5** Cliquez sur *Enregistrer*.  
L'ID créé s'affiche dans le panneau du navigateur de l'espace de stockage.
- 6** Développez la structure de l'arborescence de l'ID.  
Le panneau Certificat s'affiche.
- 7** Sélectionnez l'une des options suivantes pour accepter le certificat :
- ♦ *Accept this certificate permanently* (Accepter définitivement ce certificat).
  - ♦ *Accept this certificate only for the current iReport session* (N'accepter ce certificat que pour la session iReport en cours).
- 8** Cliquez sur *OK*.



---

# 2 Éditeur ad hoc

L'éditeur ad hoc est un outil de conception interactif qui vous permet de créer et de modifier des vues ad hoc. Il vous permet d'explorer et d'analyser des données à partir de votre rubrique ou domaine. Vous pouvez également utiliser des vues ad hoc afin de créer du contenu pour des rapports.

Pour plus d'informations sur l'éditeur ad hoc, consultez les sections suivantes :

- ♦ [Section 2.1, « Présentation », page 19](#)
- ♦ [Section 2.2, « Création d'une vue ad hoc », page 28](#)
- ♦ [Section 2.3, « Génération d'un rapport ad hoc », page 29](#)
- ♦ [Section 2.4, « Planification des rapports », page 30](#)
- ♦ [Section 2.5, « Utilisation des tableaux », page 35](#)
- ♦ [Section 2.6, « Utilisation de graphiques », page 40](#)
- ♦ [Section 2.7, « Utilisation d'analyses croisées standard », page 43](#)
- ♦ [Section 2.8, « Utilisation de filtres et de contrôles d'entrée », page 46](#)

## 2.1 Présentation

L'éditeur ad hoc prend en charge la création de divers types de rapports, tels que des tableaux, des analyses croisées et des graphiques. Vous pouvez créer des rapports en faisant glisser les éléments. Vous pouvez ajouter et résumer des éléments, définir des groupes, ajouter un libellé, attribuer un titre au rapport et formater des données pour chaque élément. Vous pouvez également utiliser l'éditeur pour explorer et analyser les données de manière interactive.

- ♦ [Section 2.1.1, « Sources de données », page 20](#)
- ♦ [Section 2.1.2, « Utilisation du sélecteur de données », page 20](#)
- ♦ [Section 2.1.3, « Panneau de l'éditeur ad hoc », page 22](#)
- ♦ [Section 2.1.4, « Types de vue ad hoc », page 26](#)


## 2.1.1 Sources de données

Les objets suivants de l'espace de stockage offrent des connexions à des sources de données dans le cadre de la création de vues ad hoc :

- ♦ *Domaines* : il s'agit d'ensembles d'objets assignés à un schéma de base de données. Les domaines sont disponibles pour divers produits ZENworks, tels que ZENworks Configuration Management, Audit de ZENworks Configuration Management, ZENworks Mobile Management, etc.
- ♦ *Rubriques* : les rubriques sont créées sous la forme de fichiers JRXML, puis associées à des sources de données dans le serveur. Une rubrique peut également être créée à partir d'un domaine dans le serveur. Pour plus d'informations sur les rubriques, consultez le document intitulé [Jaspersoft Server User Guide](#) (Guide de l'utilisateur du serveur Jaspersoft).

## 2.1.2 Utilisation du sélecteur de données

Le sélecteur de données s'affiche après la sélection de la source de données.



Vous devez déplacer des éléments du champ *Source* vers le champ *Selected Fields* (Champs sélectionnés) pour activer les boutons *Pre-filters* (Filtres prédéfinis), *Display* (Affichage) et *Save as Topic* (Enregistrer en tant que rubrique). Les boutons *Pre-filters* (Filtres prédéfinis), *Display* (Affichage) et *Save as Topic* (Enregistrer en tant que rubrique) sont facultatifs et peuvent être utilisés dans n'importe quel ordre. Cliquez à tout moment sur *Table*, *Chart* (Graphique) ou *Crosstab* (Tabulation croisée) pour commencer à concevoir une vue sur la base des données sélectionnées.

Pour plus d'informations sur le sélecteur de données, consultez les sections suivantes :

- ♦ « [Sélection d'éléments](#) » page 21
- ♦ « [Filtrage prédéfini des données](#) » page 21
- ♦ « [Modification des paramètres de libellé par défaut](#) » page 22
- ♦ « [Enregistrement des paramètres](#) » page 22

## Sélection d'éléments

Cliquez sur *Fields* (Champs) pour sélectionner des éléments et des ensembles de champs à utiliser dans la vue, ou à rendre disponibles dans la rubrique Domaine.

- ♦ Le panneau *Source* affiche les ensembles de champs du domaine. Utilisez les flèches  et  pour fermer ou développer chaque ensemble.
- ♦ Le panneau *Selected Fields* (Champs sélectionnés) affiche les éléments sélectionnés dans le panneau *Source*. Pour déplacer un champ entre les panneaux, vous pouvez le faire glisser, double-cliquer dessus ou sélectionner l'élément et cliquer ensuite sur le bouton représentant une flèche.
- ♦ Si vous déplacez un seul champ d'un ensemble, il apparaît dans un ensemble avec le même nom. Si vous ne souhaitez pas utiliser d'ensembles, utilisez les paramètres du panneau *Display* (Affichage).
- ♦ Certains domaines définissent des ensembles qui ne sont pas connectés. Lorsque vous sélectionnez un champ dans un ensemble de ce type, les ensembles non connectés ne sont pas disponibles.

## Filtrage prédéfini des données

Vous pouvez appliquer un filtre prédéfini aux données dans l'assistant Sélecteur de données avant de cliquer sur *Table*, *Chart* (Graphique) ou *Crosstab* (Tabulation croisée), ou de cliquer sur *Save as Topic* (Enregistrer en tant que rubrique). Le filtrage prédéfini des données limite les choix disponibles dans une rubrique de domaine ou les champs qui, au final, apparaîtront dans la vue ad hoc. Vous pouvez définir un filtre sur des champs sans que le filtre ne s'affiche dans le rapport final. Le filtre qui est conforme à tous les filtres définis s'affiche dans le rapport final. Vous pouvez également concevoir des rapports qui invitent les utilisateurs à saisir des données à utiliser en tant que filtre.

Le panneau *Pre-filters* (Filtres prédéfinis) fournit de puissantes fonctionnalités pour concevoir des vues dans le serveur.

Pour définir un filtre :

- 1 Cliquez sur *Pre-filters* (Filtres prédéfinis) dans l'assistant Sélecteur de données.
- 2 Développez les options du panneau *Fields* (Champs).
- 3 Double-cliquez sur un champ pour le sélectionner.
- 4 Sélectionnez un opérateur de comparaison.

Les champs de texte possèdent des opérateurs de comparaison de sous-chaînes, tels que *commence par* ou *contient*, ainsi que des opérateurs de comparaison de chaînes complètes, tels que *est égal à* ou *appartient à*. Lorsque vous sélectionnez un opérateur de comparaison de chaînes complètes, une liste affiche toutes les valeurs existantes pour le champ sélectionné. Celles-ci sont extraites de la base de données en temps réel.

Une liste déroulante s'affiche dans le panneau *Filtres*. Elle contient les noms des comptes à partir desquels vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs.

- 5 Dans la section *Available Values* (Valeurs disponibles), cliquez sur les valeurs de votre choix, puis déplacez-les vers *Selected Values* (Valeurs sélectionnées) à des fins de comparaison.

Si plus de 50 valeurs doivent être affichées dans *Available Values*, cliquez sur la loupe  pour rechercher la valeur. Le nombre maximum d'éléments qu'il est possible d'afficher sous *Available Values* est configurable.

- 6 Cochez la case *Locked* (Verrouillé) pour limiter la vue sous *Selected Values* (Valeurs sélectionnées).

Par défaut, la case *Locked* est désactivée, ce qui permet aux utilisateurs d'appliquer des filtres lors de l'exécution du rapport.

7 Cliquez sur *OK*.

8 Dans le panneau *Filters* (Filtres), cliquez sur *Change* (Modifier) pour modifier l'état d'activation.

9 Cliquez sur *OK* pour enregistrer les modifications.

Pour supprimer un élément de la liste, sélectionnez une ligne, puis cliquez sur *Remove* (Supprimer).

---

**REMARQUE :** les lignes de données doivent répondre à toutes les conditions. En d'autres termes, le filtre appliqué aux données doit être un opérateur logique *AND* de toutes les conditions que vous avez définies.

---

## Modification des paramètres de libellé par défaut

Utilisez le panneau *Display* (Afficher) pour modifier le libellé par défaut et l'ordre des champs dans l'éditeur ad hoc. Vous pouvez, à tout moment, modifier les libellés et l'ordre des champs dans l'éditeur ad hoc. Cependant, en configurant les paramètres à cet emplacement, vous les rendez disponibles dans une rubrique Domaine.

Le panneau *Display* (Afficher) propose les options suivantes :

- ♦ Pour modifier l'ordre des champs, cliquez à l'intérieur de la ligne du champ de votre choix. Ensuite, en fonction de la position requise, utilisez les boutons *Placer en début de liste*, *Vers le haut*, *Vers le bas* ou *Placer en fin de liste*.

Les champs peuvent être déplacés à l'intérieur de leur ensemble. Quant aux ensembles, ils peuvent également être déplacés en tant qu'entité.

- ♦ Par défaut, le nom d'un champ donné devient le libellé de la ligne, de la colonne ou de la mesure créée. Pour changer le libellé par défaut d'un champ ou d'un ensemble, double-cliquez dans la ligne et indiquez le nouveau champ dans la zone de texte.
- ♦ Les ensembles ne sont pas utilisés dans les vues, mais ils peuvent l'être pour ajouter tous les champs simultanément, accélérant ainsi la création des vues.
- ♦ Si vous ne souhaitez pas utiliser des ensembles dans l'éditeur ad hoc, sélectionnez *Flat List* (Liste plate) en haut du panneau *Data Source Selection* (Sélection de source de données). Vous pourrez ensuite appliquer un nouveau libellé aux champs et les réorganiser.


## Enregistrement des paramètres

Le panneau *Save as Topic* (Enregistrer comme rubrique) permet de spécifier un nom et une description afin d'enregistrer les paramètres du sélecteur de données en tant que rubrique Domaine. Une fois ces paramètres enregistrés, vous pouvez créer différentes vues à partir de la rubrique de domaine en utilisant ses champs, filtres et paramètres de libellé. Vous pouvez également éditer la rubrique de domaine dans le but de modifier ses paramètres.

### 2.1.3 Panneau de l'éditeur ad hoc

L'éditeur ad hoc vous permet de créer divers types de vues et de rapports.

**Figure 2-1** Éditeur ad hoc



Pour plus d'informations sur le panneau *Éditeur ad hoc*, consultez les sections suivantes :

- ♦ « [Panneau de sélection de la source de données](#) » page 23
- ♦ « [Panneau de vue ad hoc](#) » page 23
- ♦ « [Panneau Filtres](#) » page 26

## Panneau de sélection de la source de données


Le panneau *Data Source Selection* (Sélection de la source de données) contient la liste des éléments sélectionnés dans une rubrique ou un domaine et placés dans *Champs* et *Mesures*.

Pour masquer ou afficher ce panneau, cliquez sur l'icône *Sélection de la source de données* dans le coin supérieur gauche. L'option *Masquer* vous aide à organiser le contenu dans une vue ad hoc de grande taille.

## Panneau de vue ad hoc

Le panneau *Ad Hoc View* (Vue ad hoc) fournit des outils vous permettant de déterminer les données à inclure dans une vue, ainsi que leur mode d'organisation.

Figure 2-2 Panneau de vue ad hoc



Pour plus d'informations sur le panneau *Ad Hoc View*, consultez les sections suivantes :

- ♦ « [Icônes de la barre d'outils de l'éditeur ad hoc](#) » page 24
- ♦ « [Bannière Disposition](#) » page 25
- ♦ « [Gestion des détails de la grille](#) » page 26

## Icônes de la barre d'outils de l'éditeur ad hoc

Icône	Nom	Description
	Mode d'affichage	Permet de masquer l'interface de l'éditeur. Ce mode met à votre disposition un sous-ensemble du jeu de fonctionnalités de l'éditeur.
	Save (Enregistrer)	Permet de sélectionner des options d'enregistrement.
	Export (Exporter)	Permet d'exporter le rapport aux formats suivants : PDF, Excel (paginé), Excel, CSV, DOCX, RTF, Flash, ODT, ODS, XLSX (paginé), XLSX (paginé) et XLSX.
	Undo (Annuler)	Permet d'annuler l'opération la plus récente.
	Redo (Rétablir)	Permet de rétablir la dernière opération annulée.
	Undo All (Annuler tout)	Permet de rétablir la vue dans l'état dans lequel elle se trouvait avant son dernier enregistrement.

Icône	Nom	Description
	Switch Group (Changer de groupe)	Permet de changer le mode d'affichage des groupes.  Par exemple, si les colonnes affichent le type d'ensemble, tandis que les lignes affichent la version de l'ensemble et sa date de création, les informations des colonnes et des lignes sont inversées lorsque vous cliquez sur ce bouton.  Cette option n'est activée que pour les vues Analyse croisée et Graphique.
	Sort (Trier)	Lorsque vous utilisez des tableaux, cliquez sur cette icône pour afficher l'ordre de tri actif et sélectionner des champs pour le tri des données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Tri du contenu des tableaux</a> » page 38.
	Contrôles d'entrée	Cliquez sur cette icône pour afficher les contrôles d'entrée appliqués à cette vue. Pour plus d'informations, reportez-vous à la <a href="#">Section 2.8.2, « Utilisation des contrôles d'entrée », page 51.</a>
	Page Options (Options de page)	Positionnez le curseur sur cette icône pour sélectionner les options de niveau page. Vous avez le choix entre les possibilités suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li> ♦ Afficher ou masquer la bannière Disposition.</li> <li> ♦ Afficher ou masquer la zone de titre.</li> </ul>
	View SQL Query (Afficher la requête SQL)	Permet d'afficher la requête SQL afin de vérifier les données. Pour effectuer cette opération, vous devez disposer de droits d'administrateur. La requête est en lecture seule, mais peut être copiée dans le Presse-papiers ou un autre document à des fins d'analyse. Par défaut, elle est désactivée.  Pour activer la requête, cliquez sur <i>Manage &gt; Server Settings &gt; Ad Hoc Settings</i> (Gérer > Paramètres du serveur > Paramètres ad hoc), puis cochez la case <i>Enable View Query in Ad Hoc Editor</i> (Activer l'affichage de la requête dans l'éditeur ad hoc).
	Liste déroulante	<ul style="list-style-type: none"> <li> ♦ Le type Vue vous permet de réinitialiser le type de vue : <i>tableau</i>, <i>graphique</i> ou <i>analyse croisée</i>.</li> <li> ♦ Les données d'affichage vous permettent d'afficher un sous-ensemble des exemples de données disponibles (<i>Sample Data</i>) ou des données complètes (<i>Full Data</i>) de la vue. Cette option n'est activée que pour les vues Analyse croisée et Graphique.</li> </ul>

## Bannière Disposition

Située sous la *Barre d'outils*, la *Layout Band* (Bannière Disposition) comporte deux champs qui présentent des fonctions et des libellés différents suivant le type de vue.

- ♦ Dans le cas de la vue Tableau, les champs disponibles sont *Columns* (Colonnes) et *Groups* (Groupes).
- ♦ Dans le cas des vues Graphiques et Analyses croisées, les champs disponibles sont *Columns* (Colonnes) et *Rows* (Lignes).

Vous pouvez faire glisser des éléments dans ces cases à partir de *Fields* (Champs) et *Measures* (Mesures).

## Gestion des détails de la grille

Le sélecteur de détails de la grille se situe sous la bannière Disposition. Cette option n'est disponible que pour les vues Graphique et Tableau. Dans la vue Tableau, cliquez sur le bouton  pour sélectionner les options suivantes :

- ♦ L'option *Detailed Data* (Données détaillées) affiche les détails du tableau.
- ♦ L'option *Totals Data* (Données des totaux) affiche les totaux du tableau.
- ♦ L'option *Details and Totals* (Détails et totaux) affiche à la fois les détails et les totaux.

## Panneau Filtres

Le panneau *Filtres* affiche les filtres définis pour la vue. Vous pouvez définir les valeurs du filtre et afficher les résultats dans le panneau *Vue ad hoc*. Pour masquer et afficher le panneau *Filtres*, cliquez sur l'icône Filtre située dans le coin supérieur droit du panneau *Filtre*.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 2.8, « Utilisation de filtres et de contrôles d'entrée »](#), page 46.

### 2.1.4 Types de vue ad hoc

L'éditeur ad hoc vous permet de sélectionner les types de vue suivants :

- ♦ « Tableaux » page 26
- ♦ « Graphiques » page 27
- ♦ « Analyses croisées » page 27

## Tableaux

Les vues Tableau servent à visualiser les valeurs de la base de données et à résumer les valeurs dans des colonnes. La vue Tableau se compose de colonnes, de lignes et de groupes.

Les groupes permettent de regrouper des lignes selon des valeurs identiques dans n'importe quel champ, avec des résumés intermédiaires pour chaque valeur groupée. Par exemple, la vue tabulaire des détails d'un ensemble contient des colonnes qui indiquent le nom, la version et la date de création de chaque ensemble, tandis que les lignes en affichent le type.


Type d'ensemble	Nom de l'ensemble	Version	Date de création
Ensemble de correctifs	B1	0	09-06-2013
Ensemble Windows	B2	1	30-04-2013
Ensemble Linux	B3	1	18-08-2013

Pour plus d'informations sur les vues Tableau, reportez-vous à la [Section 2.5, « Utilisation des tableaux »](#), page 35.

## Graphiques

Les vues graphiques permettent de comparer une ou plusieurs mesures parmi plusieurs ensembles d'éléments connexes. Les données sont résumées sous forme graphique et plusieurs types de graphique sont pris en charge (histogramme, graphique en courbes, graphique en aires et graphique en secteurs).

Dans le tableau suivant, par exemple, l'onglet *Graphique* présente les données d'un histogramme qui compare le nombre d'ensembles pour chaque type d'ensemble.



Type d'ensemble

■ Ensemble de correctifs ■ Ensemble Windows 02 ■ Ensemble Linux

Pour plus d'informations sur la vue Graphiques, reportez-vous à la [Section 2.6, « Utilisation de graphiques »](#), page 40.

## Analyses croisées

Les analyses croisées sont des représentations plus compactes que les tableaux. Elles fournissent des données pour des éléments et leurs valeurs calculées. Les colonnes et les lignes spécifient les dimensions du regroupement ; quant aux cellules, elles contiennent les mesures résumées.

À titre d'exemple, dans une *analyse croisée* dans laquelle les colonnes sont regroupées selon le critère Type d'ensemble, le nombre d'ensembles se présente comme suit :

Type d'ensemble	Nombre d'ensembles
Ensemble de correctifs	100
Ensemble Windows	150
Ensemble Linux	50
Totaux	300

Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 2.7, « Utilisation d'analyses croisées standard »](#), page 43.

## 2.2 Création d'une vue ad hoc

Une vue ad hoc est une vue de données basée sur un domaine ou une rubrique. Il peut s'agir d'un tableau, d'un graphique ou d'une analyse croisée. Elle constitue le point d'entrée dans le cadre des opérations d'analyse.

- 1 Cliquez sur *Create > Ad Hoc View* (Créer > Vue ad hoc).
- 2 Dans le panneau *Data Chooser* (Sélecteur de données), sélectionnez *Domains* (Domaines).
- 3 Cliquez sur le signe  pour développer l'arborescence, puis sélectionnez le domaine que vous souhaitez utiliser.

Seuls les domaines pour lesquels vous possédez les droits appropriés sont visibles.

- 4 Cliquez sur *Choose Data* (Choisir des données).
- 5 Dans le panneau *Data Chooser* (Sélecteur de données), cliquez sur *Fields* (Champs) pour sélectionner les éléments à utiliser dans la vue ad hoc.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Sélection d'éléments](#) » page 21.

Vous pouvez également effectuer les tâches suivantes dans le panneau *Data Chooser* (Sélecteur de données) :

- ♦ Cliquez sur *Pre-filters* (Préfiltres) pour créer des filtres afin de limiter les données disponibles dans l'éditeur ad hoc. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Filtrage prédéfini des données](#) » page 21.
  - ♦ Cliquez sur *Display* (Afficher) pour modifier les champs et les noms d'affichage dans le champ *Display Label* (Libellé d'affichage). Pour plus d'informations, reportez-vous à la « [Modification des paramètres de libellé par défaut](#) » page 22.
  - ♦ Cliquez sur *Save as Topic* (Enregistrer comme rubrique) pour enregistrer la rubrique personnalisée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Enregistrement des paramètres](#) » page 22.
- 6 Sélectionnez le type de vue ad hoc : tableau, graphique ou analyse croisée.  
Pour plus d'informations sur les types de vue, reportez-vous à la [Section 2.1.4, « Types de vue ad hoc », page 26.](#)
  - 7 Sélectionnez les éléments dans *Fields* (Champs) et *Measures* (Mesures).  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 2.5.1, « Utilisation de champs dans des tableaux », page 35](#) [Section 2.6.1, « Utilisation de champs et de mesures dans les graphiques », page 40](#) ou à la [Section 2.6.1, « Utilisation de champs et de mesures dans les graphiques », page 40.](#)
  - 8 Positionnez le curseur sur , puis cliquez sur *Save Ad Hoc View* (Enregistrer la vue ad hoc) ou *Save Ad Hoc View as* (Enregistrer la vue ad hoc sous).
  - 9 Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer la vue. Par défaut, elle est enregistrée dans l'espace de stockage.
  - 10 Indiquez le nom de la vue, puis cliquez sur *Enregistrer*.

Vous pouvez également ouvrir et modifier une vue ad hoc existante afin d'en créer une nouvelle.

## 2.3 Génération d'un rapport ad hoc

L'éditeur ad hoc permet d'explorer des vues qui, ensuite, pourront être enregistrées en tant que rapports. Outre la possibilité de les modifier dans *iReport*, ces rapports peuvent être planifiés et ajoutés à des tableaux de bord.

- ♦ [Section 2.3.1, « Génération d'un rapport ad hoc à partir d'une vue ad hoc existante », page 29](#)
- ♦ [Section 2.3.2, « Création d'une vue ad hoc et génération du rapport », page 30](#)

### 2.3.1 Génération d'un rapport ad hoc à partir d'une vue ad hoc existante

Si des vues existantes doivent être générées sous la forme d'un rapport, procédez comme suit :

- 1 Accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré la vue.
- 2 Sélectionnez la vue.
- 3 Positionnez le curseur sur , puis sélectionnez *Save Ad Hoc View and Create Report* (Enregistrer la vue ad hoc et créer le rapport) pour enregistrer la vue sous la forme d'une vue ad hoc et créer un rapport ad hoc.
- 4 Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le rapport.
- 5 Indiquez le nom de la vue et celui du rapport, puis cliquez sur *Enregistrer*.

La vue ad hoc est enregistrée sous la forme d'un rapport lorsque vous souhaitez :

- ♦ visualiser les données dans la visionneuse de rapports interactive ;
- ♦ appliquer une mise en forme supplémentaire aux données du tableau ;
- ♦ incorporer le contenu des données dans un tableau de bord.

- 6 Pour exécuter un rapport, vous devez d'abord le sélectionner.

Pour consulter et sélectionner des rapports, vous pouvez procéder comme suit :

- ♦ Cliquez sur *View Reports* (Afficher les rapports) sur la page d'accueil.
- ♦ Cliquez sur *View > Repository* (Afficher > Espace de stockage).
- ♦ Cliquez sur *View > Search Results* (Afficher > Résultats de la recherche).
- ♦ Cliquez sur *Library* (Bibliothèque).

Le panneau *Repository* (Espace de stockage) s'affiche. Il propose une vue différente du même ensemble de fichiers.

- 7 Cliquez sur le nom du rapport ou cliquez sur le nom avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez *Run* (Exécuter) dans le menu contextuel. Si vous accédez au rapport en cliquant sur *View > Repository* (Afficher > Espace de stockage), sélectionnez la ligne du rapport, puis cliquez sur le bouton *Run* (Exécuter).

#### Autre procédure de génération de rapport à partir d'une vue existante

- 1 Cliquez sur *Create Report* (Créer un rapport) sur la page d'accueil.
- 2 Dans le panneau *Create Report* (Créer un rapport), sélectionnez la vue de votre choix, puis cliquez sur *OK*.
- 3 Positionnez le curseur sur , puis cliquez sur *Enregistrer* ou *Enregistrer sous*.
- 4 Sélectionnez le dossier dans lequel enregistrer le rapport.

## 2.3.2 Création d'une vue ad hoc et génération du rapport

- 1 Suivez la procédure de l'Étape 1 à l'Étape 7, comme indiqué à la Section 2.2, « Création d'une vue ad hoc », page 28, puis de l'Étape 3 à l'Étape 7, comme mentionné dans la Section 2.3.1, « Génération d'un rapport ad hoc à partir d'une vue ad hoc existante », page 29.
- 2 Cliquez sur le nom du rapport ou cliquez sur le nom avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez *Run* (Exécuter) dans le menu contextuel. Si vous accédez au rapport en cliquant sur *View > Repository* (Afficher > Espace de stockage), sélectionnez la ligne du rapport, puis cliquez sur le bouton *Run* (Exécuter).

---

**REMARQUE** : après avoir créé un rapport à partir d'une vue ad hoc, l'utilisateur ne peut plus y ajouter d'objets, ni en supprimer.

---

### Rapports dépendants

Lorsque vous créez un rapport à partir d'une vue ad hoc, il est considéré comme « dépendant » de cette vue.

Lors de la mise à jour d'une vue ad hoc, ses rapports dépendants ne sont pas mis à jour. Par exemple, si vous ouvrez une vue ad hoc dans l'éditeur et y ajoutez une colonne, cette dernière n'est pas affichée dans les rapports précédents créés à partir de cette vue. Si vous souhaitez mettre à jour des rapports, vous devez enregistrer la vue mise à jour sous un autre nom.

## 2.4 Planification des rapports

Les informations contenues dans les sections suivantes vous aident à planifier des rapports :

- ♦ Section 2.4.1, « Planification et exécution d'un rapport », page 30
- ♦ Section 2.4.2, « Options de sortie », page 32
- ♦ Section 2.4.3, « Consultation de la liste des travaux planifiés », page 33
- ♦ Section 2.4.4, « Options Simple et Agenda », page 34
- ♦ Section 2.4.5, « Exécution d'un travail en arrière-plan », page 35

### 2.4.1 Planification et exécution d'un rapport

---

**REMARQUE** : avant de planifier un rapport, vous devez configurer le serveur de messagerie sortant. Pour plus d'informations sur le serveur de messagerie sortant, consultez le [Guide d'installation de ZENworks Reporting 5](#).

---

Vous pouvez configurer le travail, le moment où il s'exécute, ainsi que la fréquence d'exécution.

- 1 Sur la page d'accueil, cliquez sur *View Reports* (Afficher des rapports) ou cliquez sur *View > Repository* (Afficher > Espace de stockage).
- 2 Cliquez sur le nom du rapport avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez *Schedule* (Planifier).
- 3 Cliquez sur *Schedule Job* (Planifier le travail) pour afficher le panneau *Scheduler* (Planificateur).

**Scheduler**

**Set Up the Job**

Identify the job, set start time and, optionally, select a recurrence.

Job for: /reports/ZENworks/Predefined\_Reports/ZENworks\_System/Power\_Management/DevAcPP

**Set Up**

Parameters

Output

Job Name: (required):

Description:

Start Job:

Immediately

On:

Time Zone:

Recurrence: **None** | Simple | Calendar

Previous Next Cancel

4 Attribuez un nom au travail dans le champ *Job Name* (Nom du travail) ; Rapport hebdomadaire, par exemple. La description est facultative.

5 Définissez les attributs de planification suivants :

- ♦ *Start Job* (Démarrer le travail) : sélectionnez l'une des options suivantes :
  - ♦ *Immediately* (Immédiatement) : le travail démarre dès que vous l'avez terminé.
  - ♦ *Le* : le travail sera exécuté à une date définie. Cliquez sur l'icône d'agenda , et sélectionnez la date et l'heure d'exécution. Pour régler l'heure d'exécution du travail, cliquez sur les heures et les minutes au bas de l'agenda.
  - ♦ *Fuseau horaire* : indiquez le fuseau horaire dans le cadre de la planification. Le fuseau horaire par défaut est celui du serveur, que vous avez indiqué au moment de la connexion. Configurez ce champ en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez.
  - ♦ *Recurrence* (Périodicité) : sélectionnez l'un des paramètres suivants :
    - ♦ *None* (Aucune) : exécutez le rapport une seule fois.
    - ♦ *Simple* : répétez l'exécution toutes les heures, tous les jours ou toutes les semaines.
    - ♦ *Calendar* (Agenda) : répétez l'exécution certains jours de la semaine ou du mois.
 Si vous sélectionnez *Simple* ou *Calendar*, d'autres champs sont affichés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 2.4.4, « Options Simple et Agenda », page 34.](#)

6 Cliquez sur *Next* (Suivant).

7 (Conditionnel) Si le rapport en cours de planification comporte des contrôles d'entrée, vous êtes invité à saisir l'entrée.

Si des valeurs enregistrées sont présentes, elles s'affichent une liste déroulante en haut du panneau *Set the Parameter Values* (Définir les valeurs des paramètres). Dans la liste déroulante *Use saved values* (Utiliser des valeurs enregistrées), vous pouvez configurer les contrôles d'entrée définis pour le rapport en cours de planification. Vous pouvez définir les valeurs d'entrée pour le rapport planifié, puis cliquer sur *Save Current Values* (Enregistrer les valeurs en cours) pour les enregistrer.

8 Choisissez un ensemble de valeurs enregistrées, ou définissez les contrôles d'entrée, puis cliquez sur *Next* (Suivant).

- 9 Définissez les options de sortie dans le panneau *Output Settings* (Paramètres de sortie).  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 2.4.2, « Options de sortie », page 32.](#)
- 10 Cliquez sur *Submit* (Soumettre).  
Le travail s'affiche dans la liste des travaux planifiés, comme illustré à l'[Étape 2.](#)
- 11 Cliquez sur *Run Now* (Exécuter maintenant) pour exécuter le rapport en arrière-plan.

## 2.4.2 Options de sortie

Vous pouvez modifier les paramètres de sortie dans le panneau *Output Details* (Détails de sortie). Vous devez configurer le travail, puis les options de sortie.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 2.4.1, « Planification et exécution d'un rapport », page 30.](#)

**Scheduler**

**Output Settings**

Identify, select the format and pick a repository location for the output from this job.

Job for: /reports/ZENworks/Predefined\_Reports/ZENworks\_System/Power\_Management/Power\_Comp\_Hardware

Set Up  
Parameters  
● **Output**

**Output Identification**  
Base Output File Name: Power\_Comp\_Hardware  
Output Description:

**Output Location**  
The file will be added to: /reports/Scheduled\_Reports  
Browse...

Sequential File Names  
Timestamp Pattern:  
 Overwrite Files

**Output Format**  
 PDF  HTML  Excel (Paginated)  CSV  
 DOCX  RTF  ODT  ODS  
 XLSX (Paginated)  Excel  XLSX

**Time Zone**  
America/Los\_Angeles - Pacific Standard Time

**Output Locale**  
(Default)

**Email Notification**  
To:  
Hint: use commas to separate addresses  
Subject:  
Message:

Attach Files  
 Skip Empty Reports

Previous Submit Cancel

Vous pouvez modifier les paramètres suivants sur le panneau *Output Details* (Détails de sortie).

- ◆ *Base Output File Name* (Nom du fichier de sortie de base) : attribuez un nom au fichier de travail.

- ♦ *Output Description* (Description de la sortie) : (Facultatif) indiquez une description pour le fichier de travail.
- ♦ *Output Format* (Format de sortie) : sélectionnez le format dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier de travail. Si vous sélectionnez plusieurs formats, chacun d'eux est enregistré sous la forme d'un fichier distinct dans l'espace de stockage et annexé à l'e-mail de notification en tant que pièce jointe distincte.
- ♦ *Output Locale* (Paramètres régionaux de sortie) : sélectionnez les paramètres régionaux pour la génération du rapport.

Le rapport doit prendre en charge les paramètres régionaux ; un rapport basé sur un domaine avec des ensembles linguistiques, par exemple.

- ♦ *À* : indiquez les adresses électroniques de destination des notifications.
- ♦ *Subject* (Objet) : indiquez l'objet de la notification par e-mail.
- ♦ *Message* : indiquez le message de la notification par e-mail.
- ♦ *Attach Files* (Joindre des fichiers) : sélectionnez cette option pour envoyer les résultats du rapport avec la notification électronique.
- ♦ *Skip Empty Reports* (Ignorer les rapports vides) : sélectionnez cette option pour empêcher le serveur de joindre des fichiers de sortie de rapport vides à des notifications par e-mail, en cas d'échec d'exécution du rapport.
- ♦ *Output Location* (Emplacement de sortie) : accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le rapport. Vous devez disposer de l'autorisation en écriture sur le dossier.
- ♦ *Sequential File Names* (Noms de fichiers séquentiels) : sélectionnez cette option pour ajouter un tampon horaire aux noms des fichiers créés par le travail. Cela se révèle particulièrement utile pour la sortie des travaux récurrents ou pour les rapports dont les résultats doivent être datés. En cas d'utilisation du tampon horaire, la sortie du nom de fichier se présente sous la forme `<nom_base>-<tampon_horaire>.<extension>`.
- ♦ *Modèle de tampon horaire* (Timestamp Pattern) : modèle facultatif pour le tampon horaire. Dans le cas des fichiers de sortie de rapport, les modèles valides ne peuvent contenir que des lettres, des chiffres, des tirets, des traits de soulignement et des points. Le modèle par défaut est `aaaaMMjjHHmm`. Par exemple, `201307030601`.
- ♦ *Overwrite Files* (Écraser les fichiers) : sélectionnez cette option pour remplacer les anciens fichiers de sortie par de nouveaux. Cette option est utile en l'absence de noms de fichiers séquentiels ou lorsque vous spécifiez un modèle de tampon horaire susceptible de générer des noms de fichiers identiques.

## 2.4.3 Consultation de la liste des travaux planifiés

Les travaux planifiés apparaissent dans le panneau *Repository* (Espace de stockage) avec l'icône . Les utilisateurs peuvent visualiser les travaux qu'ils ont définis, tandis que les administrateurs peuvent voir ceux qui ont été définis par l'ensemble des utilisateurs.

- 1 Cliquez sur *View Reports* (Afficher les rapports) sur la page d'accueil.
- 2 Cliquez sur le rapport avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez *Schedule* (Planifier).

La liste des travaux planifiés s'affiche.

Scheduled Jobs: /reports/ZENworks/Predefined_Reports/ZENworks_System/Power_Management/Power_Comp_Hardware					
<input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Schedule Job"/> <input type="button" value="Run Now"/> <input type="button" value="Refresh List"/>					
Job ID	Job Name	Owner	State	Last Ran	Next Run
7934	power management	admin organization_1	Normal		2013-08-14 03:53: Edit   Remove

Le panneau *Scheduled Jobs* (Travaux planifiés) affiche l'identifiant (ID) du travail, le nom de son créateur et son état. Un travail peut présenter l'un des états suivants :

- ♦ *Normal* : le travail est planifié.
- ♦ *Running* : le serveur procède actuellement à la génération du rapport.
- ♦ *Terminé* : le serveur a terminé l'exécution du travail et a placé le fichier de sortie dans l'espace de stockage.
- ♦ *Erreur* : le planificateur a rencontré une erreur lors de la planification ou du déclenchement du travail. Cela ne tient pas compte des cas où le travail a été déclenché, mais où une erreur s'est produite en cours d'exécution.

Le panneau *Scheduled Jobs* (Travaux planifiés) comprend les options suivantes :

- ♦ *Modifier* : vous pouvez modifier le travail planifié et enregistrer les modifications.
- ♦ *Supprimer* : vous pouvez supprimer le travail planifié.

Lorsque le serveur reçoit une demande de suppression d'un travail en cours d'exécution, il attend la fin de l'exécution avant de le supprimer.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes à partir du panneau *Scheduled Jobs* (Travaux planifiés) :

- ♦ Cliquer sur *Back* (Précédent) pour revenir à la liste des rapports.
- ♦ Cliquez sur *Schedule Job* (Planifier le travail) pour définir un nouveau travail.
- ♦ Cliquez sur *Run Now* (Exécuter maintenant) pour exécuter le rapport en arrière-plan, tout en continuant à travailler sur le serveur.

## 2.4.4 Options Simple et Agenda

Pour exécuter des rapports automatiquement et régulièrement, sélectionnez les options de périodicité Simple ou Calendar (Agenda) sur la page Set Up the Job (Configurer le travail) :

- ♦ L'option *Simple* exécute le travail toutes les heures, tous les jours ou toutes les semaines.
- ♦ L'option *Calendar* (Agenda) propose davantage de paramètres : heure du jour, jours de la semaine, jours du mois et mois de l'année.

Dans le cas d'une périodicité Simple, les options sont les suivantes :

- ♦ *Repeat every* (Répéter tous les) : définit l'intervalle entre les travaux en minutes, heures, jours ou semaines.
- ♦ *Indefinitely* (Indéfiniment) : exécute le travail jusqu'à ce que vous le supprimiez.
- ♦ *Times* (Fois) : exécute le travail le nombre de fois indiqué.
- ♦ *Until* (Jusqu'au) : exécute le travail jusqu'à la date spécifiée. Cliquez sur l'icône  pour sélectionner la date.

Dans le cas d'une périodicité d'agenda, les options sont les suivantes :

- ♦ *Months* (Mois) : mois au cours desquels le rapport est exécuté.
- ♦ *Days* (Jours) : jours au cours desquels le rapport est exécuté.
  - ♦ *Every Day* (Tous les jours)
  - ♦ *Week Days* (Jours de la semaine)
  - ♦ *Month Days* (Jours du mois) : entrez des dates ou des plages de dates, séparées par des virgules. Par exemple : 1, 15.

- ♦ *Times* (Fois) : heure du jour, en heures et en minutes, à laquelle le travail doit s'exécuter. Le format 24 heures est utilisé.

Vous pouvez également saisir plusieurs minutes ou heures, et des plages de valeurs, séparées par des virgules. Par exemple, si vous indiquez 0, 15, 30 et 45 pour les minutes et 9-17 pour les heures, le rapport s'exécutera toutes les 15 minutes entre 9h00 et 17h45. Entrez un astérisque (\*) pour exécuter le travail toutes les minutes ou toutes les heures.

- ♦ *Recur Until* (Répéter jusqu'au) : la périodicité de l'agenda s'exécute jusqu'à la date spécifiée. Cliquez sur l'icône  pour sélectionner la date.

## 2.4.5 Exécution d'un travail en arrière-plan

L'exécution d'un travail en arrière-plan génère un rapport, sans nécessairement affecter les performances du serveur. Une fois le travail terminé, vous pouvez exporter directement le rapport dans le format de votre choix et l'enregistrer dans l'espace de stockage. Vous pouvez partager un rapport avec d'autres personnes en envoyant la copie générée par courrier électronique.

Exécuter un travail en arrière-plan équivaut à planifier son exécution immédiate.

- 1 Cliquez sur *View Reports* (Afficher les rapports) sur la page d'accueil.
- 2 Cliquez sur le rapport avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez *Run in Background* (Exécuter en arrière-plan).  
Si le rapport en cours d'exécution comporte des filtres ou des contrôles d'entrée, vous êtes invité à saisir les entrées.
- 3 Sélectionnez un ensemble de valeurs enregistrées ou définissez les champs un à un, puis cliquez sur *Suivant*.
- 4 Dans le panneau *Setting Output Options* (Définition des options de sortie), indiquez les informations requises, puis cliquez sur *Soumettre*. Pour plus d'informations sur les options de sortie, reportez-vous à la [Section 2.4.2, « Options de sortie », page 32](#).
- 5 Cliquez sur *Enregistrer*.  
Le rapport s'exécute immédiatement.

## 2.5 Utilisation des tableaux

La section suivante vous explique comment ouvrir, modifier et mettre en forme votre vue Tableau :

- ♦ [Section 2.5.1, « Utilisation de champs dans des tableaux », page 35](#)

### 2.5.1 Utilisation de champs dans des tableaux

Insérez des données dans le tableau en ajoutant des éléments. Tous les éléments disponibles sont répertoriés dans le panneau *Data Source Selection* (Sélection de la source de données), à gauche de l'éditeur ad hoc.

Les paramètres disponibles dans le panneau *Data Source Selection* (Sélection de la source de données) sont les suivants :

- ♦ *Fields* (Champs) : ils peuvent être ajoutés au tableau sous la forme de colonnes ou de groupes.
- ♦ *Measures* (Mesures) : il s'agit de champs spécialisés qui contiennent des valeurs de données.

---

**REMARQUE** : la plupart des mesures affichent des GUID dans la vue Tableau ; certaines affichent des mesures.

---

Pour ajouter, à un tableau, des éléments provenant de champs et de mesures sous la forme de colonnes :

- 1 Dans le panneau *Data Source Selection* (Sélection de la source de données), cliquez sur l'élément du *champ* ou de la *mesures* à ajouter au tableau.
- 2 Faites glisser l'élément sélectionné dans la zone *Columns* (Colonnes) de la bannière *Disposition*. L'élément sélectionné est ajouté à la vue sous la forme d'une colonne du tableau.

Pour supprimer un élément du tableau :

- ♦ Dans la bannière *Disposition*, cliquez sur l'icône *x* en regard du nom de la mesure ou du champ.

## Résumé

Vous pouvez afficher des données récapitulatives pour toute colonne de votre tableau. Ces données peuvent se présenter sous la forme de diverses fonctions, telles que :

- ♦ Somme
- ♦ Nombre
- ♦ Nombre distinct
- ♦ Moyenne

Par exemple, dans le cas d'un tableau dont les tailles d'ensemble sont regroupées par type, vous pouvez afficher, à l'aide de cette fonction, le minimum, le maximum, la moyenne ou la somme de la taille d'ensemble.

Pour ajouter un résumé à une colonne spécifique :

- ♦ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne pour laquelle vous souhaitez obtenir un résumé, puis sélectionnez *Add Summary* (Ajouter un résumé).

Les informations récapitulatives sont ajoutées à l'en-tête du groupe (ou au bas d'une colonne si le tableau ne contient aucun groupe).

Pour supprimer un résumé d'une colonne spécifique :

- ♦ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne dont vous souhaitez supprimer le résumé, puis sélectionnez *Remove Summary* (Supprimer le résumé).

Pour ajouter ou supprimer des résumés de toutes les colonnes :

- ♦ Cliquez sur , puis sélectionnez *Detailed Data* (Données détaillées).

## Libellés d'en-tête et de colonne

Dans le cas des rapports tabulaires, vous pouvez modifier directement le libellé d'un en-tête ou d'une colonne dans l'éditeur ad hoc.

Pour modifier un libellé d'en-tête ou de colonne :

- 1 Dans le panneau *Ad Hoc View* (Vue ad hoc), cliquez sur l'en-tête de groupe ou de colonne à l'aide du bouton droit de la souris.
- 2 Cliquez sur *Edit Label* (Modifier le libellé).
- 3 Dans la zone de texte, supprimez le nom existant et saisissez-en un nouveau.
- 4 Cliquez sur *Submit* (Soumettre).

Pour supprimer un libellé d'en-tête ou de colonne :

- 1 Dans la vue ad hoc, cliquez sur l'en-tête ou la colonne à l'aide du bouton droit de la souris.
- 2 Cliquez sur *Delete Label* (Supprimer le libellé).  
Lorsque vous supprimez un libellé, il reste affiché dans l'éditeur ad hoc, mais il n'apparaît plus dans le rapport.

Pour appliquer à nouveau un libellé :

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête ou sur la colonne.
- 2 Cliquez sur *Add Label* (Ajouter une étiquette).
- 3 Indiquez le nom du libellé.
- 4 Cliquez sur *Submit* (Soumettre).

## Gestion de la taille et de l'espacement des colonnes

Vous pouvez modifier la taille des colonnes dans le tableau afin d'optimiser l'utilisation de l'espace.

Sélectionnez les colonnes à ajuster en cliquant sur leur extrémité droite.

Pour redimensionner une colonne :

- 1 Sélectionnez la colonne à redimensionner dans le panneau *Ad Hoc View* (Vue ad hoc).
- 2 Déplacez le curseur vers l'extrémité droite de la colonne.
- 3 Une fois l'icône de redimensionnement () affichée, cliquez dessus et faites-la glisser jusqu'à ce que la colonne soit de la taille souhaitée.

Pour modifier l'espacement entre les colonnes :

- 1 Dans le panneau *Data Source Selection* (Sélection de la source de données), sous *Measures* (Mesures), cliquez sur *Spacer* (Espacement).
- 2 Faites glisser l'espacement dans la zone *Columns* (Colonnes) de la bannière *Disposition*, entre les noms des deux colonnes que vous souhaitez espacer.

Une colonne d'espacement, intitulée , s'affiche dans le tableau.

Pour supprimer un espacement, cliquez sur cette colonne à l'aide du bouton droit de la souris, puis sélectionnez *Remove from Table* (Supprimer du tableau).

Pour utiliser des espacements afin de créer des marges de tableau :

- 1 Dans le panneau *Data Source Selection* (Sélection de la source de données), cliquez sur *Spacer* (Espaceur).
- 2 Faites glisser l'espaceur dans la zone *Columns* (Colonnes) de la bannière *Disposition*.
- 3 Ajoutez le curseur au niveau de l'extrémité droite du tableau.


## Réorganisation des colonnes

- 1 Dans le panneau *Ad Hoc View* (Vue ad hoc), cliquez avec le bouton droit sur la colonne que vous souhaitez déplacer.
- 2 Cliquez sur *Move Right* (Vers la droite) ou *Move Left* (Vers la gauche).

## Tri du contenu des tableaux

L'éditeur ad hoc permet de trier les lignes d'un tableau selon n'importe quel champ.

- 1 Cliquez sur .  
Le panneau *Sort* (Trier) s'affiche.



- 2 Pour ajouter un champ comme critère de tri, double-cliquez sur l'élément en question dans le panneau *Available Fields* (Champs disponibles), ou sélectionnez l'élément et cliquez ensuite sur



- 3 Pour effectuer le tri, sélectionnez un ou plusieurs éléments.

- 4 Sélectionnez chaque champ dans le panneau *Sort (Trier)*, puis cliquez sur *Move to top* (Placer en début de liste), *Move up* (Vers le haut), *Move down* (Vers le bas) ou *Move to bottom* (Placer en fin de liste).
- 5 Pour retirer un élément du panneau *Sort On (Trier selon)*, sélectionnez le champ, puis cliquez sur



- 6 Cliquez sur *OK*. Le tableau affiche alors les lignes triées selon les champs sélectionnés.

Vous pouvez également trier le contenu d'un tableau en appliquant les méthodes suivantes :

- ♦ Cliquez avec le bouton droit sur un champ de la section *Fields (Champs)* du panneau *Data Source Selection (Sélection de la source de données)*, puis cliquez sur *Use for Sorting (Utiliser pour le tri)*. Dans ce cas, le tri du tableau est effectué sur la base d'un champ qui n'y figure pas ; vous devez prendre note des champs de tri dans le titre.
- ♦ Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne dans le canevas du panneau *Ad Hoc View (Vue ad hoc)*, puis sélectionnez *Use for Sorting (Utiliser pour le tri)*.

---

**REMARQUE :** si vous souhaitez cesser d'utiliser une colonne ou en modifier le tri, cliquez sur celle-ci avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez *Change Sorting (Modifier le tri)*.

---

## Ajout d'un titre

- 1 Sélectionnez *Click to add a title* (Cliquez pour ajouter un titre) au-dessus du tableau.
- 2 Indiquez le titre dans la zone de texte.

## Modification du format des données

Vous pouvez modifier la mise en forme des colonnes qui contiennent des données numériques, telles que des dates et la taille d'un ensemble.

- 1 Dans la vue ad hoc, cliquez avec le bouton droit sur la colonne dont vous souhaitez modifier le format des données.
- 2 Cliquez sur *Change Data Format (Modifier le format des données)*.
- 3 Sélectionnez le format que vous souhaitez utiliser.

Les options proposées varient en fonction du type des données numériques que contient la colonne.

## Modification de la source de données

Vous devez sélectionner une nouvelle source de données pour votre tableau. Avant de sélectionner un nouveau domaine ou une nouvelle rubrique, assurez-vous que le formatage et toutes les données de la vue sont enregistrés. Les modifications que vous avez apportées à la vue sont également perdues si vous accédez à une autre page.

- 1 Dans la partie supérieure du panneau *Data Source Selection (Sélection de la source de données)*, cliquez sur , puis sélectionnez *Change Source (Modifier la source)*.
- 2 Choisissez une autre connexion à la rubrique ou au domaine.
- 3 Cliquez sur *Table (Tableau)* pour appliquer la nouvelle source de données.

## Contrôle de l'ensemble de données

Vous pouvez contrôler les données affichées dans la grille en utilisant le sélecteur des détails de grille (Grid Detail Selector). Cet outil vous propose les options suivantes :

- ♦ *Detailed Data* (Données détaillées) : cette option affiche uniquement les détails du tableau.
- ♦ *Totals Data* (Données des totaux) : cette option affiche uniquement les totaux du tableau.
- ♦ *Details and Totals* (Détails et totaux) : cette option affiche à la fois les détails et les totaux du tableau.

Pour modifier les détails affichés :

- 1 Positionnez le curseur sur .
- 2 Sélectionnez l'option que vous souhaitez appliquer au tableau.  
L'éditeur ad hoc affiche les données comme demandé.

## 2.6 Utilisation de graphiques

Les graphiques ad hoc constituent une méthode à la fois souple et interactive pour explorer vos données sous forme de graphique. Vous avez le choix parmi différents niveaux de regroupement pour les lignes et les colonnes. Vous pouvez aussi transformer la cellule d'une colonne en ligne, convertir l'intégralité du graphique, masquer des valeurs du graphique ou encore zoomer sur des détails.

Les sections suivantes vous expliquent comment afficher, modifier et mettre en forme un graphique ad hoc. De nombreuses tâches liées à l'utilisation des graphiques sont identiques à celles appliquées pour les tableaux et les analyses croisées.

- ♦ [Section 2.6.1, « Utilisation de champs et de mesures dans les graphiques », page 40](#)
- ♦ [Section 2.6.2, « Sélection d'un type de graphique », page 41](#)
- ♦ [Section 2.6.3, « Interaction avec les graphiques », page 42](#)

### 2.6.1 Utilisation de champs et de mesures dans les graphiques

Vous devez ajouter au moins une mesure pour afficher un graphique. Avant d'ajouter des mesures au graphique, l'éditeur ad hoc affiche un espace réservé avec une seule entrée. À mesure que vous en ajoutez, l'éditeur affiche le total général de chacune d'elles dans le graphique.

L'affichage initial ne présente que les mesures ajoutées ; il n'est pas mis à jour lorsque vous ajoutez des éléments ou des dimensions. Par exemple, pour chaque mesure ajoutée à un histogramme, une barre est affichée avec la valeur totale de la mesure, quel que soit le nombre d'éléments ajoutés. Vous pouvez ajouter, supprimer et réorganiser des mesures et des champs sans attendre la mise à jour de l'affichage. Dès que vous disposez des champs et des mesures de votre choix, vous pouvez utiliser les curseurs de droite pour sélectionner le niveau de détail.

Tous les champs disponibles sont répertoriés dans le panneau *Data Selection* (Sélection de données) sous la forme de *mesures* ou de *champs* standard.

- ♦ Les champs standard peuvent être ajoutés à une colonne ou une ligne.
- ♦ Les mesures contiennent des valeurs résumées. Il s'agit généralement de champs numériques qui déterminent la longueur des barres, la taille des secteurs, l'emplacement des points (graphiques en ligne) et la hauteur des zones. Elles peuvent être ajoutées à des lignes ou à des

colonnes. Cependant, elles doivent se trouver dans la même cible. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs mesures à un graphique sous la forme de colonnes ou de lignes. Cependant, un même graphique ne peut pas contenir une mesure sous la forme d'une colonne et une autre sous la forme d'une ligne.

Lorsque vous créez un graphique, veillez à ce que les groupes de lignes et de colonnes soient disposés selon une structure hiérarchique, le membre ayant le rang le plus élevé étant situé à gauche.

Pour ajouter un champ ou une mesure à une ligne ou une colonne :

- 1 Dans le panneau *Data Selection* (Sélection de données), sélectionnez l'élément à ajouter au graphique en tant que groupe.
- 2 Faites glisser l'élément sélectionné dans la zone *Columns* (Colonnes) ou *Rows* (Lignes) de la bannière *Disposition*.

## Modification de la fonction Résumé d'une mesure

Vous pouvez obtenir une nouvelle vue de vos données en modifiant la fonction Résumé d'une mesure ; en la faisant passer de Somme à Moyenne, par exemple.

Pour sélectionner une nouvelle fonction de résumé pour une mesure :

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur la mesure dans la bannière *Disposition*, puis sélectionnez *Change Summary Function* (Changer la fonction de résumé).
- 2 Sélectionnez la fonction dans le sous-menu *Cascading* (Cascade).  
Utilisez ensuite la nouvelle fonction de résumé pour visualiser les mises à jour.

## 2.6.2 Sélection d'un type de graphique

Vous trouverez, ci-dessous, les types de graphique qui représentent vos informations :

- ♦ Colonne
- ♦ Barre
- ♦ Ligne
- ♦ Area
- ♦ Secteur

Par défaut, l'éditeur ad hoc crée un histogramme. Vous pouvez, à tout moment, sélectionner un autre type de graphique.

Pour sélectionner un nouveau type :

- 1 Dans le panneau *Ad Hoc View* (Vue ad hoc), cliquez sur l'icône .
- 2 Sélectionnez le type de graphique à utiliser.  
Le type sélectionné est entouré par un rectangle bleu.

Le tableau suivant décrit les types de graphique disponibles :

Icône	Description
<i>Histogrammes</i>	
	<i>Column</i> (Colonne) : les différentes mesures d'un groupe sont représentées sous la forme de colonnes individuelles.

Icône	Description
	<i>Stacked Column</i> (Histogramme empilé) : les différentes mesures d'un groupe sont représentées sous la forme de sections d'une seule colonne dont la taille dépend de la valeur globale dudit groupe.
	<i>Percent Column</i> (Histogramme – Pourcentage) : les différentes mesures d'un groupe sont représentées sous la forme de sections d'une seule colonne de taille fixe.
<i>Graphiques à barres</i>	
	<i>Bar</i> (Barre) : les différentes mesures d'un groupe sont représentées sous la forme de barres individuelles.
	<i>Stacked Bar</i> (Barres empilées) : les différentes mesures d'un groupe sont représentées sous la forme de sections d'une seule barre dont la taille est fonction de la valeur globale dudit groupe.
	<i>Percent Bar</i> (Barre de pourcentage) : les différentes mesures d'un groupe sont représentées sous la forme de sections d'une seule barre de taille fixe.
<i>Graphiques linéaires</i>	
	<i>Line</i> : affiche des points de données reliés par des lignes droites.
	<i>Spline</i> : affiche des points de données reliés par une courbe.
<i>Graphiques en aires</i>	
	<i>Area</i> (Aire) : affiche des points de données reliés par une ligne droite, l'espace entre les lignes étant rempli à l'aide d'une couleur unie ; les groupes sont affichés sous la forme de superpositions transparentes.
	<i>Stacked Area</i> (Aires empilées) : affiche des points de données reliés par une ligne droite, l'espace entre les lignes étant rempli à l'aide d'une couleur unie ; les groupes sont représentés sous la forme d'aires empilées.
	<i>Percent Area</i> (Aires – Pourcentage) : affiche des points de données reliés par une ligne droite, l'espace entre les lignes étant rempli à l'aide d'une couleur unie ; les groupes, disposés en piles, sont représentés sous la forme de sections d'une aire de taille fixe.
	<i>Area Spline</i> (Aires – Spline) : affiche des points de données reliés par une courbe, l'espace entre les lignes étant rempli à l'aide d'une couleur unie ; les groupes sont affichés sous la forme de superpositions transparentes.
<i>Graphiques à secteurs</i>	
	<i>Pie</i> (Secteurs) : les différentes mesures d'un groupe sont affichées sous la forme de secteurs d'un cercle.

## 2.6.3 Interaction avec les graphiques

Après avoir créé une vue dans le type de graphique, vous pouvez approfondir l'analyse de vos données en utilisant des fonctionnalités interactives, comme balayer une zone du graphique sur laquelle effectuer un zoom avant ou encore cliquer sur une légende pour masquer les membres d'un groupe.

## Zoom

La fonction de zoom permet d'agrandir une petite zone d'un graphique. Elle peut également être utile lorsque les libellés situés au bas d'un graphique sont difficilement lisibles, dans la mesure où seuls les libellés correspondant à la zone sélectionnée sont affichés.

---

**REMARQUE** : le zoom ne peut pas être enregistré dans le cadre d'un rapport ou d'une vue ad hoc. Lorsque vous enregistrez une vue ad hoc ou créez un rapport à partir d'une telle vue, le zoom est automatiquement réinitialisé afin d'afficher le graphique dans son ensemble.

---

Pour effectuer un zoom avant sur une zone d'un graphique :

- ◆ Cliquez et faites glisser ou balayez la zone sur laquelle vous souhaitez effectuer un zoom avant. Lors de l'opération de déplacement ou de balayage, une zone de couleur bleu pâle indique la partie sélectionnée. Un zoom est effectué sur la zone sélectionnée.

Pour afficher le graphique complet après le zoom :

- ◆ Cliquez sur *Reset zoom* (Réinitialiser le zoom) dans le coin supérieur droit du canevas.

## Masquage des membres du groupe

Les légendes situées sous le graphique permettent de masquer ou d'afficher les membres du groupe.

- 1 Pour masquer un membre du groupe, cliquez sur son nom dans le graphique. Le membre sélectionné est supprimé du graphique et la légende apparaît en grisé.
- 2 Pour afficher un membre du groupe qui a été masqué, cliquez sur la légende grisée correspondante.

---

**REMARQUE** : les membres masqués ne peuvent pas être enregistrés dans le cadre d'une vue ad hoc. Lorsque vous enregistrez une vue ad hoc ou créez un rapport à partir d'une telle vue, le graphique est automatiquement réinitialisé afin d'afficher tous les membres.

---

## 2.7 Utilisation d'analyses croisées standard

Les analyses croisées présentent des options de disposition, de formatage et de données différentes des tableaux ou des graphiques.

- ◆ [Section 2.7.1, « Utilisation de champs dans des analyses croisées », page 43](#)

### 2.7.1 Utilisation de champs dans des analyses croisées

Vous pouvez ajouter des champs à des analyses croisées sous la forme de groupes de lignes ou de colonnes. Les mesures peuvent être ajoutées à des lignes ou des colonnes d'analyse croisée. Cependant, elles doivent toutes être incluses dans une analyse croisée sous la forme d'une ligne ou d'une colonne. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs mesures à une analyse croisée sous la forme de colonnes ou de lignes. Cependant, une même analyse croisée ne peut pas contenir une mesure sous la forme d'une colonne et une autre sous la forme d'une ligne.

## Lignes et colonnes d'une analyse croisée

Lorsque vous créez une vue d'analyse croisée, assurez-vous que les groupes de lignes et de colonnes sont disposés selon une structure hiérarchique. Faites glisser les en-têtes de groupe pour réorganiser la hiérarchie. Vous pouvez également cliquer à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionner l'option *Déplacer* ou appuyer sur les touches fléchées. La réorganisation des groupes est susceptible de modifier l'aperçu des données dans l'éditeur.

Pour ajouter un champ ou une mesure à un groupe d'analyses croisées :

- 1 Dans le panneau *Data Source Selection* (Sélection de la source de données), sélectionnez le champ que vous souhaitez ajouter à l'analyse croisée sous la forme d'un groupe.
- 2 Faites glisser l'élément sélectionné dans la zone *Columns* (Colonnes) ou *Rows* (Lignes) de la bannière *Disposition*.

## Mesures de l'analyse croisée

En fonction de leur état, les libellés de mesure sont affichés dans l'analyse croisée sous la forme d'une ligne ou d'une colonne :

- ♦ Les mesures incluses sous la forme de lignes sont affichées dans l'analyse croisée sous l'en-tête *Measures* (Mesures).
- ♦ Les mesures incluses sous la forme de colonnes sont affichées dans l'analyse croisée, à droite de l'en-tête *Measures* (Mesures).

Cliquez avec le bouton droit sur une mesure de l'analyse croisée afin d'effectuer les opérations suivantes :

- ♦ Modifier la fonction de résumé
- ♦ Modifier le format de données
- ♦ Supprimer un élément de l'analyse croisée
- ♦ Créer le filtre
- ♦ Vers le haut ou Vers le bas

Les mesures sont organisées dans des cellules. Vous pouvez ajouter un nombre illimité de mesures. Pour les réorganiser, faites-les glisser dans la zone des libellés de mesure.

## Découpage en tranches

La fonction de découpage en tranches vous permet de conserver ou d'exclure les membres d'un groupe d'une analyse croisée. Pour utiliser cette fonction, cliquez sur un membre du groupe avec le bouton droit de la souris, puis sélectionner l'une des options suivantes :

- ♦ **Keep Only (Conserver uniquement)** : supprime tous les groupes de l'analyse croisée, à l'exception de celui qui est sélectionné.
- ♦ **Exclude (Exclure)** : supprime le groupe sélectionné de l'analyse croisée.

Pour sélectionner plusieurs groupes à conserver ou à exclure, cliquez sur les éléments de votre choix en maintenant la touche Ctrl ou Maj. enfoncée.

---

**REMARQUE** : vous pouvez sélectionner plusieurs groupes de lignes ou de colonnes. Cependant, vous ne pouvez pas effectuer un découpage suivant des groupes de lignes et de colonnes en même temps.

---

Pour plus d'informations sur l'utilisation de filtres, reportez-vous à la [Section 2.8, « Utilisation de filtres et de contrôles d'entrée »](#), page 46.

## Résumé

Tous les groupes de lignes et de colonnes sont automatiquement résumés.

- ♦ Pour désactiver le résumé de groupe, cliquez avec le bouton droit sur un en-tête du groupe, puis sélectionnez *Delete Row Summary* (Supprimer le résumé des lignes) ou *Delete Column Summary* (Supprimer le résumé des colonnes).

Pour réactiver le résumé, cliquez sur l'en-tête avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez *Add Row Summary* (Ajouter le résumé des lignes) ou *Add Column Summary* (Ajouter le résumé des colonnes).

---

**REMARQUE :** l'option *Delete Summary* (Supprimer le résumé) est disponible uniquement pour le groupe situé le plus à l'extérieur sur un axe (qu'il s'agisse du groupe de lignes ou de colonnes).

---

- ♦ Pour sélectionner la fonction de résumé et le format des données d'une mesure, cliquez sur le libellé d'une mesure à l'aide du bouton droit de la souris, puis effectuez votre sélection dans le menu contextuel. Vous ne pouvez pas modifier la fonction de résumé sur des éléments personnalisés qui calculent des pourcentages (% du total, % du groupe de colonnes parent ou % du groupe de lignes parent).
- ♦ Les fonctions de résumé des champs numériques sont Somme, Moyenne, Maximum, Minimum, Compte distinct et Total. « Compte distinct » correspond au nombre d'éléments différents dans la ligne ou la colonne ; « Total » correspond au nombre total d'éléments. Par exemple, s'il y a 3 widgets de type A et 3 widgets de type B, « Compte distinct » est égal à 2 et « Total » est égal à 6.

## Réduction et développement des membres

Par défaut, l'éditeur affiche chaque groupe de lignes et de colonnes d'une analyse croisée sous une forme réduite. Vous pouvez afficher les totaux du groupe, mais pas les mesures relatives aux différents membres.

Pour afficher les mesures des membres d'un groupe, cliquez sur le libellé du groupe avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez *Expand Members* (Développer les membres).

Lorsque les membres d'un groupe sont développés, sélectionnez *Collapse Members* (Réduire les membres) pour masquer les mesures. La réduction d'un groupe extérieur affecte également ses groupes intérieurs. Les options *Expand Members* (Développer les membres) et *Collapse Members* (Réduire les membres) ne sont disponibles que pour les groupes situés le plus à l'extérieur ou pour les groupes intérieurs imbriqués dans un groupe extérieur développé.

Lorsque vous réduisez un groupe, son résumé est automatiquement affiché. Cela permet d'éviter les dispositions d'analyse croisée non valides dans lesquelles rien ne doit être affiché pour certains totaux si le résumé a été supprimé précédemment.

## Tri en cours

Par défaut, le tri des lignes et colonnes d'une analyse croisée s'effectue dans l'ordre alphabétique des noms de groupes.

Pour changer l'ordre de tri de l'analyse croisée :

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête à utiliser pour le tri de votre analyse croisée.
- 2 Sélectionnez ensuite l'option de tri à utiliser dans le menu contextuel :
  - ♦ *Tri par ordre croissant*
  - ♦ *Tri par ordre décroissant*

Un point bleu apparaît dans le menu contextuel en regard de l'option de tri active.

Si l'analyse croisée comprend plusieurs groupes de lignes ou de colonnes, les groupes intérieurs sont également triés en fonction de l'option sélectionnée. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule mesure à la fois pour le tri. Lorsque vous modifiez l'ordre de tri d'une mesure, les paramètres par défaut de toutes les autres mesures sont rétablis.

## Redimensionnement et disposition

De nombreuses options de disposition et de mise en forme définies manuellement dans des tableaux le sont automatiquement dans des analyses croisées. En particulier, la taille des lignes et des colonnes est fixe et aucune modification de l'espacement n'est possible.

## 2.8 Utilisation de filtres et de contrôles d'entrée

Les domaines utilisent différents mécanismes pour analyser les données.

- ♦ Il est possible de filtrer des domaines (et des rubriques de domaines) en sélectionnant des champs et en indiquant des valeurs de comparaison. Vous pouvez configurer les filtres pour que les utilisateurs sélectionnent les données.
- ♦ Il est également possible de définir des filtres sur la base de conditions dans la conception du domaine. Notez que ces filtres ne s'affichent pas dans la visionneuse de rapports lors de l'exécution du rapport.

Vous pouvez définir des filtres dans l'éditeur ad hoc et ce, que vous utilisiez les données d'un domaine ou d'une rubrique. Ces filtres se révèlent particulièrement utiles pour améliorer les performances initiales de la vue, en réduisant la quantité de données renvoyées par défaut.

Pour empêcher les utilisateurs de voir l'ensemble de données dans son intégralité, vous pouvez également utiliser les contrôles d'entrée d'une rubrique JRXML ou les filtres définis dans la conception du domaine, lesquels peuvent être invisibles pour les utilisateurs finaux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 2.8.3, « Disponibilité des contrôles d'entrée et des filtres », page 52](#).

Les interactions entre les contrôles d'entrée et les filtres s'effectuent de façon homogène. Vous pouvez, par exemple, créer des filtres dans une vue ad hoc qui extrait des données d'une rubrique JRXML comprenant des contrôles d'entrée.

Le serveur rafraîchit l'éditeur par rapport aux filtres et aux contrôles d'entrée. Certaines combinaisons de filtres et de contrôles d'entrée ne renvoient aucune donnée. Cela peut donc se traduire par une vue vide.

---

**REMARQUE :** si l'ensemble de résultats est vide, tâchez d'identifier une combinaison incompatible, telle qu'un filtre standard et un filtre *Keep Only* (Conserver uniquement) ou une expression de filtre avancé mal définie. (Les données doivent répondre à l'ensemble des critères définis dans plusieurs filtres, plutôt qu'aux critères d'un sous-ensemble de ces filtres.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Filtrage avancé](#) » page 48.

---

JRXML est un format de fichier XML destiné à l'enregistrement et au partage de rapports créés pour ZENworks Reporting et les applications qui l'utilisent, telles que iReport Designer et ZENworks Reporting. JRXML est un format ouvert qui utilise la norme XML pour définir avec précision toute la structure et la configuration d'un rapport.

Dans certains cas, les filtres peuvent entrer en conflit avec des paramètres de vue. Vous devez alors renommer le champ à l'origine du conflit en modifiant le fichier JRXML.

## 2.8.1 Utilisation des filtres

Vous pouvez définir des filtres aux emplacements suivants :

- ♦ Sélecteur de données (lors de la création d'une vue à partir d'un domaine).
- ♦ Éditeur ad hoc (même lorsque la vue est basée sur une rubrique JRXML).

Pour plus d'informations sur la définition de filtres dans le sélecteur de données, reportez-vous à la section « [Filtrage prédéfini des données](#) » page 21.

Vous pouvez, en outre, déterminer les filtres appliqués à un ou plusieurs champs, ainsi que le mode d'application, en utilisant des expressions avancées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Filtrage avancé](#) » page 48.

Pour créer un filtre dans l'éditeur ad hoc :

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un champ du panneau *Data Source Selection* (Sélection de la source de données), puis cliquez sur *Create Filter* (Créer le filtre).  
Un nouveau filtre s'affiche dans le panneau *Filters* (Filtres). Si le panneau *Filters* (Filtres) était masqué, il s'affiche lors de la création d'un filtre.  
Si la liste des résultats est vide, recherchez une éventuelle combinaison de filtres et de contrôles d'entrée non valide. Cliquez sur  pour comparer les contrôles d'entrée aux filtres dans le panneau *Filters* (Filtres).
- 2 Utilisez les champs du filtre pour modifier sa valeur.  
En fonction du type de données sélectionné, le filtre peut être à sélection multiple, à sélection unique ou il peut s'agir d'une entrée de texte.
- 3 Cliquez sur , puis sélectionnez *Minimize All Filters* (Réduire tous les filtres) ou *Maximize All Filters* (Agrandir tous les filtres) pour changer la taille des éléments du filtre.
- 4 Cliquez sur , puis sélectionnez *Remove All Filters* (Supprimer tous les filtres) pour supprimer les filtres.
- 5 Cliquez sur  pour masquer les détails du filtre.
- 6 Cliquez sur  pour afficher les détails du filtre.
- 7 Cochez la case *Select All* (Sélectionner tout) (si elle est disponible dans le panneau *Filters* - Filtres) afin de sélectionner toutes les valeurs de l'ensemble de données.

La case *Sélectionner tout* (Select All) ne s'affiche pas dans le panneau *Filters* (Filtres) pour les nombres et les dates.

Lorsque vous modifiez un filtre, le serveur utilise la nouvelle valeur pour déterminer les données à afficher. Si vous ne modifiez que l'opérateur d'un filtre, vous devez désélectionner la valeur dans ce filtre, puis la resélectionner afin d'appliquer le filtre mis à jour.

Dans le cas des filtres comportant plusieurs valeurs, vous ne devez pas toutes les resélectionner. Après avoir changé d'opérateur, cliquez sur l'une des valeurs en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour la désélectionner, puis utilisez cette même combinaison pour la resélectionner.

## Dates relatives

Vous pouvez filtrer les informations de votre vue sur la base d'une plage de dates par rapport à la date système actuelle. Pour afficher les résultats, utilisez des filtres basés sur la date et spécifiez une expression de texte qui décrit la date relative ou la plage de dates que vous souhaitez consulter, en utilisant le format <Mot-clé>+/-<Nombre>.

- ♦ *Mot-clé* indique la plage de dates que vous souhaitez utiliser. Les options disponibles sont : JOUR, SEMAINE, TRIMESTRE, SEMESTRE et ANNÉE.
- ♦ + ou - indique si la plage de dates est antérieure ou postérieure à la date sélectionnée.
- ♦ *Nombre* indique le nombre de plages de dates à inclure dans le filtre.

Pour créer un filtre de date relative :

- 1 Suivez les instructions de la [Section 2.8.1, « Utilisation des filtres », page 47](#).
- 2 Dans la première zone de texte du filtre, indiquez une expression qui décrit la date relative ou la plage de dates.
- 3 Dans la deuxième zone de texte, indiquez la date sur laquelle vous souhaitez axer le filtrage.

Pour créer des filtres complexes :

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur un membre de groupe de l'analyse croisée, puis sélectionnez *Keep Only* (Conserver uniquement) ou *Exclude* (Exclure) dans le menu contextuel.

Lorsque vous créez un filtre sur un groupe intérieur, il se peut que celui qui s'affiche soit créé comme un filtre complexe.

Ce type de filtre ne peut être ni modifié, ni supprimé. Les filtres complexes apparaissent également dans l'éditeur ad hoc si un filtre de l'assistant Data Chooser (Sélecteur de données) a été créé et verrouillé.

## Filtrage avancé

Lorsque vous créez plusieurs filtres, ils sont, par défaut, connectés au moyen d'un opérateur ET implicite ; en d'autres termes, les données affichées dans votre tableau, graphique ou analyse croisée représentent tout ce qu'il reste après l'application de tous vos filtres.

La fonction de filtrage avancé vous permet toutefois de contrôler les données affichées en appliquant une expression avancée comprenant des opérateurs ET, OU et NON imbriqués et plus complexes, ainsi qu'en appliquant plusieurs filtres à un seul champ.

Les filtres avancés sont utilisés dans les situations suivantes :

- ♦ *L'utilisation de l'opérateur AND s'avère insuffisante*. Supposons, par exemple, qu'une société internationale souhaite consulter les données relatives aux boutiques installées dans la région Pacifique. Dans ce cas, il convient de créer une expression avancée avec les critères suivants :
  - ♦ Pays : États-Unis
  - ET

- ♦ État : Californie OR Washington OR Oregon OR Hawaiï OR Alaska.

OU

- ♦ Pays : Japon OR Indonésie

Une cellule vide est renvoyée si vous utilisez l'opérateur ET pour tous ces critères, étant donné qu'aucune boutique n'est implantée dans ces zones.

- ♦ *Vous devez éliminer certains résultats d'un champ.* Par exemple, si votre entreprise de distribution de produits alimentaires et de boissons souhaite consulter les ventes réalisées pour toutes boissons, à l'exception des articles proposés à un prix élevé, vous pouvez inclure les critères suivants dans une expression avancée :

- ♦ Groupe de produits : Boissons

NON

- ♦ Prix supérieur à 39,99 USD

Ce filtre affiche tous les articles du groupe de produits Boissons, en excluant tous ceux dont le prix de vente est supérieur à 39,99 USD.

Il s'agit là de deux scénarios dans lesquels les filtres avancés peuvent venir compléter vos résultats et afficher une vue plus précise. Ils peuvent toutefois être appliqués dans bien d'autres situations.

Voici d'autres exemples d'application de filtres avancés :

- ♦ Création d'une expression avancée
- ♦ Modification d'une expression avancée
- ♦ Suppression d'une expression avancée
- ♦ Application de plusieurs filtres à un seul champ

---

**REMARQUE :** les filtres avancés sont appliqués aux vues, mais les détails de filtrage ne s'affichent pas sur les aperçus, ni sur le rapport généré à partir de ces vues.

---

Pour créer et appliquer un filtre avancé :

- 1 Créez plusieurs filtres pour vos données, en suivant la procédure décrite à la [Section 2.8.1, « Utilisation des filtres », page 47](#). Il peut s'agir de filtres standard basés sur des champs, ou des filtres *Keep Only* (Conserver uniquement) et *Exclude* (Exclure).

Les données de votre vue disparaissent à mesure que vous créez les filtres à utiliser dans une expression avancée, dans la mesure où la plupart d'entre elles ne répondent pas aux critères de filtrage. Lorsque vous créez l'expression avancée et remplacez certains des opérateurs ET par OU et NON, les données s'affichent à nouveau.

- 2 Dans la partie supérieure du panneau *Filters* (Filtres), cliquez sur , puis sélectionnez *Show Expression* (Afficher l'expression) afin d'afficher le panneau *Filter Expression, for* (Expression de filtre, pour). Par défaut, ce panneau est vide .
- 3 Dans le panneau *Filter Expression, for* (Expression de filtre, pour), cliquez sur *Edit* (Modifier).
- 4 Utilisez la fenêtre d'aperçu des filtres du panneau *Edit Advanced Filters* (Modifier les filtres avancés) pour localiser les filtres.

Les désignations des lettres du filtre sont sensibles à la casse et doivent être mises en majuscules.

- 5 Entrez une expression de filtre à l'aide des désignations des lettres. Veuillez utiliser les opérateurs suivants :

- ♦ L'opérateur *ET* affine les résultats et ne renvoie que les champs qui répondent aux critères des deux filtres placés avant et après l'opérateur.

- ♦ L'opérateur *OU* élargit vos résultats et comprend les champs qui répondent aux critères de l'un des filtres placés avant ou après l'opérateur.
- ♦ L'opérateur *PAS* exclut les résultats qui répondent aux critères.
- ♦ L'opérateur *Parenthèses* combine plusieurs filtres de l'expression en un seul élément de l'expression.

**6** Pour vérifier votre expression, cliquez sur le bouton *Valider*.

Si l'expression est valide avec les filtres disponibles, le message *Réussite* s'affiche. Dans le cas d'une expression incorrecte, le message *Non valide* s'affiche, accompagné d'informations détaillées.

**7** Une fois l'expression validée, cliquez sur *Soumettre*.

La vue est mise à jour et affiche les critères de filtrage qui viennent d'être appliqués.

Après avoir créé un filtre avancé, vous pouvez ajouter un autre filtre à l'expression ou supprimer l'expression existante.

---

**REMARQUE :** si vous souhaitez supprimer le filtre simple d'un filtre avancé, vous devez d'abord le supprimer de l'expression du filtre avancé. La suppression du filtre entraîne donc la suppression de l'expression du filtre avancé.

---

Pour ajouter un filtre à une expression avancée existante :

- 1** Créez un filtre dans le panneau *Filters* (Filtres).
- 2** Dans le panneau *Filter Expression, for* (Expression de filtre, pour), cliquez sur *Edit* (Modifier).
- 3** Dans le panneau *Edit Advanced Filters* (Modifier les filtres avancés), ajoutez le nouveau filtre à l'expression.

Tout filtre inutilisé dans la fenêtre d'aperçu du filtre apparaît en grisé.

- 4** Cliquez sur *Valider* pour vérifier l'intégrité de la nouvelle expression.
- 5** Une fois l'expression validée, cliquez sur *Soumettre*.

Pour supprimer un filtre d'une expression avancée :

- 1** Dans le panneau *Filter Expression, for* (Expression de filtre, pour), cliquez sur *Edit* (Modifier).
- 2** Dans la boîte de dialogue *Edit Advanced Filters* (Modifier les filtres avancés), supprimez le filtre de l'expression, puis mettez cette dernière à jour suivant vos besoins.
- 3** Cliquez sur *Valider* pour vérifier l'intégrité de la nouvelle expression.
- 4** Une fois l'expression validée, cliquez sur *Soumettre*.

Lorsque vous utilisez des expressions avancées, vous pouvez supprimer une expression existante et en créer une nouvelle.

Pour supprimer une expression avancée d'une vue :

- 1** Dans le panneau *Filter Expression, for* (Expression de filtre, pour), cliquez sur *Edit* (Modifier).
- 2** Effacez l'expression dans la zone *Filter Expression* (Expression de filtre).
- 3** Cliquez sur *Submit* (Soumettre).

Lorsque vous affinez une expression avancée, vous pouvez supprimer les filtres inutilisés du panneau *Filtres*.

- ♦ Si vous souhaitez supprimer le filtre du filtre avancé, placez le pointeur de la souris sur  dans la barre de titre du filtre, puis cliquez sur *Remove Filter* (Supprimer le filtre).
- ♦ Si vous souhaitez supprimer tous les filtres existants, y compris l'expression avancée, placez le pointeur de la souris sur  dans le panneau *Filtres* (Filtres), puis cliquez sur *Remove All Filters* (Supprimer tous les filtres).

## 2.8.2 Utilisation des contrôles d'entrée

L'éditeur ad hoc vous permet d'afficher les contrôles d'entrée définis dans la rubrique comme ils s'affichent pour les utilisateurs. Vous pouvez accepter les valeurs par défaut des contrôles ou en saisir d'autres. Pour indiquer que la vue comporte des contrôles d'entrée, l'éditeur ad hoc présente l'icône  comme étant active dans la barre d'outils. Cliquez sur l'icône  pour sélectionner de nouvelles valeurs ou pour enregistrer des valeurs en tant que nouveaux paramètres par défaut pour cette vue.

Pour ajouter un contrôle d'entrée à la vue à l'aide d'un filtre :

- 1 Créer un filtre ou utilisez un filtre existant dans le panneau *Filtres*.
- 2 Dans le panneau *Filtres*, cliquez sur  en regard du nouveau filtre, puis sélectionnez *Show Operator* (Afficher l'opérateur).
- 3 Sélectionnez un opérateur dans la liste déroulante et indiquez la valeur dans la zone de texte.  
Le filtre s'affiche sous la forme d'un contrôle d'entrée lorsque vous utilisez la vue pour exécuter le rapport.
- 4 Positionnez le curseur sur , puis sélectionnez *Save Ad Hoc View as...* (Enregistrer la vue ad hoc sous...).
- 5 Attribuez un nom à la vue, sélectionnez un emplacement, puis cliquez sur *Save* (Enregistrer).
- 6 Cliquez sur  dans la barre d'outils.  
Seuls les contrôles d'entrée définis dans la rubrique sont affichés. Si aucun contrôle n'y a été défini, le bouton apparaît en grisé.

Pour modifier les valeurs des contrôles d'entrée d'une vue :

- 1 Cliquez sur  dans la barre d'outils.  
Une fenêtre contenant les contrôles d'entrée définis dans la rubrique s'affiche alors.
- 2 Sélectionnez de nouvelles valeurs.
- 3 Pour modifier les valeurs par défaut des contrôles d'entrée, cochez la case *Set these values as defaults when saving your view* (Définir ces valeurs par défaut lors de l'enregistrement de votre vue).  
Les valeurs sélectionnées deviennent alors celles par défaut lors de l'enregistrement de la vue.
- 4 Cliquez sur *OK*.  
La vue ad hoc affiche les données mises à jour.

## 2.8.3 Disponibilité des contrôles d'entrée et des filtres

Les contrôles d'entrée et les filtres s'affichent dans l'éditeur lorsque vous exécutez un rapport.

- ♦ L'état de visibilité des contrôles d'entrée peut être défini lors de la modification d'une vue :
  - ♦ Les contrôles d'entrée définis sur *Always prompt* (Toujours demander) sont affichés dans l'éditeur et apparaissent toujours avant l'exécution du rapport.
  - ♦ Les contrôles d'entrée qui ne sont pas définis sur *Always prompt* (Toujours demander) sont masqués dans l'éditeur et apparaissent lors de l'exécution du rapport.
- ♦ Les filtres créés dans l'assistant Sélecteur de données peuvent être verrouillés ou déverrouillés :
  - ♦ Les filtres déverrouillés affichent les détails du filtre dans l'éditeur et sont accessibles à partir du bouton *Options* lorsque le rapport est en cours d'exécution.
  - ♦ Les filtres verrouillés affichent des contrôles d'entrée dans l'éditeur lorsque vous cliquez sur cette icône . Cependant, ils ne sont pas accessibles à partir du bouton *Options* lorsque le rapport est en cours d'exécution. Vous pouvez supprimer le filtre de l'éditeur alors que le rapport s'exécute, ce qui permet d'afficher toutes les données non filtrées.
- ♦ Les filtres définis dans l'éditeur sont toujours disponibles dans le panneau *Filtres* de l'éditeur et à partir du bouton *Options* lorsque le rapport est en cours d'exécution.

Lorsque vous configurez des contrôles d'entrée pour une vue de grande taille dont l'exécution prend beaucoup de temps, pensez à la définir sur *Always prompt* (Toujours demander). Avant l'exécution d'un rapport, la visionneuse vous invite à fournir les options d'entrée, empêchant ainsi son exécution avec les options par défaut.

Les filtres déverrouillés sont disponibles. Lorsque des filtres ou des contrôles d'entrée ne s'affichent pas dans la visionneuse de rapports, cliquez sur le bouton *Options* pour les visualiser.

Pour activer une invite sur un contrôle d'entrée :

- 1 Recherchez une rubrique dans l'espace de stockage, puis cliquez sur *Edit* (Modifier).
- 2 Dans le panneau *Controls & Resources* (Contrôles et ressources), sous *Input Control* (Contrôle d'entrée), cliquez sur *Always prompt* (Toujours demander).

Pour déterminer si un contrôle d'entrée est visible :

- 1 Recherchez une rubrique (Rubrique du rapport paramétrable, par exemple) dans l'espace de stockage, puis cliquez sur *Edit* (Modifier).
- 2 Cliquez sur le nom d'un contrôle d'entrée dans le panneau *Controls & Resources* (Contrôles et ressources).
- 3 Cliquez sur *Next* (Suivant) dans le panneau *Locate Input Control* (Localiser le contrôle d'entrée).  
Si la case *Visible* est cochée au bas du panneau *Create Input Control* (Créer un contrôle d'entrée), le contrôle d'entrée s'affiche sur le rapport au moment de son exécution.  
Si vous n'indiquez pas de valeur par défaut pour le contrôle d'entrée, les utilisateurs sont invités à sélectionner une valeur lors de la création d'une vue basée sur la rubrique.

Pour verrouiller un filtre :

- 1 Dans le sélecteur de données, cliquez sur *Pre-filters* (Préfiltres) après avoir sélectionné les champs.
- 2 Double-cliquez sur un champ du panneau *Fields* (Champs).
- 3 Définissez un filtre dans le panneau *Filters* (Filtres).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Filtrage prédéfini des données](#) » page 21.

**4** Cochez la case *Locked* (Verrouillé), puis cliquez sur *OK*.


**5** Cliquez sur *Table* (Tableau) pour ouvrir l'éditeur ad hoc.

Dans le panneau *Filters* (Filtres), le nom du filtre et une note concernant le verrouillage s'affichent sous l'en-tête *Locked* (Verrouillé).



# 3 Utilisation des tableaux de bord de ZENworks Reporting


Un tableau de bord de ZENworks Reporting affiche plusieurs rapports dans une seule vue intégrée. Vous pouvez utiliser des rapports prédéfinis ou ad hoc pour créer des tableaux de bord. Ces derniers peuvent inclure d'autres tableaux de bord, des contrôles d'entrée pour choisir les données affichées dans un ou plusieurs cadres, ainsi que des cadres personnalisés renvoyant à des URL pour obtenir un autre contenu. La fusion de plusieurs types de contenu associé vous permet de créer des tableaux de bord contenant de nombreuses données. Pour afficher, créer ou modifier un tableau de bord, vous devez obligatoirement disposer des droits d'administrateur.



- [Section 3.1, « Création d'un tableau de bord », page 55](#)
- [Section 3.2, « Affichage et modification d'un tableau de bord », page 57](#)
- [Section 3.3, « Conseils pour la conception de tableaux de bord », page 59](#)

## 3.1 Création d'un tableau de bord

- 1 Cliquez sur *Create > Dashboard* (Créer > Tableau de bord).



- 2 Dans le volet *Available Content* (Contenu disponible), accédez au dossier souhaité, puis cliquez avec le bouton droit sur le nom du rapport et sélectionnez *Add to Dashboard* (Ajouter au tableau de bord), ou faites glisser le rapport depuis *Available Content* vers *Dashboard Viewer* (Visionneuse du tableau de bord).
- 3 Cliquez sur le rapport à l'aide du bouton droit de la souris, puis cliquez sur *Size to Content* (Ajuster au contenu).  
 Vous pouvez enregistrer le tableau de bord même si son contenu déborde de la zone de canevas. Dans le mode *Fixed Sizing* (Dimensionnement fixe), si le contenu déborde de la zone de canevas, vous devez faire défiler la page pour afficher l'intégralité du tableau de bord. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 3.2.3, « A propos des tailles d'écran », page 59](#).
- 4 Pour afficher l'intégralité du tableau de bord avec la résolution sélectionnée, sans défilement :
  - 4a Positionnez le curseur sur le rapport, puis cliquez et déplacez le pointeur vers le bord inférieur droit du cadre.
  - 4b Une fois l'icône de redimensionnement  affichée, cliquez sur le bord du cadre et faites-le glisser pour le redimensionner jusqu'à ce que la vue souhaitée apparaisse.  
 Pour un déplacement plus fluide du curseur, maintenez la touche Ctrl enfoncée lorsque vous faites glisser ou redimensionnez des éléments et des cadres.
- 5 Cliquez sur le rapport avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur *Show Scroll Bars* (Afficher les barres de défilement) ou *Hide Scroll Bars* (Masquer les barres de défilement).  
 Utilisez l'option *Hide Scroll Bars* (Masquer les barres de défilement) pour les graphiques et les petites analyses croisées afin d'ajuster le cadre à la taille du contenu.
- 6 Cliquez sur *Save Dashboard* (Enregistrer le tableau de bord), ou sur *Save Dashboard As* (Enregistrer le tableau de bord sous) pour en enregistrer une nouvelle version.
- 7 Indiquez le nom, puis enregistrez le tableau de bord dans le dossier sur lequel vous disposez d'autorisations d'accès.

---

**REMARQUE :** vous pouvez ajouter un contrôle d'entrée lors de la création d'un tableau de bord. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 3.2.1, « Ajout de contrôles à un tableau de bord », page 58](#).

---

## 3.2 Affichage et modification d'un tableau de bord

Vous pouvez afficher et modifier un tableau de bord si vous disposez des autorisations d'accès.

- 1 Pour afficher et sélectionner le tableau de bord, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - ♦ Cliquez sur *View > Repository* (Afficher > Espace de stockage).
  - ♦ Cliquez sur *View > Search Results* (Afficher > Résultats de la recherche).
  - ♦ Cliquez sur *Library* (Bibliothèque).
  - ♦ Indiquez le nom du tableau de bord dans le champ de recherche de la page d'accueil, puis cliquez sur .

La page Espace de stockage s'affiche. Il propose une vue différente du même ensemble de fichiers.

- 2 Cliquez sur le nom du tableau de bord sur la page Espace de stockage.

Veillez tenir compte des points suivants lorsque vous visualisez un tableau de bord qui comporte des contrôles d'entrée :

- ♦ Un contrôle d'entrée peut apparaître sous la forme d'une zone de texte, d'une liste déroulante, d'une case à cocher, d'une liste à sélection multiple ou d'une icône d'agenda.
- ♦ Si l'un des cadres d'un tableau de bord ne fait pas référence à un contrôle d'entrée, il ne sera pas mis à jour lors de la modification de la valeur de ce contrôle d'entrée. La modification est appliquée uniquement aux rapports qui font référence au contrôle d'entrée.

Si le bouton *Print View* (Imprimer l'affichage) est disponible dans un tableau de bord, cliquez sur celui-ci pour afficher le tableau de bord sans l'en-tête et sans le pied de page de ZENworks Reporting. En fonction du navigateur Web utilisé, il est affiché dans la fenêtre Imprimer de votre navigateur.

- 3 Pour exécuter un tableau de bord, cliquez sur celui-ci avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez *Exécuter*.
- 4 Pour modifier un tableau de bord, cliquez sur celui-ci avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez *Open in Designer* (Ouvrir dans Designer).
- 5 Ajoutez des éléments, supprimez-en ou redimensionnez la fenêtre du tableau de bord.
- 6 Cliquez sur *Enregistrer*.
- 7 Pour créer une nouvelle version du tableau de bord, sélectionnez *Enregistrer sous*, puis indiquez un nouveau nom.

Pour plus d'informations sur les tableaux de bord, consultez les sections suivantes :

- ♦ [Section 3.2.1, « Ajout de contrôles à un tableau de bord », page 58](#)
- ♦ [Section 3.2.2, « Ajout d'une URL personnalisée au tableau de bord », page 58](#)
- ♦ [Section 3.2.3, « À propos des tailles d'écran », page 59](#)

## 3.2.1 Ajout de contrôles à un tableau de bord

Lorsque vous ajoutez un rapport contenant des contrôles d'entrée à un tableau de bord, ces contrôles ne s'affichent pas tant que vous ne les ajoutez pas explicitement. Vous pouvez ajouter des contrôles lors de la création ou de la modification d'un tableau de bord.

- 1 Dans le concepteur de tableaux de bord, cliquez sur *Available Content* Contenu disponible > *Special Content (Contenu spécial)* > *Single Report Controls (Contrôles de rapport uniques)* ou sur *Available Content (Contenu disponible)* > *Special Content (Contenu spécial)* > *Multiple Report Controls (Contrôles de rapport multiples)*.
- 2 Cliquez sur une valeur à l'aide du bouton droit de la souris, puis sélectionnez *Add to Dashboard* (Ajouter au tableau de bord).

Le contrôle d'entrée de la valeur spécifiée est affiché sur le canevas.

Si vous souhaitez placer le contrôle d'entrée ailleurs qu'au-dessus du rapport, faites-le glisser de la liste *Available Content (Contenu disponible)* vers l'emplacement de votre choix. Vous pouvez supprimer, repositionner et redimensionner séparément le contrôle d'entrée et son libellé.

- 3 Sélectionnez une nouvelle valeur dans le contrôle d'entrée.

Les données affichées dans le rapport correspondant sont modifiées.

- 4 Dans la liste *Available Content (Contenu disponible)*, cliquez sur *Special Content (Contenu spécial)* > *Dashboard Controls (Contrôles du tableau de bord)*, puis faites glisser les boutons *Submit* (Soumettre) et *Reset* (Réinitialiser) sous les contrôles d'entrée du canevas.

Par défaut, le tableau de bord est automatiquement mis à jour lorsque vous modifiez les valeurs de ses contrôles d'entrée. Si le bouton *Submit* (Soumettre) est disponible sur le tableau de bord, ce dernier n'est pas mis à jour tant que vous n'avez pas cliqué sur le bouton.

- 5 Cliquez sur *Enregistrer*.

## 3.2.2 Ajout d'une URL personnalisée au tableau de bord

Vous pouvez créer un cadre qui affiche le contenu adressable par URL. Par défaut, le serveur utilise le protocole HTTP pour les cadres d'URL personnalisés. Vous pouvez toutefois utiliser le protocole FILE en indiquant `file://` au début de l'URL. Dans ce cas, le serveur utilise le protocole FILE et recherche le fichier spécifié dans le répertoire `WEB-INF` du serveur. Cette méthode est particulièrement utile pour inclure des images.

- 1 Dans la liste *Available Content (Contenu disponible)*, cliquez sur *Special Content > Custom URL (Contenu spécial > URL personnalisée)*.

Le panneau Custom URL (URL personnalisée) s'affiche.

- 2 Indiquez l'URL de la page Web dans la zone de texte *Enter the URL for the frame, including any fixed parameters* (Entrez l'URL du cadre, y compris les éventuels paramètres fixes). Indiquez, par exemple, `www.novell.com`.

- 3 Si vous souhaitez assigner le contrôle d'entrée à l'URL spécifiée, cochez la case située sous *Input Control* (Contrôle d'entrée).

Dans le champ *URL Parameter Name* (Nom du paramètre URL), remplacez le texte par défaut par le paramètre requis. Le champ *URL Parameter Name* est sensible à la casse.

La boîte de dialogue *Custom URL* (URL personnalisée) utilise la balise HTML `iframe` pour définir un cadre en ligne pouvant contenir un document. Si l'utilisation de l'option *Custom URL* (URL personnalisée) vous pose problème, examinez les causes possibles suivantes : la prise en charge de la balise `iframe` a peut-être été désactivée dans les paramètres de sécurité du navigateur ou le site Web cible n'autorise pas l'accès à sa page Web à l'aide de la balise HTML `iframe`.

- 4 Cliquez sur *OK*.
- 5 Sélectionnez une nouvelle valeur dans le contrôle d'entrée, puis cliquez sur *Submit* (Soumettre).  
Le serveur transmet la valeur du contrôle d'entrée à l'URL spécifiée ([www.novell.com](http://www.novell.com)), puis affiche les détails connexes.
- 6 Redimensionnez le cadre URL personnalisé, de sorte que seul le contour du premier article apparaisse.
- 7 Cliquez sur le cadre URL personnalisé, puis sur *Auto-refresh Interval* (Intervalle de rafraîchissement automatique) pour définir la fréquence d'actualisation.  
Par défaut, le cadre est défini sur *Manual Only* (Manuel seulement).
- 8 Cliquez sur *Enregistrer*.

### 3.2.3 À propos des tailles d'écran

Lorsque vous créez un tableau de bord, vous pouvez définir la taille du canevas, de sorte qu'elle corresponde à une résolution d'écran bien précise.

Par défaut, le concepteur de tableaux de bord prend en charge cinq résolutions d'écran standard, accessibles en cliquant sur *Options > Guide*. Lorsqu'un tableau de bord utilise le dimensionnement fixe, ses cadres ne sont pas redimensionnés automatiquement lors du changement de la taille de la fenêtre.

Outre les résolutions d'écran fixes, les tableaux de bord prennent en charge le dimensionnement proportionnel. Lorsqu'un tableau de bord utilise le dimensionnement proportionnel, ses cadres sont redimensionnés par rapport à la taille de la fenêtre du navigateur.

---

**REMARQUE :** il est conseillé de concevoir les tableaux de bord en mode de dimensionnement fixe, puis de basculer vers le dimensionnement proportionnel avant de procéder à l'enregistrement. Vous pouvez réduire la taille des éléments de texte libre, mais pas l'augmenter.

---

## 3.3 Conseils pour la conception de tableaux de bord

Les graphiques et les petites analyses croisées conviennent mieux pour les tableaux de bord. Vous pouvez toutefois concevoir des rapports de tableau parfaitement adaptés au tableau de bord. Ces rapports ont tendance à être très étroits et sont généralement utilisés avec des contrôles d'entrée afin de limiter le nombre de lignes renvoyées.

- ♦ [Section 3.3.1, « Conseils relatifs aux contrôles d'entrée », page 59](#)
- ♦ [Section 3.3.2, « Autres conseils », page 60](#)

### 3.3.1 Conseils relatifs aux contrôles d'entrée

Voici quelques conseils pratiques concernant la conception de contrôles d'entrée :

- ♦ Si vous souhaitez qu'un contrôle d'entrée unique du tableau de bord contrôle les données affichées dans plusieurs rapports, assurez-vous que les paramètres de ces derniers aient le même nom que le contrôle d'entrée.
- ♦ Lorsque vous définissez un paramètre dans un rapport, indiquez un nom explicite réutilisable dans d'autres rapports. Par la suite, lorsque les deux rapports ayant le même paramètre seront ajoutés au tableau de bord, leurs contrôles d'entrée apparaîtront sous la forme *Special Content*

(Contenu spécial) dans la liste *Available Content* (Contenu disponible). Le fait de stocker ces contrôles d'entrée dans l'espace de stockage vous permet de les réutiliser dans d'autres rapports conçus et ajoutés à cet espace.

- ♦ Pour transmettre une valeur à une URL externe, le *nom du paramètre URL* indiqué pour le contrôle d'entrée doit correspondre au nom d'un paramètre que l'URL peut accepter. Cela vaut également pour la valeur du contrôle d'entrée. Il est très probable que l'URL cible présente d'autres exigences et restrictions.

---

**REMARQUE :** le contrôle d'entrée doit transmettre des données que l'URL peut accepter. Dans le cas contraire, il se peut que le serveur ne récupère pas les données correctes de l'URL externe.

---

## 3.3.2 Autres conseils

Voici quelques conseils pratiques concernant la création ou la modification d'un tableau de bord :


- ♦ Alignement des éléments :
  - ♦ Vous pouvez utiliser les touches fléchées pour déplacer le contenu sélectionné d'un espace de grille à la fois.
  - ♦ Appuyez sur la touche Ctrl pour déplacer le contenu sélectionné, un pixel à la fois.
- ♦ Sélection d'éléments :
  - ♦ Les options du menu contextuel dépendent de votre sélection. Ainsi, ce menu peut contenir l'option *Delete Item* (Supprimer l'élément) ou *Delete Frame* (Supprimer le cadre) selon que vous avez sélectionné un bouton ou un cadre.
  - ♦ Si vous sélectionnez plusieurs éléments ou cadres, le menu contextuel ne contient que les options qui s'appliquent à l'ensemble des éléments sélectionnés. Si vous sélectionnez, par exemple, un cadre et un bouton, le menu contextuel ne contient que l'option *Delete Items* (Supprimer les éléments).
  - ♦ En cas de sélection de plusieurs cadres, le menu contextuel contient plusieurs options qui peuvent s'appliquer aux cadres sous la forme d'un groupe, comme par exemple *Hide All Scroll Bars* (Masquer toutes les barres de défilement) et *Delete Items* (Supprimer les éléments).
  - ♦ Sélectionnez plusieurs cadres pour modifier leurs tailles simultanément. Lorsque vous faites glisser le bord d'un cadre, les autres cadres sont également redimensionnés.
- ♦ Déplacement ou suppression de rapports dans des tableaux de bord :
  - ♦ Lorsque vous supprimez du tableau de bord un rapport qui contient des contrôles d'entrée, ces derniers sont également supprimés, mais leurs libellés restent affichés. Vous devez les supprimer manuellement.
  - ♦ Si un cadre d'URL personnalisé est assigné à un contrôle d'entrée supprimé, le serveur indique l'URL par défaut, mais ne transmet pas le paramètre.
  - ♦ Effectuez le suivi des rapports utilisés dans les tableaux de bord afin d'éviter toute suppression accidentelle. Le serveur supprime un rapport d'un tableau de bord lorsque vous le supprimez de l'espace de stockage ou lorsque vous le déplacez.
- ♦ Incorporation de tableaux de bord :
  - ♦ Un tableau de bord peut en inclure d'autres, sauf si cela crée une dépendance circulaire. N'essayez pas d'ajouter un tableau de bord à lui-même.

- ♦ Si plusieurs rapports d'un tableau de bord font référence au même contrôle d'entrée, ils sont tous contrôlés par celui-ci. Si vous souhaitez que les utilisateurs définissent des contrôles d'entrée distincts pour chaque rapport, créez deux tableaux de bord, chacun d'eux faisant référence au contrôle d'entrée. Créez ensuite un troisième tableau de bord englobant les deux autres.

- ♦ Le fait d'ajouter le même tableau de bord à deux reprises à un tableau de bord parent permet d'obtenir une comparaison convaincante, comme le montre la [Figure 3-1 page 61](#).

Dans l'illustration ci-dessous, le même tableau de bord est utilisé avec deux contrôles d'entrée différents : un sur la plate-forme Windows et un autre sur la plate-forme Linux. Dans cet exemple, le nombre d'appareils qui utilisent des versions différentes des systèmes d'exploitation Windows et Linux est affiché.

**Figure 3-1** Tableau de bord de comparaison





---

# 4 Gestion de ZENworks Reporting

Dans ZENworks Reporting, la gestion des utilisateurs s'opère uniquement via le serveur LDAP, lequel est configuré au cours de l'installation de ZENworks Reporting. Par défaut, tout utilisateur présent sur le serveur LDAP peut se connecter à ZENworks Reporting. Il est conseillé de gérer les utilisateurs dans des groupes sur le serveur LDAP, afin de tirer parti de la méthode de gestion basée sur les rôles disponible dans ZENworks Reporting.

Lorsqu'un utilisateur se connecte à ZENworks Reporting pour la première fois :

- ♦ Un utilisateur est créé dans l'espace de stockage de ZENworks Reporting.
- ♦ Un rôle est créé sur la base du groupe LDAP.
- ♦ Le nouveau rôle est assigné à l'utilisateur.

Pour les utilisateurs suivants appartenant au même groupe LDAP, lorsqu'un utilisateur se connecte pour la première fois, il est créé dans ZENworks Reporting et il se voit assigner le rôle créé précédemment dans ZENworks Reporting.

Dans ZENworks Reporting, les utilisateurs sont classés dans deux catégories (administrateurs et non administrateurs). Les groupes, qui sont sélectionnés au cours de l'installation dans l'assistant *Configurer la source d'utilisateurs*, sont assignés à `ROLE_ADMINISTRATOR`. Pour tous les autres utilisateurs, un rôle est créé en fonction du groupe LDAP auquel ils appartiennent. Par exemple, « utilisateur1 » est un utilisateur appartenant au groupe LDAP « groupe1 », puis un rôle nommé « `ROLE_groupe1` » est créé et « utilisateur1 » y est assigné.

La gestion de ZENworks Reporting est prise en charge par les administrateurs. Au début, seuls les administrateurs disposent d'autorisations d'accès à ZENworks Reporting. Les administrateurs accordent des autorisations d'accès aux autres utilisateurs au niveau du rôle ou de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur les autorisations, reportez-vous à la [Section 4.3.1, « Autorisations », page 65](#).

---

**REMARQUE** : seuls les administrateurs peuvent accéder au menu *Gérer* et le consulter.

---

Les autres utilisateurs peuvent, quant à eux, analyser les données, ainsi que créer et planifier des rapports.

- ♦ [Section 4.1, « Gestion des utilisateurs », page 64](#)
- ♦ [Section 4.2, « Gestion des rôles », page 64](#)
- ♦ [Section 4.3, « Gestion des ressources », page 65](#)
- ♦ [Section 4.4, « Gestion des paramètres de ZENworks Reporting », page 69](#)

## 4.1 Gestion des utilisateurs

La gestion des utilisateurs s'opère uniquement via le serveur LDAP.

Pour afficher les propriétés de l'utilisateur :

- 1 Cliquez sur *Manage > Users* (Gérer > Utilisateurs) ou, dans la page d'accueil, cliquez sur *Manage Server > Users* (Gérer le serveur > Utilisateurs).

L'administrateur peut afficher tous les utilisateurs.

- 2 Pour rechercher un utilisateur spécifique, indiquez une chaîne de recherche dans le champ *Rechercher* du panneau *Utilisateurs*. Tous les utilisateurs sont affichés dans les résultats de la recherche.
- 3 Sélectionnez l'utilisateur voulu dans le panneau *Utilisateurs*. Les propriétés de l'utilisateur s'affichent dans le panneau *Propriétés*.

Les propriétés sont le nom de l'utilisateur, son identifiant (ID), son adresse électronique, les rôles assignés et les attributs de profil. Le nom de chaque rôle est lié à la gestion des rôles.

Pour supprimer un utilisateur :

- 1 Sélectionnez l'utilisateur souhaité dans le panneau *Utilisateurs*. Si la liste est trop longue, précisez une chaîne de recherche pour localiser l'utilisateur et le sélectionner.
- 2 Cliquez sur *Supprimer*.

## 4.2 Gestion des rôles

Les rôles définissent des ensembles d'utilisateurs disposant d'autorisations similaires. Les administrateurs ne peuvent pas assigner d'utilisateurs à des rôles. Cela s'effectue uniquement au niveau du serveur LDAP. Le nombre de rôles assignés via le serveur LDAP est illimité.

**Tableau 4-1** Rôles dans ZENworks Reporting

Rôle	Description
ROLE_ADMINISTRATOR	ZENworks Reporting assigne automatiquement ce rôle à l'administrateur de chaque nouvelle organisation. Il s'agit d'un rôle spécial de niveau système qui est visible dans chaque organisation et que les administrateurs peuvent assigner à d'autres utilisateurs.
ROLE_USER	Ce rôle doit être assigné à chaque utilisateur qui se connecte à ZENworks Reporting.

Pour afficher les propriétés du rôle :

- 1 Cliquez sur *Manage > Roles* (Gérer > Rôles) ou, dans la page d'accueil, cliquez sur *Manage Server > Roles* (Gérer le serveur > Rôles).
- 2 Cliquez sur le rôle dans le panneau *Rôles*.

Pour rechercher un rôle spécifique, indiquez une chaîne à rechercher dans le champ *Rechercher* du panneau *Rôles*. Les résultats de la recherche affichent les rôles dont le nom correspond à la chaîne recherchée.

- 3 Sélectionnez le rôle dans le panneau *Rôles*. Les propriétés du rôle s'affichent dans le panneau *Propriétés*.

Le panneau *Propriétés* affiche le nom du rôle, ainsi que la liste des utilisateurs auxquels ce rôle a été assigné. Seuls les identifiants des utilisateurs sont affichés dans cette liste. Cependant, si vous placez le curseur de la souris sur un identifiant, son nom complet et son organisation s'affichent.

Pour supprimer un rôle :

- 1 Sélectionnez un rôle dans le panneau *Rôles*.
- 2 Cliquez sur *Supprimer*.

---

**REMARQUE :** L'administrateur peut supprimer un rôle dans ZENworks Reporting, mais pas dans le serveur LDAP.

---

## 4.3 Gestion des ressources

Vous pouvez gérer les ressources dans ZENworks Reporting.

- ♦ [Section 4.3.1, « Autorisations », page 65](#)
- ♦ [Section 4.3.2, « Assignment d'autorisations pour la création de vues ad hoc », page 67](#)
- ♦ [Section 4.3.3, « Assignment de l'autorisation d'exécution aux rapports prédéfinis », page 68](#)
- ♦ [Section 4.3.4, « Création de dossiers », page 68](#)
- ♦ [Section 4.3.5, « Déplacement de dossiers », page 68](#)

### 4.3.1 Autorisations

Les autorisations accordées sur les dossiers et ressources déterminent le contenu visible par les utilisateurs dans l'espace de stockage, ainsi que les opérations qu'ils peuvent effectuer. Les autorisations définies sont présentées ci-dessous :

---

<b>Autorisation</b>	<b>Opérations autorisées sur les ressources et dossiers de l'espace de stockage</b>
Aucun accès	Les utilisateurs ne peuvent pas afficher le dossier ou la ressource, ni y accéder.  Pour tous les utilisateurs n'ayant pas de droits d'administrateur, l'autorisation par défaut au niveau racine est « Aucun accès » et toute autorisation doit être définie de manière explicite.
Execute Only (Exécuter uniquement)	Les utilisateurs ne peuvent pas afficher le dossier ou la ressource dans l'espace de stockage. Cependant, les rapports ou le tableau de bord qu'ils exécutent peuvent y accéder.
Read Only (Lecture seule)	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Afficher le dossier ou la ressource.</li><li>♦ Afficher les propriétés d'un dossier ou d'une ressource.</li><li>♦ Copier un dossier et tout le contenu lisible.</li><li>♦ Copier des ressources.</li><li>♦ Afficher (exécuter) un rapport ou tableau de bord.</li><li>♦ Exécuter un rapport en arrière-plan.</li><li>♦ Planifier l'exécution ultérieure d'un rapport.</li></ul>

---

Autorisation	Opérations autorisées sur les ressources et dossiers de l'espace de stockage
Read + Delete (Lecture + Suppression)	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Couper, déplacer ou supprimer un dossier et tout son contenu.</li> <li>♦ Couper, déplacer ou supprimer des ressources.</li> </ul>
Read + Write + Delete (Lecture + Écriture + Suppression)	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ajouter un sous-dossier.</li> <li>♦ Copier ou couper et coller du contenu dans un dossier.</li> <li>♦ Enregistrer une nouvelle vue ad hoc, un nouveau rapport ou un nouveau tableau de bord dans un dossier.</li> <li>♦ Enregistrer la sortie d'un rapport planifié dans un dossier.</li> <li>♦ Renommer un dossier ou une ressource et modifier sa chaîne de description.</li> <li>♦ Ouvrir une vue ad hoc dans l'éditeur ad hoc ou un tableau de bord dans le concepteur.</li> <li>♦ Modifier et écraser un tableau de bord, un rapport ou une vue ad hoc.</li> <li>♦ Ajouter une ressource Rapport ZENworks dans l'espace de stockage (télécharger un fichier JRXML).</li> <li>♦ Modifier la définition d'une ressource Rapport ZENworks dans l'espace de stockage (remplacer le fichier JRXML)</li> </ul>
Administer (Administration)	Définir des autorisations (par rôle et par utilisateur) sur un dossier ou une ressource. Cela permet une délégation effective de certaines tâches d'administration de l'espace de stockage.

Les autorisations sont appliquées lors de l'exploration de l'espace de stockage, ainsi que lorsque vous utilisez une boîte de dialogue qui accède à l'espace de stockage (lors de la navigation dans les dossiers en vue d'enregistrer un rapport, par exemple). Veuillez tenir compte de ce qui suit :

- ♦ En cas de copie, les autorisations sur un objet ne sont pas conservées. Les utilisateurs peuvent copier un objet en lecture seule, le coller dans un dossier en lecture-écriture, puis le modifier.
- ♦ Les opérations Copier et Couper (Déplacer) ne peuvent être effectuées que si l'utilisateur dispose d'un accès en Lecture + Écriture + Suppression au dossier dans lequel l'objet est collé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 4.3.5, « Déplacement de dossiers », page 68](#).
- ♦ Le déplacement, la suppression et la définition d'autorisations sur des dossiers ne sont autorisés que si l'utilisateur dispose d'une autorisation identique sur tout le contenu du dossier. Le déplacement et la suppression en bloc de ressources ne sont autorisés que si l'utilisateur possède au moins l'autorisation Lecture + Suppression sur toutes les ressources sélectionnées.
- ♦ La suppression d'une ressource ou du contenu d'un dossier n'est autorisée que si aucune autre ressource n'en dépend.

## Définition d'autorisations

Les administrateurs assignent des autorisations à l'utilisateur pour lui permettre d'accéder à tout dossier ou ressource par le biais de l'espace de stockage. Les utilisateurs qui possèdent l'autorisation Administration sur un dossier peuvent assigner des autorisations d'accès à ce dossier, ainsi qu'à tout contenu qui hérite de l'autorisation. Les utilisateurs qui possèdent l'autorisation Administration sur une ressource spécifique peuvent uniquement définir des autorisations sur cette ressource.

- 1 Connectez-vous à ZENworks Reporting en tant qu'utilisateur disposant de privilèges d'administrateur.
- 2 Dans l'*espace de stockage*, explorez ou recherchez le dossier ou la ressource de votre choix.

- 3 Cliquez sur l'objet avec le bouton droit de la souris et sélectionnez *Autorisations...*  
Les autorisations relatives à l'objet sélectionné sont affichées dans le panneau *Autorisations*. Par défaut, ce panneau affiche les autorisations attribuées à des rôles. Les autorisations héritées du parent de l'objet sont indiquées par un astérisque (\*).
- 4 Dans le panneau *Autorisations*, cliquez sur *Utilisateur* pour afficher les autorisations assignées à des utilisateurs spécifiques. Lors de la consultation des autorisations d'utilisateur, cliquez sur *Rôle* pour revenir en arrière.
- 5 Pour chaque utilisateur ou rôle, vous pouvez sélectionner une nouvelle autorisation dans la liste déroulante.  
Elle affiche les autorisations de l'utilisateur par défaut sur ce dossier.
- 6 Cliquez sur *Appliquer* pour enregistrer les modifications. Si vous basculez entre les autorisations d'utilisateur et de rôle, vous devez d'abord cliquer sur *Appliquer* pour enregistrer les modifications.
- 7 Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.  
Vous pouvez ouvrir plusieurs boîtes de dialogue d'autorisations en même temps pour différents dossiers ou ressources, ainsi que naviguer dans l'espace de stockage. Cela est particulièrement utile lorsque vous essayez de définir des autorisations uniformément sur plusieurs dossiers ou organisations.

---

**REMARQUE :** vous trouverez, ci-dessous, deux cas de figure particuliers concernant la définition d'autorisations :

- ♦ Si une ressource hérite d'une autorisation (Lecture seule, par exemple), vous ne pouvez pas définir cette dernière sur la même valeur ; du moins pas directement. Vous devez modifier temporairement le niveau d'autorisation sur le dossier parent, définir l'autorisation explicite, puis redéfinir l'autorisation du dossier parent sur la valeur d'origine.

Si la même autorisation a été définie de cette manière sur une ressource et sur son dossier parent, elle conserve son astérisque, comme si elle avait été héritée. Cependant, si une autre autorisation est accordée ultérieurement au parent (Lecture-Écriture, par exemple), la ressource conserve son autorisation Lecture seule explicite au lieu d'hériter de Lecture-Écriture.

- ♦ Pour réinitialiser le niveau d'autorisation, de telle sorte qu'il hérite de son dossier parent, sélectionnez un niveau différent, puis cliquez sur *Appliquer*, sélectionnez l'autorisation accompagnée de l'astérisque et cliquez à nouveau sur *Appliquer*.
- 

## 4.3.2 Assignation d'autorisations pour la création de vues ad hoc

Vous pouvez assigner à n'importe quel rôle ou utilisateur des autorisations pour créer des vues ad hoc.

- 1 Connectez-vous à ZENworks Reporting en tant qu'utilisateur (ne disposant pas de droits d'administration).  
Dans ce cas, l'autorisation Utilisateur ou Rôle est disponible.
- 2 Cliquez sur *View > Repository* (Afficher > Espace de stockage).
- 3 Dans le panneau *Folders* (Dossiers), cliquez avec le bouton droit sur le dossier *Organization* (Organisation), puis cliquez sur *Permissions* (Autorisations).
- 4 Dans le panneau *Permissions* (Autorisations), sélectionnez *Read Only* (Lecture seule) pour le rôle ou l'utilisateur, puis cliquez sur OK.
- 5 Dans le panneau *Folders* (Dossiers) > *Organization* (Organisation) >, cliquez avec le bouton droit sur *Data Sources* (Source de données), puis cliquez sur *Permissions* (Autorisations).

- 6 Dans le panneau *Permissions* (Autorisations), sélectionnez *Execute Only* (Exécuter uniquement) pour le rôle ou l'utilisateur, puis cliquez sur *OK*.
- 7 Dans le panneau *Folders*(Dossiers) > *Organization* (*Organisation*) >, cliquez avec le bouton droit sur *Domains* (Domaines), puis cliquez sur *Permissions* (Autorisations).
- 8 Dans le panneau *Permissions* (Autorisations), sélectionnez *Read Only* (Lecture seule) pour le rôle ou l'utilisateur, puis cliquez sur *OK*.
- 9 Dans le panneau *Folders*(Dossiers) > *Organization* (*Organisation*) >, cliquez avec le bouton droit sur *Rapports*, puis cliquez sur *Permissions* (Autorisations).
- 10 Dans le panneau *Permissions* (Autorisations), sélectionnez *Read Only* (Lecture seule) pour le rôle ou l'utilisateur, puis cliquez sur *OK*.
- 11 Dans le panneau *Folders*(Dossiers) > *Organization* (*Organisation*) > *Reports* (*Rapports*), créez un dossier et attribuez les autorisations *Read+Write+Delete* (Lire+Écrire+Supprimer) à ce *role\_user*. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Section 4.3.4, « Création de dossiers », page 68](#).
- 12 Dans le panneau *Folders*(Dossiers) > *Organization* (*Organisation*) >, cliquez avec le bouton droit sur *Temp*, puis cliquez sur *Permissions* (Autorisations).
- 13 Dans le panneau *Permissions* (Autorisations), sélectionnez *Read+Write* (Lire+Écrire) pour le rôle ou l'utilisateur, puis cliquez sur *OK*.

### 4.3.3 Assignation de l'autorisation d'exécution aux rapports prédéfinis

Effectuez les opérations de l'Étape 1 à l'Étape 10 comme décrit à la section [Section 4.3.2, « Assignation d'autorisations pour la création de vues ad hoc », page 67](#).

### 4.3.4 Création de dossiers

Si vous disposez d'une autorisation en écriture sur des dossiers et ressources, vous pouvez créer un dossier et assigner des droits.

Pour créer un dossier :

- 1 Connectez-vous à ZENworks Reporting.
- 2 Cliquez sur *View* > *Repository* (Afficher > Espace de stockage).
- 3 Cliquez sur un dossier avec le bouton droit de la souris dans le panneau *Dossiers*, puis sélectionnez *Ajouter un dossier*.
- 4 Indiquez un nom dans la boîte de dialogue *Ajouter un dossier*, puis cliquez sur *Ajouter*.

Vous pouvez attribuer des autorisations au dossier que vous venez de créer par le biais des utilisateurs ou des rôles.

### 4.3.5 Déplacement de dossiers

Si vous disposez de droits de lecture sur les dossiers et ressources, vous pouvez les copier dans un dossier et les coller dans un autre dossier de destination qui dispose de l'autorisation en écriture. Vous ne pouvez utiliser l'option Couper que si vous possédez une autorisation en écriture sur les dossiers et ressources.

---

**REMARQUE :** les objets déplacés héritent des autorisations du dossier de destination. Pour modifier les autorisations d'accès à un objet, vous devez les définir explicitement.

---

Pour déplacer des dossiers et des ressources :

- 1 Connectez-vous à ZENworks Reporting en tant qu'utilisateur disposant de ces autorisations :
  - ♦ Autorisation de lecture sur le dossier ou la ressource à déplacer.
  - ♦ Autorisation en écriture sur le dossier de destination.
- 2 Cliquez sur *View > Repository* (Afficher > Espace de stockage).
- 3 Dans le panneau *Dossiers*, cliquez sur *Rapports > ZENworks > Ajouter un dossier*.
- 4 Entrez un nom dans la boîte de dialogue *Ajouter un dossier* ; *Rapports ZENworks*, par exemple.
- 5 Cliquez sur *Ajouter*.

Le dossier *Rapports ZENworks* s'affiche sous la forme d'un sous-dossier de ZENworks et hérite des autorisations par défaut de l'administrateur (Lecture-Écriture-Suppression) sur le dossier parent.

- 6 Le dossier *Rapports ZENworks* mérite un emplacement plus visible. Faites-le monter d'un niveau :
  - 6a Sous *Dossiers*, cliquez sur *Rapports ZENworks* à l'aide du bouton droit de la souris, puis sélectionnez *Couper*.
  - 6b Cliquez sur *Rapports* à l'aide du bouton droit de la souris, puis sélectionnez *Coller*.

Le dossier *Rapports ZENworks* s'affiche à présent dans *Rapports*, au même niveau que *ZENworks*.

---

**REMARQUE** : à condition de disposer des autorisations suffisantes, vous pouvez déplacer un dossier n'importe où dans l'espace de stockage, à une exception près : le serveur ne permet pas de copier et de coller un dossier au même emplacement. Si l'option *Coller* est désactivée lorsque vous cliquez sur un dossier de destination avec le bouton droit de la souris, cela signifie que vous ne disposez pas de l'autorisation en écriture sur celui-ci.

---

## 4.4 Gestion des paramètres de ZENworks Reporting

Un administrateur peut gérer les paramètres de ZENworks Reporting.

- ♦ [Section 4.4.1, « Gestion des paramètres du journal », page 69](#)
- ♦ [Section 4.4.2, « Gestion des paramètres ad hoc », page 72](#)
- ♦ [Section 4.4.3, « Gestion des paramètres du cache ad hoc », page 73](#)
- ♦ [Section 4.4.4, « Gestion des paramètres d'importation », page 75](#)
- ♦ [Section 4.4.5, « Gestion des paramètres d'exportation », page 77](#)

### 4.4.1 Gestion des paramètres du journal

Le fichier `jasperserver.log` est situé à l'emplacement suivant :

- ♦ **Pour Windows** : `%ZRS_HOME%\js\apache-tomcat\webapps\jasperserver-pro\WEB-INF\logs`
- ♦ **Pour Linux** : `/opt/novell/zenworks-reporting/js/apache-tomcat/webapps/jasperserver-pro/WEB-INF/logs`

Pour gérer les paramètres du journal :

- 1 Cliquez sur *Manage > Server Settings > Log Settings* (Gérer > Paramètres du serveur > Paramètres du journal).
- 2 Utilisez la liste déroulante de la page *Log Settings* (Paramètres du journal) pour modifier le niveau de consignation de chaque classe.

Les quatre niveaux de consignation indiquent le type d'événement enregistré par l'outil prévu à cet effet.

Valeur	Niveau d'information
ERROR	N'inscrit dans le journal que les informations décrivant de graves défaillances du programme.
WARN	Inscrit dans le journal les messages d'erreur et d'avertissement. Les messages d'avertissement contiennent des informations de mise en garde pour vous aider à déterminer si les événements consignés nécessitent votre attention.
INFO	Inscrit dans le journal les messages d'erreur, d'avertissement et d'information. Les messages d'information décrivent des événements importants, tels que ceux qui affectent les performances de l'application.
DEBUG	Inscrit dans le journal les messages d'erreur, d'avertissement, d'information, et d'autres messages. Les messages de débogage sont particulièrement détaillés. N'utilisez ce paramètre que pour diagnostiquer un problème. DEBUG peut avoir une incidence sur les performances du système et ne doit pas être utilisé dans les environnements de production.

Le tableau ci-dessous répertorie les noms de chaque outil de consignation tels qu'ils apparaissent sur la page Paramètres du journal. Cette page permet de trouver un journal spécifique dans le fichier journal, ainsi qu'une description de l'outil de consignation.

Nom de l'outil de consignation	Identificateur dans le journal	Description
SQL query executer	JRJdbcQueryExecuter	Consigne les valeurs des paramètres et du texte SQL pour les requêtes exécutées par SQL Query Executer.
Input control value queries	valueQueryLog	Consigne les valeurs des paramètres et du texte SQL pour les requêtes associées à des contrôles d'entrée.
Cascading input control parameter resolution	FilterCore	Consigne les activités associées à des contrôles d'entrée en cascade. Les contrôles d'entrée axés sur des requêtes peuvent s'exécuter en cascade lorsqu'une requête contient un paramètre dont la valeur provient d'un autre contrôle d'entrée. Lors de la modification de la valeur du paramètre, une nouvelle exécution de la requête est automatiquement effectuée, ce qui peut modifier la liste des valeurs de son contrôle d'entrée.
Cascading input control query result caching	TokenControlLogic	Consigne l'utilisation du cache pour les résultats des requêtes de contrôle d'entrée en cascade.

Nom de l'outil de consignation	Identificateur dans le journal	Description
Hibernate SQL	SQL	Consigne les requêtes SQL exécutées par la couche Hibernation afin d'accéder à la base de données de l'espace de stockage ZENworks Reporting. Cet outil de consignation génère un volume élevé de données de consignation, ce qui est susceptible d'affecter les performances.
Ad Hoc data policy logging	CommonDomainDataStrategy SubFilterInputControlGenerator Autres	Consigne les différentes activités des implémentations de stratégie des données ad hoc, lesquelles utilisent des requêtes SQL ou des opérations en mémoire afin d'obtenir des ensembles de données pour les vues ad hoc.
SQL generated for Domain queries	JdbcBaseDataSet	Consigne les requêtes SQL générées à partir de requêtes à utilisant un domaine.
Connection handling for Domains	DataSourceResolverImpl	Consigne l'utilisation des connexions JDBC utilisées par des domaines pour exécuter des requêtes SQL.
Expression to JSON converter	ExpressionJSONConverter	Consigne des informations sur la conversion entre DomEL et JSON, laquelle est utilisée par des filtres ad hoc.
Domain-based security tests	SemanticLayerSecurityResolverImpl	Consigne les activités associées à la sécurité de niveau ligne ou colonne du domaine.
Cascading input control resolution for Domains	DomainFilterResolver	Consigne les mêmes activités que l'outil de consignation FilterCore (Cascading input control parameter resolution) ci-dessus, mais ajoute des informations spécifiques aux requêtes de domaine.
Ad Hoc cache activity	CachedData	Consigne des informations sur le cycle de vie des ensembles de données mis en cache lors de l'accès aux vues ad hoc.
Timing for SQL queries run for reports	JsControlledJdbcQueryExecutor	Consigne la durée nécessaire à une requête exécutée par SQL Query Executor pour renvoyer des données à un rapport.
Ad Hoc WorkingDataSet	WorkingDataSet	Consigne les activités de WorkingDataSet utilisées par l'éditeur ad hoc pour effectuer des transformations d'ensembles de données en mémoire sur les résultats de la requête.
General controller	AdhocAjaxController	Consigne les activités de l'éditeur ad hoc.
Crosstab controller	AdhocCrosstabAjaxController	Consigne les activités supplémentaires de l'éditeur ad hoc, ayant trait aux rapports d'analyse croisée.
Groovy code generation for memory datasets	GroovyGenerator	Consigne les classes Groovy générées à partir des expressions DomEL utilisées par l'éditeur ad hoc pour les filtres et les champs calculés.

Nom de l'outil de consignation	Identificateur dans le journal	Description
Ad Hoc AJAX requests	adHocAjaxRequests	Consigne les informations relatives aux requêtes AJAX effectuées par l'éditeur ad hoc et le concepteur de tableaux de bord, y compris les temps de réponse et les paramètres du rapport. Activez ce paramètre lorsque l'éditeur ad hoc et le concepteur de tableaux de bord ont rencontré une erreur ou si les délais de réponse sont excessifs.
Ad Hoc cache activity	com.jaspersoft.comms. datarator.CachedData	Effectue le suivi de la durée de vie des ensembles de données gérés par le cache ad hoc à mesure qu'ils basculent entre différents états. Cette sortie de journal contient des informations issues du cache ad hoc dans un format exploitable dans le cadre du dépannage. Ce paramètre permet de comprendre dans quelle mesure les temps de réponse des requêtes affectent les performances et la réactivité de l'éditeur ad hoc. Il ne consigne pas les requêtes proprement dites. Vous devez donc l'exécuter conjointement avec le paramètre de journal SQL Query Executer.

- 3 Pour ajouter un outil de consignation, faites défiler la page jusqu'en bas.
- 4 Utilisez la liste déroulante pour définir le niveau de consignation.

## 4.4.2 Gestion des paramètres ad hoc

Les paramètres ad hoc limitent les ressources disponibles pour les requêtes lors de la conception et de l'exécution de vues ad hoc. Les requêtes que vous pouvez définir sont les suivantes :

- ♦ *Ad Hoc Filter List of Values Row Limit* (Filtre ad hoc – Liste de valeurs – Limite de lignes) : nombre maximum d'éléments pouvant être affichés dans l'éditeur de conditions lorsqu'un utilisateur définit des filtres pour une vue ad hoc basée sur un domaine. En cas de dépassement de la limite lorsque les utilisateurs définissent des filtres, ZENworks Reporting affiche un message. Vous pouvez améliorer les performances en optant pour une valeur inférieure.
- ♦ *Ad Hoc Dataset Row Limit* (Ensemble de données ad hoc – Limite de lignes) : nombre maximum de lignes qu'une vue ad hoc peut renvoyer. Une fois la limite atteinte, ZENworks Reporting tronque les données. La définition d'une valeur inférieure peut améliorer les performances. En revanche, il se peut que vos rapports n'affichent pas l'ensemble de données complet.
- ♦ *Ad Hoc Query Timeout* (Timeout des requêtes ad hoc) : nombre de secondes pendant lesquelles le serveur doit attendre avant le timeout d'une vue ad hoc lors de l'exécution de sa requête. La définition d'une valeur inférieure peut empêcher l'affichage d'exceptions pour les utilisateurs lors de l'exécution de vues ad hoc. La définition d'une valeur plus élevée peut empêcher le timeout de calculs complexes. En revanche, cela se traduit par l'utilisation d'un plus grand nombre de connexions à la base de données.

Pour définir les paramètres ad hoc :

- 1 Cliquez sur *Manage > Server Settings* (Gérer > Paramètres du serveur), puis sélectionnez *Ad Hoc Settings* (Paramètres ad hoc).
- 2 Dans le champ *Ad Hoc Filter List of Values Row Limit* (Filtre ad hoc – Liste de valeurs – Limite de lignes), indiquez le nombre maximum d'éléments à afficher dans l'éditeur de conditions lorsqu'un utilisateur définit des filtres pour un rapport ad hoc basé sur un domaine.

- 3 Dans la requête *Ad Hoc Dataset Row Limit* (Ensemble de données ad hoc – Limite de lignes), indiquez le nombre maximum de lignes qu'une vue ad hoc peut renvoyer.
- 4 Dans le champ *Ad Hoc Query Timeout (seconds)* (Timeout des requêtes ad hoc en secondes), indiquez le nombre de secondes pendant lesquelles le serveur doit patienter avant le timeout d'un rapport ad hoc lors de l'exécution de sa requête.
- 5 Cliquez sur *Change* (Modifier) pour enregistrer vos modifications.

## Présentation des stratégies de données

Les stratégies de données déterminent la manière dont ZENworks Reporting gère le chargement et le traitement de données pour certains types de vues ad hoc. Elles déterminent la manière dont les données sont mises en cache, ainsi que la localisation de certains calculs. Vous pouvez, par exemple, indiquer que les données auxquelles accèdent des rapports basés sur des domaines sont regroupées, triées et concaténées dans la base de données, plutôt que d'en déléguer le traitement au serveur dans la mémoire.

Les stratégies de données que vous pouvez définir sont les suivantes :

- ♦ *Optimize Queries for JDBC-based Reports* (Optimiser les requêtes pour les rapports JDBC) : sélectionne le regroupement et le tri des requêtes pour les rapports JDBC. Dans le cas contraire, les requêtes s'exécutent en mémoire sans avoir été modifiées.
- ♦ *Optimize Queries for Domain-based Reports* (Optimiser les requêtes pour les rapports basés sur un domaine) : sélectionne le regroupement et le tri des requêtes pour les rapports basés sur un domaine. Dans le cas contraire, les requêtes s'exécutent en mémoire sans avoir été modifiées.

Pour définir des stratégies de données :

- 1 Cliquez sur *Manage > Server Settings > Ad Hoc Settings* (Gérer > Paramètres du serveur > Paramètres ad hoc).
- 2 Sélectionnez *Optimize Queries for JDBC-based Reports* (Optimiser les requêtes pour les rapports JDBC) afin de traiter les requêtes pour les rapports JDBC.
- 3 Sélectionnez *Optimize Queries for Domain-based Reports* (Optimiser les requêtes pour les rapports basés sur un domaine) afin de traiter les requêtes pour les rapports basés sur un domaine.
- 4 Cliquez sur *Modifier* pour enregistrer les paramètres actuels.

---

**REMARQUE :** ces paramètres de stratégie de données ne mettent pas à jour les rapports existants créés à partir de vues ad hoc dans votre espace de stockage. Pour modifier la stratégie de données d'un rapport existant, sélectionnez le paramètre approprié, ouvrez la vue correspondante dans l'éditeur ad hoc, puis réenregistrez le rapport.

---

### 4.4.3 Gestion des paramètres du cache ad hoc

ZENworks Reporting permet de mettre en cache temporairement des ensembles de résultats de requêtes ad hoc en vue de les réutiliser. Le cache est alimenté par les données générées par des requêtes lors de la création ou de l'exécution de vues ad hoc. Les ensembles de données sont identifiés de manière unique par une clé qui référence la requête proprement dite, l'URI source des données et les paramètres utilisés lors de l'envoi de la requête.

La mise en cache réduit les chargements de la base de données et met rapidement à la disposition des utilisateurs les ensembles de données fréquemment utilisés. Cette mise en cache s'effectue à la fois lors de la création et de l'exécution des rapports. Vous pouvez configurer le cache ad hoc afin d'optimiser les temps de réponse et l'utilisation de la mémoire pour vos schémas d'utilisation.

## Définition du cache

Par défaut, les ensembles de données de chaque utilisateur sont mis en cache séparément ; un paramètre de la clé du cache identifie l'utilisateur. Ce mode de mise en cache par utilisateur peut générer des ensembles de données en double lorsque plusieurs utilisateurs exécutent la même requête. Vous pouvez configurer ZENworks Reporting de manière à partager des ensembles de données mis en cache entre les différents utilisateurs. Pour ce faire, éditez le fichier `\WEB-INF\applicationContext-datarator.xml`.

Le code suivant configure `cacheKeyInterceptor` de manière à ignorer les références des utilisateurs connectés lors de la création de clés de cache :

---

```
<property name="ignoredParameters"> <list>
  ... <value>LoggedInUser</value>
<value>LoggedInUsername</value> </list>
</property>
```

---

Une fois le code ajouté, redémarrez ZENworks Reporting.

## Configuration du cache

En matière de tri et de récupération des données, la mise en cache peut améliorer les performances globales. Cependant, les ensembles de données inutilisés peuvent occuper une quantité considérable d'espace mémoire. Pour remédier à ces problèmes, vous devez configurer la fréquence d'effacement du cache.

Pour définir la fréquence d'effacement automatique du cache, éditez le fichier de configuration suivant :

---

### Expiration du cache ad hoc

---

Fichier de configuration

...\WEB-INF\ad hoc-ehcache.xml

Propriété	Valeur par défaut	Description
<code>maxEntriesLocalHeap</code>	1	Nombre maximal d'entrées du cache dans la mémoire de segment locale.
<code>timeToIdleSeconds</code>	300	Nombre de secondes avant de supprimer un ensemble de données du cache après son dernier accès. La valeur par défaut est 30 minutes. Si vous ne souhaitez pas définir de limite, entrez 0 (zéro).
<code>timeToLiveSeconds</code>	300	Durée de stockage maximale d'un ensemble de données dans le cache, même s'il fait l'objet d'accès répétés. Ce paramètre permet de s'assurer que les données caduques sont remplacées régulièrement. La valeur par défaut est 90 minutes. Si vous ne souhaitez pas définir de limite, entrez 0 (zéro).

---

Une fois le fichier de configuration modifié, redémarrez ZENworks Reporting.

## Effacement manuel du cache

Les administrateurs peuvent afficher la requête, mais pas le contenu de l'ensemble de données dans le cache. La page du cache ad hoc affiche également des données de performances concernant chaque requête. Ces informations se révèlent particulièrement utiles lorsque vous tentez de résoudre des problèmes de performances.

Les valeurs suivantes sont destinées à la requête :

- ♦ Query (msec) [Requête (ms)] : durée, en millisecondes, entre l'envoi de la requête à la source de données (base de données) et la réception de la première ligne.
- ♦ Fetch (msec) [Récupérer (ms)] : durée, en millisecondes, entre la réception de la première ligne depuis la source de données (base de données) et la réception de la dernière ligne.
- ♦ Memory used (MB) [Mémoire utilisée (Mo)] : taille, en mégaoctets, de l'ensemble de données en cours de stockage dans l'entrée de cache.

La page du cache ad hoc permet également aux administrateurs de supprimer manuellement des ensembles de données, si nécessaire, afin de récupérer des données récentes.

Pour afficher et effacer manuellement le cache ad hoc :

- 1 Cliquez sur *Manage > Server Settings > Ad Hoc Cache* (Gérer > Paramètres du serveur > Cache ad hoc).

La page du cache ad hoc qui s'affiche contient tous les ensembles de données présents dans le cache, triés par âge.

- 2 Dans la colonne *Query & Source* (Requête et source), cliquez sur la requête dont vous souhaitez afficher des détails.

La page Détails affiche des informations supplémentaires concernant la requête sélectionnée, telles que le nombre de lignes de l'ensemble de données mis en cache.

- 3 Cliquez sur *Clear* (Effacer) pour supprimer un ensemble de données du cache.
- 4 Cliquez sur *Clear All* (Effacer tout) dans la partie supérieure de la page du cache ad hoc afin de supprimer tous les ensembles de données.

### 4.4.4 Gestion des paramètres d'importation

Les paramètres d'importation vous permettent de simplifier la procédure d'importation.

L'importation fonctionne sur un serveur actif et toutes les ressources importées sont visibles immédiatement. De plus, tout paramètre de configuration ou de sécurité du catalogue importé prend effet immédiatement, sans devoir redémarrer le serveur.

L'importation doit obligatoirement s'effectuer via l'invite de commande.

#### Importation à partir de la ligne de commande

Syntaxe : `js-import [OPTIONS]`

---

**REMARQUE** : il est recommandé d'arrêter votre serveur avant d'utiliser l'utilitaire de ligne de commande d'importation, afin d'éviter les problèmes liés aux caches, à la configuration et à la sécurité. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la section relative aux « [services ZENworks Reporting](#) » du *Guide d'installation de ZENworks Reporting 5*.

---

Ce paramètre lit un catalogue d'espace de stockage à partir de votre système de fichiers et crée la ressource nommée dans l'espace de stockage de ZENworks Reporting. Le catalogue d'espace de stockage doit avoir été créé par l'interface d'exportation ou par la commande `js-export`, soit sous la forme d'une archive ZIP, soit d'une structure de dossiers.

**Tableau 4-2** Options de la commande `js-import`

Option	Explication
<code>--help</code>	Affiche des informations succinctes concernant les options disponibles.
<code>--input-dir</code>	Chemin d'accès pour l'importation d'un catalogue à partir d'un répertoire.
<code>--input-zip</code>	Chemin d'accès et nom de fichier pour l'importation d'un catalogue à partir d'un fichier ZIP.
<code>--update</code>	Les ressources du catalogue remplacent celles de l'espace de stockage si leurs URI et types correspondent.
<code>--skip-user-update</code>	En cas d'utilisation de l'option <code>--update</code> , les utilisateurs ne sont ni importés, ni mis à jour. Utilisez cette option pour importer des catalogues sans écraser les utilisateurs actuellement définis.
<code>--include-access-events</code>	Restaure les événements d'accès (date et heure de la dernière modification ainsi que le nom de l'utilisateur qui en est responsable) sur les ressources importées.
<code>--include-audit-events</code>	Édition professionnelle uniquement. Importe les données d'audit présentes dans le catalogue (le cas échéant).
<code>--include-monitoring-events</code>	Édition professionnelle uniquement. Importe les données de surveillance présentes dans le catalogue (le cas échéant).
<code>--include-server-settings</code>	Détermine si la configuration du système est mise à jour à partir du catalogue. Deux conditions préalables doivent être remplies pour que le catalogue puisse contenir des paramètres de configuration :  Les paramètres du serveur d'origine doivent être modifiés via l'interface utilisateur (Log Settings, Ad Hoc Settings, Ad Hoc Cache Settings - Paramètres du journal, Paramètres ad hoc, Paramètres du cache ad hoc).  Le catalogue doit être exporté avec l'option « everything » à partir de l'interface utilisateur ou de l'utilitaire de ligne de commande.  Lorsqu'ils sont importés, les paramètres serveur prennent effet dès que le serveur a été démarré.

Exemples :

- ◆ Permet d'importer l'archive de catalogue `myExport.zip` :

```
js-import --input-zip myExport.zip
```

- ◆ Permet d'importer le dossier de catalogue `myDir` en remplaçant les ressources existantes si leurs URI et types correspondent à ceux trouvés dans le catalogue :

```
js-import --input-dir myDir --update
```

- ◆ Permet d'importer le fichier d'archive de catalogue `myExport.zip`, mais d'ignorer les éventuels utilisateurs présents dans le catalogue :

```
js-import --input-zip myExport.zip --update --skip-user-update
```

- ♦ Permet d'importer le dossier de catalogue myDir avec les événements d'accès :

```
js-import --input-dir myDir --include-access-events
```

## 4.4.5 Gestion des paramètres d'exportation

Les paramètres d'exportation permettent d'exporter des utilisateurs et des rôles en plus ou au lieu du contenu de l'espace de stockage, mais aussi d'utiliser les pages des paramètres serveur pour les administrateurs système.

1 Cliquez sur *Manage > Server Settings > Export* (Gérer > Paramètres du serveur > Exporter).

2 Indiquez le nom du fichier *zip* de catalogue à exporter.

L'interface Web ne prend en charge que le format d'archive ZIP.

3 Cochez les cases suivantes en fonction du contenu de votre fichier de catalogue que vous souhaitez exporter :

- ♦ Cochez la case *Export Everything* (Tout exporter) pour exporter l'intégralité de l'espace de stockage, y compris les autorisations et les travaux de rapport, ainsi que l'ensemble des organisations, utilisateurs et rôles.

Cochez la case *Include access events* (Inclure les événements d'accès) pour inclure l'heure de modification des ressources.

- ♦ Désactivez la case à cocher *Export Everything* (Tout exporter), puis sélectionnez uniquement les utilisateurs et rôles à exporter.

Cochez la case *Include users with selected roles* (Inclure les utilisateurs avec les rôles sélectionnés) pour ne sélectionner que les rôles et utilisateurs.

- ♦ Dans tous les cas, cochez les cases *Include audit events* (Inclure les événements d'audit) et *Include monitoring events* (Inclure les événements de surveillance) indépendamment l'une de l'autre.

4 Cliquez sur *Exporter*.

Le serveur génère le fichier ZIP du catalogue et votre navigateur vous invite à enregistrer le fichier, suivant la taille du catalogue et les options que vous avez sélectionnées.

## Exportation à partir de la ligne de commande

Syntaxe : `js-export [OPTIONS]`

---

**REMARQUE** : il est recommandé d'arrêter l'instance de votre serveur avant d'exécuter l'utilitaire d'exportation. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la section relative aux « [services ZENworks Reporting](#) » du [Guide d'installation de ZENworks Reporting 5](#).

---

Ce paramètre indique les ressources de l'espace de stockage, telles que les rapports, images, dossiers et travaux planifiés à exporter vers le système de fichiers. Vous pouvez également exporter les définitions internes des rôles, utilisateurs et travaux planifiés, ainsi que les données d'audit existantes. Le résultat de l'exportation est connu sous le nom de catalogue d'espace de stockage. Il s'agit soit d'une archive, soit d'un ensemble de fichiers dans une structure de dossiers :

**Tableau 4-3** Options de la commande *js-export*

Option	Explication
--everything	Exporte tout le contenu, à l'exception des données d'audit et de surveillance : ressources de l'espace de stockage, autorisations, travaux de rapport, utilisateurs et rôles. Si des paramètres serveur ont été modifiés dans l'interface utilisateur, ils sont également inclus. Cette option correspond à :  <code>--uris --repository-permissions --report-jobs --users --roles</code>
--help	Affiche des informations succinctes concernant les options disponibles.
--include-access-events	Les événements d'accès (date et heure de la dernière modification ainsi que le nom de l'utilisateur qui en est responsable) sont exportés.
--output-dir	Chemin d'accès à un répertoire dans lequel le dossier du catalogue de sortie doit être créé.
--output-zip	Chemin d'accès et nom du fichier ZIP du catalogue de sortie à créer.
--report-jobs	Liste séparée par des virgules des URI de dossier et d'unité de rapport de l'espace de stockage pour lesquels des travaux d'unité de rapport doivent être exportés. Dans le cas d'un URI de dossier, cette option exporte les travaux planifiés de tous les rapports du dossier et, de manière récursive, de tous les sous-dossiers.
--repository-permissions	Lorsque cette option est définie, les autorisations de l'espace de stockage sont exportées avec chaque ressource et dossier exportés.  Cette option doit être utilisée conjointement avec --uris.
--roles	Liste séparée par des virgules des rôles à exporter. Si aucun rôle n'est spécifié avec cette option, tous les rôles sont exportés.
--role-users	Lorsque cette option est définie, chaque exportation d'un rôle entraîne l'exportation de tous les utilisateurs qui appartiennent à ce rôle. Cette option doit être utilisée avec --roles.
--uris	Liste séparée par des virgules des URI de dossier ou de ressource de l'espace de stockage.
--users	Liste séparée par des virgules des utilisateurs à exporter. Si aucun utilisateur n'est spécifié avec cette option, tous les utilisateurs sont exportés. Lors de l'exportation d'un utilisateur, tous ses attributs sont inclus. Afin de conserver la cohérence, tous les rôles qui lui sont assignés sont également exportés. Lorsque vous spécifiez des utilisateurs, vous devez indiquer leur identifiant d'organisation, le cas échéant. Par exemple :  <code>--users user1, "user2 organization_1", ...</code>
--include-audit-events	Inclut les données d'audit de l'ensemble des utilisateurs et des ressources dans l'exportation.
--include-monitoring-events	Inclut les données de surveillance de l'ensemble des utilisateurs et des ressources dans l'exportation.

Exemples :

- ♦ Pour exporter tout le contenu de l'espace de stockage :  
`js-export --everything --output-dir myExport`
- ♦ Pour exporter l'unité de rapport /reports/samples/AllAccounts dans un dossier de catalogue :  
`js-export --uris /organizations/organization_1/reports/samples/AllAccounts --output-dir myExport`

- ♦ Pour exporter les dossiers /images et /fonts :

```
js-export --uris /organizations/organization_1/images,/organizations/  
organization_1/reports --output-dir myExport
```

- ♦ Pour exporter toutes les ressources (à l'exception des utilisateurs, des rôles et des planifications de travaux), ainsi que leurs autorisations dans un catalogue ZIP :

```
js-export --uris / --repository-permissions --output-zip myExport.zip
```

- ♦ Pour exporter l'ensemble des ressources et des travaux du rapport :

```
js-export --uris / --report-jobs / --output-dir myExport
```

- ♦ Pour exporter les travaux de rapport de l'unité de rapport /reports/samples/AllAccounts :

```
js-export --report-jobs /organizations/organization_1/reports/samples/  
AllAccounts --output-dir myExport
```

Pour exporter tous les rôles et utilisateurs :

```
js-export --roles --users --output-dir myExport
```

- ♦ Pour exporter les rôles ROLE\_USER et ROLE\_ADMINISTRATOR, ainsi que tous les utilisateurs appartenant à l'un ou l'autre rôle :

```
js-export --roles ROLE_USER, ROLE_ADMINISTRATOR --role-users --output-dir  
myExport
```



---

# 5 Outil de configuration de ZENworks Reporting

Effectuez les tâches décrites dans les sections suivantes pour lancer l'outil de configuration de ZENworks Reporting :

- ♦ [Section 5.1, « Présentation des fonctionnalités de l'outil de configuration de ZENworks Reporting », page 81](#)
- ♦ [Section 5.2, « Reconfiguration de la solution ZENworks Reporting », page 81](#)

## 5.1 Présentation des fonctionnalités de l'outil de configuration de ZENworks Reporting

L'outil de configuration de ZENworks Reporting permet de configurer ZENworks Reporting ou de modifier différents paramètres du logiciel. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- ♦ Reconfigurer des ports
- ♦ Renouveler les certificats SSL
- ♦ Reconfigurer les détails du serveur LDAP
- ♦ Reconfigurer la source de données
- ♦ Reconfigurer les serveurs de base de données
- ♦ Reconfigurer le serveur de messagerie sortant

L'accès à cet outil n'est possible que sur un appareil sur lequel ZENworks Reporting est installé. Les paramètres de configuration antérieurs sont conservés lors de la définition d'une configuration spécifique par exemple, des ports ignorés. Cet outil s'installe simultanément avec ZENworks Reporting et s'exécute uniquement en mode graphique.

## 5.2 Reconfiguration de la solution ZENworks Reporting

L'outil de configuration de ZENworks Reporting est installé dans le cadre de l'installation de ZENworks Reporting. Il est installé à l'emplacement suivant :

- ♦ **Pour Windows :**

`\\%ZRS_HOME%\bin\zrsconfig.exe`

♦ **Pour Linux :**

```
/opt/novell/zenworks-reporting/bin/zrsconfig.sh
```

1 Exécutez l'outil de configuration ZENworks Reporting à l'aide de la méthode d'interface graphique (GUI) :

- ♦ **Pour Windows :** cliquez sur *Démarrer > Tous les programmes > ZENworks Reporting > ZENworks Reporting Configuration*

ou exécutez la commande suivante :

```
\%ZRS_HOME%\bin\zrsconfig.exe
```

- ♦ **Pour Linux :** exécutez la commande suivante :

```
/opt/novell/zenworks-reporting/bin/zrsconfig.sh
```

2 Suivez les invites du programme de configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 5.2.1, « Flux de configuration », page 82.](#)

## 5.2.1 Flux de configuration

Ce tableau décrit tous les paramètres de configuration définis à l'aide de l'outil de configuration de ZENworks Reporting. Les paramètres ne sont mis à jour qu'une fois tous les paramètres de configuration définis.

Invites de configuration	Explication
Specify the language (Spécifier la langue)	Vous êtes invité à sélectionner la langue d'exécution de l'outil de configuration de ZENworks Reporting. Sélectionnez la langue, puis cliquez sur <i>Continue</i> (Continuer).
Reconfigure Ports (Reconfigurer les ports)	<p>Les ports actuellement configurés sont affichés. Vous pouvez reconfigurer les ports. Si vous avez modifié un port, seul ce port est mis à jour. Les paramètres de configuration antérieurs sont conservés pour les autres ports.</p> <p>Les ports suivants sont utilisés par ZENworks Reporting :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>Port du serveur:</b> il s'agit d'un port non sécurisé utilisé par ZENworks Reporting.</li><li>♦ <b>Port serveur sécurisé :</b> port sécurisé utilisé par ZENworks Reporting.</li><li>♦ <b>Port de connexion AJP :</b> il s'agit du port AJP utilisé par ZENworks Reporting. Il représente un composant de connecteur qui communique avec un connecteur Web via le protocole AJP.</li><li>♦ <b>Port d'arrêt</b></li><li>♦ <b>Port de serveur de base de données :</b> ce port est utilisé par la base de données POSTGRES intégrée dans ZENworks Reporting et ne peut pas être modifié.</li></ul>

---

**Invites de configuration****Explication**

---

Renouveler SSL Vous pouvez renouveler le certificat SSL de ZENworks Reporting.

**Pour renouveler les certificats SSL immédiatement** : cochez la case *Renouveler le certificat* si vous souhaitez renouveler les certificats SSL.

◆ **Pour une autorité de certification interne** :

1. Sélectionnez *Autorité de certification interne*.
2. Cliquez sur *Suivant*.

◆ **Pour une autorité de certification externe** :

1. Sélectionnez *Autorité de certification externe*.
2. Spécifiez les informations suivantes :

- ◆ **Certificat SSL signé** : cliquez sur *Sélectionner*, puis accédez au fichier de certificat `.der` signé.
- ◆ **Fichier de clé privée** : cliquez sur *Sélectionner*, puis accédez au fichier de clé privée `.der` associé au certificat signé.
- ◆ **Autorité de certification** : cliquez sur *Sélectionner*, puis accédez au fichier de certificat CA approuvé `.der`.

3. Cliquez sur *Next* (Suivant).

**Pour renouveler les certificats SSL ultérieurement** : désactivez la case à cocher *Renouveler le certificat*, puis cliquez sur *Suivant*.

---

Invites de configuration	Explication
Reconfigure LDAP (Reconfigurer LDAP)	<p data-bbox="480 247 1438 296">Vous pouvez reconfigurer les détails de connexion du serveur LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).</p> <p data-bbox="480 323 1175 350">Vous pouvez reconfigurer le serveur LDAP dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="505 378 1260 405">◆ Modification des groupes d'administration pour ZENworks Reporting.</li> <li data-bbox="505 420 1430 478">◆ Mise à jour du mot de passe d'un utilisateur servant à établir une liaison simple sur le serveur LDAP.</li> <li data-bbox="505 493 842 520">◆ Migration d'un serveur LDAP.</li> <li data-bbox="505 535 1122 562">◆ Modification des détails de connexion du serveur LDAP.</li> <li data-bbox="505 577 1182 604">◆ Le serveur LDAP doit pointer vers un serveur de sauvegarde.</li> </ul> <p data-bbox="480 632 1406 716"><b>REMARQUE</b> : la gestion des utilisateurs et des rôles s'effectue par le biais du protocole LDAP. Dans LDAP, les groupes peuvent être assignés à un rôle d'administrateur ZENworks Reporting.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="500 743 1438 1346">1. Les paramètres actuels sont affichés : <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="561 785 1414 844">◆ <b>Serveur</b> : vous pouvez modifier le nom DNS ou l'adresse IP du serveur LDAP utilisé dans le cadre de l'authentification des utilisateurs.</li> <li data-bbox="561 858 1398 917">◆ <b>SSL</b> : cochez la case <i>SSL</i> si le serveur LDAP est configuré en mode SSL ou désactivez-la s'il est configuré dans un autre mode.</li> <li data-bbox="561 932 1382 991">◆ <b>Port</b> : la valeur du port actuellement configuré est affichée. Vous pouvez la modifier.</li> <li data-bbox="561 1005 1438 1163">◆ <b>Nom d'utilisateur</b> : mettez à jour le nom d'utilisateur au format DN (nom distinctif). Par exemple, pour eDirectory <code>cn=admin, o=mycompany</code> et pour Active Directory <code>cn=ReadOnlyUser, cn=users, dc=organization, dc=com</code> Le nom d'utilisateur est obligatoire pour disposer d'un accès en lecture seule à la source LDAP.</li> <li data-bbox="561 1178 1382 1205">◆ <b>Mot de passe</b> : mettez à jour le mot de passe de l'utilisateur de ZENworks.</li> <li data-bbox="561 1220 1398 1346">◆ <b>(Facultatif) Contexte racine</b> : si le contexte racine est spécifié, les groupes appartenant à ce seul contexte (conteneurs imbriqués) seront disponibles. Si vous ne spécifiez aucun contexte racine, le conteneur racine de l'annuaire devient le point d'entrée.</li> </ul> </li> <li data-bbox="500 1360 748 1388">2. Cliquez sur <i>Suivant</i>.</li> <li data-bbox="500 1402 1438 1703">3. Sélectionnez un ou plusieurs groupes sur le serveur LDAP pour assigner le rôle d'administrateur dans ZENworks Reporting. Tout utilisateur appartenant à ces groupes assignés peut se connecter à ZENworks Reporting avec des droits d'administration. Ces droits sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="561 1545 1398 1604">◆ Assigner des droits pour diverses ressources ZENworks Reporting (rapports, domaine, sources de données, etc.) à des rôles ZENworks Reporting.</li> <li data-bbox="561 1619 1438 1703">◆ Assigner des droits d'affichage, de création, de planification et de suppression de ressources de création de rapports (rapports, domaine, sources de données, etc.).</li> </ul> </li> <li data-bbox="500 1717 748 1745">4. Cliquez sur <i>Suivant</i>.</li> </ol>

Invites de configuration	Explication
Reconfigure Data Source (Reconfigurer la source de données)	<p>Les paramètres actuels de la source de données sont affichés et peuvent être mis à jour. La configuration des sources de données publie les domaines et les rapports pour ZENworks Reporting.</p> <p>Vous pouvez modifier la source de données dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Une source de données mise à jour doit être importée.</li> <li>◆ Un nouvel ensemble de domaines et de rapports a été mis à jour dans ZENworks.</li> <li>◆ Le domaine d'audit doit être configuré dans le cadre de l'installation de ZENworks 11 SP3.</li> </ul> <p><b>Pour reconfigurer une source de données ultérieurement</b> : cochez la case <i>Configurer la source de données ultérieurement</i>.</p> <p><b>Pour reconfigurer une source de données immédiatement</b> : désactivez la case à cocher <i>Configurer la source de données ultérieurement</i>, puis cliquez sur <i>Next</i> (Suivant).</p> <p>Vous pouvez reconfigurer la source de données à l'aide de l'une des méthodes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Pour la zone de gestion ZENworks</b> : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sélectionnez <i>Zone de gestion ZENworks</i>.</li> <li>2. Spécifiez les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Adresse du serveur</b> : nom DNS ou adresse IP du serveur ZENworks à partir duquel vous voulez télécharger le domaine et les rapports.</li> <li>◆ <b>Port SSL</b> : port SSL du serveur ZENworks.</li> <li>◆ <b>Nom d'utilisateur</b> : utilisateur ZENworks disposant de droits de superadministrateur.</li> <li>◆ <b>Mot de passe</b> : mot de passe de l'utilisateur de ZENworks.</li> </ul> </li> <li>3. Cliquez sur <i>Suivant</i>. La boîte de dialogue du certificat ZENworks s'ouvre.</li> <li>4. Validez le certificat et cliquez ensuite sur <i>Oui</i> dans la boîte de dialogue Certificat.</li> </ol> <p>Le programme d'installation récupère les fichiers de ressources ZENworks et publie les rapports, les domaines et la source de données.</p> </li> </ul>

**♦ Pour les autres produits ZENworks :**

1. Sélectionnez *Fichier de configuration de Reporting*.
2. Cliquez sur *Sélectionner*, accédez à une ressource (ZENworks Mobile Management, par exemple), puis cliquez sur *Suivant*.

**REMARQUE** : les ressources sont fournies dans un fichier au format .zip et publiées sur le [site Web de Novell \(http://download.novell.com/\)](http://download.novell.com/). Téléchargez ces fichiers à un emplacement temporaire sur votre périphérique Windows ou Linux.

3. Le programme d'installation vous invite à configurer la base de données. Les bases de données prises en charge par les produits ZENworks sont les suivantes :
    - ♦ **Sybase SQL Anywhere**
    - ♦ **Microsoft SQL Server**
    - ♦ **Oracle**
  4. Spécifiez les éléments suivants en fonction de la base de données que vous avez sélectionnée :
    - ♦ **Serveur** : spécifiez l'adresse IP de la base de données ZENworks.
    - ♦ **Port de serveur de base de données**
    - ♦ **Nom de la base de données**
    - ♦ **Nom de l'instance** : ce champ s'affiche si *Microsoft SQL Server* est sélectionné.
    - ♦ **Nom d'utilisateur** : indiquez l'utilisateur de base de données créé par ZENworks.
    - ♦ **Mot de passe**
  5. Cliquez sur *Suivant*.
-

Invites de configuration	Explication
Reconfigure the Outbound Email Server (Reconfigurer le serveur de messagerie sortant)	<p data-bbox="480 247 1442 300">Vous pouvez reconfigurer le serveur de messagerie sortant. Cette configuration est requise pour activer la fonction de programmation de rapports de ZENworks Reporting.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="508 327 1442 380">♦ <b>Pour configurer le serveur de messagerie sortant maintenant, procédez comme suit :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="557 401 1365 453">1. Désactivez la case à cocher <i>Configurer le serveur de messagerie sortant ultérieurement</i>.</li> <li data-bbox="557 474 1442 785">2. Spécifiez les informations suivantes :               <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="618 516 1442 600">♦ <b>Adresse du serveur de messagerie SMTP</b> : spécifiez le nom DNS ou l'adresse IP du serveur SMTP. le serveur SMTP est utilisé pour l'envoi de messages électroniques.</li> <li data-bbox="618 621 1442 674">♦ <b>Port</b> : spécifiez le numéro de port sur lequel le serveur SMTP écoute. Par défaut, il s'agit du 25.</li> <li data-bbox="618 695 1442 747">♦ <b>Adresse électronique d'origine</b> : spécifiez l'adresse électronique de l'expéditeur.</li> <li data-bbox="618 768 1252 785">♦ <b>Mot de passe</b> : spécifiez le mot de passe de l'expéditeur.</li> </ul> </li> <li data-bbox="557 806 805 823">3. Cliquez sur <i>Installer</i>.</li> </ol> </li> <li data-bbox="508 848 1442 900">♦ <b>Pour configurer le serveur de messagerie sortant ultérieurement, procédez comme suit :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="557 921 1390 938">1. Cochez la case <i>Configurer le serveur de messagerie sortant ultérieurement</i>.</li> <li data-bbox="557 959 805 976">2. Cliquez sur <i>Installer</i>.</li> </ol> </li> </ul>
Configuration completion (Fin de la configuration)	<p data-bbox="480 1010 1243 1035">Un message de confirmation s'affiche une fois la configuration terminée.</p> <p data-bbox="480 1056 1442 1104">La reconfiguration des paramètres mis à jour dans tous les écrans n'a lieu qu'une fois la configuration terminée.</p>

