

管理快速入門

Novell® ZENworks® 11

11

2011 年 1 月 5 日

www.novell.com



法律聲明

Novell, Inc. 不對本文件的內容或使用做任何表示或保證，且特別聲明不對任何特定用途的適銷性或適用性提供任何明示或默示的保證。此外，Novell, Inc. 有權隨時修訂本出版品或更改其內容，而無義務向任何個人或實體告知這類修訂或變更。

此外，Novell, Inc. 不對軟體做任何表示或保證，且特別聲明不對任何特定用途的適銷性或適用性提供任何明示或默示的保證。此外，Novell, Inc. 有權隨時變更部分或全部 Novell 軟體，而無義務向任何個人或實體告知這類變更。

此合約下提到的任何產品或技術資訊可能受美國出口管制法與其他國家 / 地區的貿易法的限制。您同意遵守所有出口管制規定，並同意取得出口、再出口或進口產品所需的一切授權或類別。您同意不出口或再出口至目前美國出口排除清單上所列之實體，或是任何美國出口法所指定之禁運或恐怖主義國家 / 地區。您同意不將交付產品用在禁止的核武、飛彈或生化武器等用途上。請參閱 [Novell 國際貿易服務網頁 \(http://www.novell.com/info/exports/\)](http://www.novell.com/info/exports/)，以取得有關出口 Novell 軟體的詳細資訊。Novell 無需承擔您無法取得任何必要的出口核准之責任。

版權所有 © 2007 - 2011 Novell, Inc. 保留所有權利。未獲得出版者的書面同意前，不得對本出版品之任何部分進行重製、複印、儲存於檢閱系統或傳輸的動作。

Novell, Inc.
404 Wyman Street, Suite 500
Waltham, MA 02451
U.S.A.
www.novell.com

線上文件：若要存取本產品及其他 Novell 產品的最新線上文件，請參閱 [Novell 文件網頁 \(http://www.novell.com/documentation\)](http://www.novell.com/documentation)。

Novell 商標

若要查看 Novell 商標，請參閱 [Novell 商標和服務標誌清單 \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html)。

協力廠商資料

所有的協力廠商商標均為其各別擁有廠商的財產。

目錄

關於本指南	9
I 綜覽	11
1 ZENworks 11 產品	13
2 產品綜覽	15
2.1 ZENworks 功能	15
2.2 系統結構	16
2.2.1 主要伺服器	16
2.2.2 輔助設備	17
2.2.3 受管理設備	18
2.2.4 僅庫存的設備	18
2.2.5 管理區域	18
3 ZENworks 術語	19
II 系統組態	21
4 快速任務清單	23
4.1 管理工具	23
4.2 區域組態	23
4.3 代理程式部署	25
4.4 系統訊息與報告	25
5 管理工具	27
5.1 ZENworks 控制中心	27
5.1.1 存取 ZENworks 控制中心	27
5.1.2 導覽 ZENworks 控制中心	28
5.2 zman 指令行公用程式	29
5.2.1 位置	30
5.2.2 語法	30
5.2.3 指令說明	30
5.3 zac 指令行公用程式	31
5.3.1 位置	31
5.3.2 語法	31
5.3.3 指令說明	31
6 管理區域組態	33
6.1 組織設備：資料夾與群組	33
6.1.1 資料夾	33
6.1.2 群組	36
6.1.3 資料夾與群組的指定承襲	39
6.2 建立註冊金鑰與規則	39

6.2.1	註冊金鑰	39
6.2.2	註冊規則	41
6.2.3	設備命名範本	43
6.2.4	更多資訊的位置	44
6.3	連接至使用者來源	44
6.4	建立 ZENworks 管理員帳戶	46
6.4.1	建立管理員帳戶	46
6.4.2	建立管理員群組帳戶	48
6.5	修改組態設定	51
6.5.1	在管理區域上修改組態設定	52
6.5.2	在資料夾上修改組態設定	52
6.5.3	在設備上修改組態設定	52
6.6	更新 ZENworks 軟體	53
6.7	建立位置	53
6.7.1	定義網路環境	53
6.7.2	建立位置	55
7	ZENworks Adaptive Agent 部署	57
7.1	設定調適性代理程式功能	57
7.1.1	與 ZENworks Desktop Management Agent 共存	58
7.1.2	自定調適性代理程式功能	58
7.2	安裝 ZENworks Adaptive Agent	60
7.2.1	在 Windows 上手動安裝	60
7.2.2	在 Linux 上手動安裝	61
7.2.3	ZENworks 控制中心部署任務	62
7.3	使用 ZENworks Adaptive Agent	63
7.3.1	登入管理區域	63
7.3.2	導覽調適性代理程式檢視窗	64
7.3.3	將受管理設備升級為輔助設備	68
8	系統訊息與報告	69
8.1	檢視系統訊息	69
8.1.1	檢視訊息摘要	69
8.1.2	確認訊息	70
8.1.3	更多資訊的位置	71
8.2	建立監看清單	71
8.3	產生報告	72
III	產品管理	75
9	快速任務清單	77
9.1	資產管理	77
9.2	組態管理	78
9.3	端點安全性管理	79
9.4	修補程式管理	79
10	資產管理	81
10.1	啟動資產管理	81
10.2	啟用 ZENworks Adaptive Agent 中的資產管理功能	81
10.3	收集軟體與硬體庫存	81
10.3.1	啟動設備掃描	82

10.3.2	檢視設備庫存	83
10.3.3	產生庫存報告	84
10.3.4	更多資訊的位置	84
10.4	監看軟體使用率	84
10.5	監控授權法規遵循	85
10.5.1	授權法規遵循元件	86
10.5.2	探查安裝的產品	87
10.5.3	建立目錄產品和採購記錄	87
10.5.4	建立授權產品	89
10.5.5	檢視法規遵循資料	91
10.5.6	更多資訊的位置	92
10.6	配置授權	92
11	組態管理	97
11.1	啟動組態管理	97
11.2	啟用 ZENworks Adaptive Agent 中的組態管理功能	97
11.3	配送軟體	98
11.3.1	建立套裝軟體	98
11.3.2	指定套裝軟體	98
11.3.3	更多資訊的位置	99
11.4	套用規則	99
11.4.1	建立規則	100
11.4.2	指定規則	102
11.4.3	更多資訊的位置	102
11.5	複製設備影像	102
11.5.1	設定開機前服務	103
11.5.2	擷取影像	104
11.5.3	套用影像	105
11.5.4	更多資訊的位置	107
11.6	遠端管理設備	107
11.6.1	建立遠端管理規則	109
11.6.2	設定遠端管理設定值	111
11.6.3	在 Windows 設備上執行遠端控制、遠端檢視與遠端執行操作	112
11.6.4	執行遠端診斷操作	114
11.6.5	執行檔案傳輸操作	116
11.6.6	在 Linux 設備上執行遠端控制、遠端檢視與遠端登入操作	117
11.6.7	在 Linux 設備上執行遠端 SSH 操作	119
11.6.8	更多資訊的位置	119
11.7	收集軟體與硬體庫存	119
11.7.1	啟動設備掃描	120
11.7.2	檢視設備庫存	120
11.7.3	產生庫存報告	121
11.7.4	更多資訊的位置	122
11.8	個人組態移轉	122
11.9	Linux 管理	122
12	端點安全性管理	125
12.1	啟動端點安全性管理	125
12.2	啟用端點安全性代理程式	125
12.3	建立位置	126
12.4	建立安全性規則	126
12.5	將規則指定給使用者與設備	129
12.6	將規則指定給區域	130

13 修補程式管理	133
13.1 啟動修補程式管理	133
13.2 啟用 ZENworks Adaptive Agent 中的修補程式管理功能	133
13.3 啟動訂用服務	134
13.4 部署修補	135
13.5 更多資訊的位置	136
 IV 附錄	 137
 A 安裝與設定文件	 139
 B 管理文件	 141

關於本指南

本《ZENworks 11 管理快速入門》可協助您快速掌握管理 ZENworks 11 Management 系統的基本知識。您應已安裝 ZENworks 系統。如果尚未安裝，請參閱《ZENworks 11 安裝指南》。

本指南中的資訊是以下列方式編排：

- ◆ 「**綜覽**」(第 11 頁)：提供 ZENworks 11 的版本資訊以及系統結構與功能的扼要綜覽，並介紹新功能與增強功能。
- ◆ 「**系統組態**」(第 21 頁)：提供在使用 ZENworks 11 產品之前設定 ZENworks 管理區域的指示。
- ◆ 「**產品管理**」(第 75 頁)：提供使用 ZENworks 11 產品 (資產管理、組態管理、端點安全性管理和修補程式管理) 的指示。

使用對象

任何人若要設定 ZENworks 系統、監看 ZENworks 系統、或執行任何與管理設備或使用者有關的 ZENworks 任務，皆可參考本指南。

意見反應

我們希望得到您對本手冊以及本產品隨附之其他文件的意見和建議。您可以使用線上文件各頁底部的「使用者意見」功能，或造訪 [Novell 文件的意見反應網站 \(http://www.novell.com/documentation/feedback.html\)](http://www.novell.com/documentation/feedback.html)，寫下您的意見。

其他文件

也可以透過 ZENworks 11 的其他支援文件 (包括 PDF 與 HTML 格式)，來瞭解與實作本產品。如需其他文件，請參閱 [ZENworks 11 文件 \(http://www.novell.com/documentation/zenworks11\)](http://www.novell.com/documentation/zenworks11)。

綜覽

以下幾節將提供 ZENworks 11 產品的相關資訊和 ZENworks 系統結構的綜覽，並介紹各項新功能：

- ◆ 第 1 章 「ZENworks 11 產品」 (第 13 頁)
- ◆ 第 2 章 「產品綜覽」 (第 15 頁)
- ◆ 第 3 章 「ZENworks 術語」 (第 19 頁)

ZENworks 11 產品

1

Novell ZENworks 11 包含以下產品：

- ◆ 資產管理
- ◆ 組態管理
- ◆ 端點安全性管理
- ◆ 修補程式管理

上述產品可以單獨購買，也可以做為套件一起購買。如果購買單個 ZENworks 11 產品（例如組態管理），則其他三個產品（資產管理、端點安全性管理和修補程式管理）也會與組態管理一起安裝，但只有 60 天的試用期。在此之後，可以透過 ZENworks 管理主控台提供有效的產品授權，以便啟動所需的產品。

下表列出了可用的 ZENworks 11 套件：

表格 1-1 ZENworks 11 套件

ZENworks 11 套件	完整授權版產品
ZENworks 11 企業版	<ul style="list-style-type: none">◆ ZENworks 11 Configuration Management◆ ZENworks 11 Asset Management◆ ZENworks 11 Patch Management◆ ZENworks 11 Endpoint Security Management◆ ZENworks Reporting Server (由 BusinessObjects Enterprise 提供支援)◆ AdminStudio 9.5 ZENworks Edition◆ ZENworks Handheld Management
ZENworks 11 進階版 ¹	<ul style="list-style-type: none">◆ ZENworks 11 Configuration Management◆ ZENworks 11 Patch Management◆ ZENworks Reporting Server (由 BusinessObjects Enterprise 提供支援)◆ AdminStudio 9.5 ZENworks Edition◆ ZENworks Handheld Management
端點生命週期管理套件	<ul style="list-style-type: none">◆ ZENworks 11 Configuration Management◆ ZENworks 11 Asset Management◆ ZENworks 11 Patch Management◆ ZENworks Reporting Server (由 BusinessObjects Enterprise 提供支援)◆ AdminStudio 9.5 ZENworks Edition◆ ZENworks Application Virtualization 8.0.1

¹ ZENworks 11 進階版還包含 ZENworks 11 Asset Management 和 ZENworks 11 Endpoint Security Management 的 60 天試用版授權。

Novell ZENworks 11 提供對 Windows 與 Linux 伺服器 / 工作站 (統稱為設備) 的全面管理。在 ZENworks 11 中，Windows 與 Linux 設備都可以當做伺服器。

請閱讀以下各節：

- ◆ 第 2.1 節「ZENworks 功能」(第 15 頁)
- ◆ 第 2.2 節「系統結構」(第 16 頁)

2.1 ZENworks 功能

下表列出了 ZENworks 11 中包含的產品所提供的功能：

表格 2-1 ZENworks 11 功能


ZENworks 功能	資產管理	組態管理	端點安全性管理	修補程式管理
探查網路中可部署的設備，並建立部署任務，以將 ZENworks 軟體部署於這些設備上	✓	✓	✓	✓
管理及部署您設備上的軟體		✓		
透過規則管理設備組態與應用程式設定		✓		
自動套用影像與程序檔		✓		
使用安全且快速的介面從遠端管理設備		✓		
透過向 Windows 與 Linux 設備套用規則來建立組態		✓		
收集硬體與軟體庫存	✓	✓	✓	✓
產生規則、庫存、套裝軟體與訊息的報告	✓	✓	✓	✓
將舊的軟體安裝轉換並自定為符合業界標準的 MSI，以便於部署 (http://www.novell.com/documentation/zenworks11/pdfdoc/adminstudio/AS95UserGuide.pdf)		✓		
自動持續地管理軟體修補的應用，以減少漏洞與問題				✓
管理軟體資產	✓			✓
管理本地光學媒體與所有附加儲存設備的使用		✓	✓	
在管理區域中所有已安裝 ZENworks 11 軟體的設備上更新該軟體	✓	✓	✓	✓
自動移轉一組自定的系統設定和應用程式設定		✓		

ZENworks 功能	資產管理	組態管理	端點安全性管理	修補程式管理
管理 Linux 設備	✓	✓		✓
透過合併單一管理主控台下資料、設備以及連接之安全性規則的執行來施行端點安全性。		✓	✓	✓
佈建支援 Intel AMT 的設備，並以頻外方式管理這些設備的電源狀態。		✓		

2.2 系統結構

ZENworks 系統結構包含主要伺服器、輔助伺服器以及受管理設備等元件。這些元件會歸入管理領域中（統稱為「管理區域」）。

圖 2-1 管理區



一個管理區域由至少一個主要伺服器、輔助設備（如有需要）、一或多個受管理設備或僅庫存設備組成。主要伺服器與輔助設備會互相協作來管理設備。管理區的資訊會存放在其中一部主要伺服器的資料庫中，或儲存在其他未安裝 ZENworks 的外部伺服器上。

2.2.1 主要伺服器

主要伺服器是 ZENworks 系統的焦點。根據您要使用 ZENworks 進行管理之設備的數量與位置，可能會需要加設其他主要伺服器。安裝及設定 ZENworks 軟體時，會將 ZENworks 服務新增至每部實體或虛擬的主要伺服器。

您還可以透過將 ZENworks Appliance 部署到受支援的虛擬基礎結構來設定主要伺服器。ZENworks Appliance 是以自定的 SUSE Linux Enterprise Server 11 JeOS (SLES 11) 為基礎建置而成，並且與 ZENworks 伺服器一起預先安裝。

主要伺服器包含下列 ZENworks 元件：

- ◆ **ZENworks 服務**：提供軟體管理、規則執行、複製影像、庫存收集、資產管理等功能的 ZENworks 軟體。主要服務包括 ZENworks Server Service、ZENworks Loader、ZENworks Imaging Service、與 ZENworks Management Service。
- ◆ **內容儲存機制**：內容儲存機制在 ZENworks Configuration Management 中的使用範圍很廣，它可以儲存等待配送至設備的軟體檔案；但它在 ZENworks Asset Management 中的使用範圍則有限。

在 ZENworks Configuration Management 中，內容儲存機制包含軟體、規則以及組態中繼資料（儲存於資料庫中）。規則與軟體可傳送給系統內的受管理設備。其內容會予以壓縮及加密。預設會根據您所控制的排程，自動在管理區中的主要伺服器間複製內容。但您可以設定此作業將特定的伺服器排除在外。它還包含用於更新 ZENworks 系統檔案的更新套件。

在 ZENworks Asset Management 中，內容儲存機制包含用於更新 ZENworks 系統檔案的更新套件，以及在對軟體和硬體執行庫存期間用來識別產品的產品識別更新。

- ◆ **ZENworks 資料庫**：包含要傳送之軟體套裝軟體的相關資訊、從設備收集而來的硬體與軟體庫存清單、ZENworks 控制中心物件（設備、使用者、套裝軟體、規則等）的相關資訊、集中式系統訊息、授權追蹤和使用量資料、其他異動資料，以及排程於系統內執行的動作。

您可以安裝 ZENworks 11 所包含的內嵌式 Sybase SQL Anywhere 資料庫，也可以使用外部 Sybase SQL 資料庫、Oracle 10g Standard 或 Microsoft SQL 資料庫。如需受支援之資料庫版本的詳細資訊，請參閱《ZENworks 11 安裝指南》中的「資料庫要求」。

如果使用內嵌式資料庫，則在每個管理區域中，內嵌式資料庫必須且僅可位於一部主要伺服器上。若您要使用外部資料庫，可以在非主要伺服器的伺服器上安裝該資料庫。無論主要伺服器位於何處，預設所有的主要伺服器皆必須具備對 ZENworks 資料庫的存取權，以將其資料寫入其中。

您也可以指定讓特定伺服器將其資訊彙總至其他伺服器。

如果要使用 Microsoft SQL 資料庫，您可以考慮將 Microsoft SQL 資料庫置於 Microsoft 伺服器叢集內，以提升可存取性與可靠性。

2.2.2 輔助設備

輔助設備是可執行某些通常由 ZENworks 主要伺服器執行的角色的設備。輔助設備可以是任何受管理的 Windows 或 Linux 設備（伺服器或工作站）。設定輔助設備時，需要指定它執行的角色：

- ◆ **複製影像**：安裝複製影像服務，並將複製影像角色新增至設備。具備此角色的設備可用作複製影像伺服器，藉以執行各種複製影像操作，例如擷取影像、透過單點傳播或多路廣播影像於子網路內及子網路間套用影像。
- ◆ **收集**：若要改善設備群組的資訊彙總存取狀況，將代管 ZENworks 資料庫之 ZENworks 主要伺服器的流量減至最小，可以啟用設備的收集角色。例如，若有設備可以將資訊彙總至其網路節區之外的主要伺服器，則可以啟用網路節區中某部設備的收集角色，以接受來自該節區其他設備的資訊，藉以將網路流量減至最小。具有該收集角色的設備即成為該節區內唯一可以將資訊彙總至主要伺服器的設備。
- ◆ **內容**：若要在不建立其他主要伺服器的情況下提升設備群組的內容存取效能，您可以在設備上建立內容角色。例如，若您的設備要存取其網路節區之外的主要伺服器，您可以在網路節區內的設備上建立內容角色來為這些設備服務。

- **驗證：**若要藉由 ZENworks 管理區域加快設備的驗證程序，可以對設備啟用驗證角色。現在，擁有驗證角色的輔助設備能夠分擔工作負載，並讓驗證在受管理設備本地執行，因此可以加速驗證程序。您可以為多部輔助設備設定驗證角色。此外，還可以為具備驗證角色的每部輔助設備設定多個使用者來源，且與每個使用者來源都有多個連接，以提供容錯移轉功能。

如需詳細資訊，請參閱 [《ZENworks 11 系統管理參考》](#) 中的「**輔助設備**」。

2.2.3 受管理設備

受管理設備是指可以使用 ZENworks 加以管理的 Windows 或 Linux 設備。設備需安裝 ZENworks Adaptive Agent，才可進行管理。Adaptive Agent 會與主要伺服器進行通訊，如此才能夠進行軟體傳送、施行組態規則、庫存軟硬體，以及從遠端管理設備。

每一項受管理設備均會嘗試聯絡其啓始的主要伺服器。如果該主要伺服器上沒有可用的內容，受管理設備會從管理區域中的其他主要伺服器或設定有內容角色的複製伺服器申請內容，並持續嘗試，直到找到可提供內容的伺服器為止。

受管理設備只能註冊到一個管理區，因此只在該區域中受管理。

2.2.4 僅庫存的設備

您可能會有一些設備無法安裝 Adaptive Agent，或不想在一些設備上安裝 Adaptive Agent。若要對這些設備執行庫存操作，您可以安裝僅庫存代理程式或執行可攜式收集器。

如需詳細資訊，請參閱 [《ZENworks 11 探查、部署與淘汰參考》](#)。

2.2.5 管理區域

管理區域是由一或多部主要伺服器，以及一或多項受管理設備所組成。管理區域中的主要伺服器會彼此搭配運作，以管理設備。區域的資訊儲存在資料庫中，這個資料庫位於某個主要伺服器上，或者位於沒有安裝 ZENworks 的其他外部伺服器上。區域還可以包含輔助設備。

專有名詞	描述
套裝軟體	<p>ZENworks Configuration Management 共有四種類型的套裝軟體：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Linux 套裝軟體：可讓您設定並管理 Linux 設備上的應用程式 ◆ Linux 相依項套裝軟體：可在 Linux 設備上使用軟體套件，以便解析套件相依項。 ◆ 開機前套裝軟體：在作業系統開機前執行操作。各種影像集類型可讓您在 一或多部設備上安裝影像，或執行 ZENworks 程序檔 (內含可從複製影像 Bash 提示發出的所有指令)。 ◆ Windows 程式集：將 Microsoft Windows 安裝程式 (MSI) 套件、Microsoft Windows Software Patch (MSP) 套件、簡易用戶端應用程式或其他 Windows 應用程式配送至 Windows 設備。 <p>如需詳細資訊，請參閱 《ZENworks 11 軟體配送參考》。</p>
內容資料庫	<p>包含可傳送給系統內各受管理設備的檔案、規則與其他項目。其內容會予以壓縮及加密。如需詳細資訊，請參閱 《ZENworks 11 系統管理參考》 中的「內容」。</p>
僅庫存的設備	<p>未安裝或無法安裝 ZENworks Adaptive Agent 的設備。您可以改為在這些設備上安裝「僅庫存模組」，以便透過「資產庫存」對其進行庫存。也可以選擇執行「可攜式收集器」以進行此庫存動作。如需詳細資訊，請參閱 《ZENworks 11 探查、部署與淘汰參考》 中的「調適性代理程式與僅庫存模組」及「部署僅庫存模組」。</p>
僅庫存模組	<p>安裝於設備上，使之得以進行庫存的軟體。該軟體通常安裝在執行 Mac OS X、NetWare 5.1/6/6.5、OES (NetWare)、Unix (Sun Solaris、HP UX 或 IBM AIX) 或 Linux 作業系統的設備上，這些設備不能做為受管理設備。</p>
受管理設備	<p>安裝有調適性代理程式，並已在管理區域中註冊的 Windows 或 Linux 設備。</p>
管理主控台或管理工作站	<p>從網頁瀏覽器執行 ZENworks Control Center 時所在的設備。</p>
管理區	<p>至少包含一部主要伺服器。它可以包含其他主要伺服器，以及一或多項作為受管理設備的工作站。此外，亦可以包含僅庫存設備。</p>
規則	<p>一組規則 (Rule) 及資訊，可定義受管理設備之作業系統與應用程式的組態設定。如需詳細資訊，請參閱 《ZENworks 11 組態規則參考》。</p>
主要伺服器	<p>包含 ZENworks 服務與內容儲存機制的機器。此外亦可能包含 ZENworks 資料庫，但每一個管理區內只有一部主要伺服器可以有此資料庫。管理區可以包含多部主要伺服器。</p>
可攜式收集器	<p>一個軟體公用程式，可以庫存任何設備，並建立像設備一樣可從 ZENworks 控制中心進行存取的檔案。此檔案之後將會用於取得設備的庫存資料。如需詳細資訊，請參閱 《ZENworks 11 資產庫存參考》 中的「使用可攜式收集器」。</p>
遠端管理服務	<p>一個受管理設備元件，可以讓遠端操作員在設備上執行遠端會期。如需詳細資訊，請參閱 《ZENworks 11 Remote Management 參考》。</p>

專有名詞	描述
遠端管理代理	<p>可將遠端管理檢視器中的遠端管理操作申請傳送至受管理設備的代理伺服器。當檢視器無法直接存取位於私人網路中的受管理設備，或位於使用 NAT (網路位址轉換) 的防火牆或路由器另一側的受管理設備時，該代理將十分有用。但前提是該代理必須安裝在 Windows 受管理設備或 Linux 設備上。如需詳細資訊，請參閱 《ZENworks 11 Remote Management 參考》。</p>
輔助設備	<p>輔助設備是可執行某些通常由 ZENworks 主要伺服器執行的角色的設備。輔助設備可以是任何受管理的 Windows 或 Linux 設備 (伺服器或工作站)。設定輔助設備時，需要指定它執行的角色 (複製影像、收集或內容)。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱 《ZENworks 11 系統管理參考》 中的「輔助設備」。</p>
ZENworks Adaptive Agent	<p>安裝在 Windows 或 Linux 設備上的軟體，可以讓設備接受主要伺服器的管理。Adaptive Agent 是由支援軟體傳送、規則執行、複製影像、遠端管理、庫存等作業的模組組合而成。如需詳細資訊，請參閱 《ZENworks 11 系統管理參考》 中的「ZENworks Adaptive Agent 部署」。</p>
ZENworks 控制中心	<p>用於管理 ZENworks Configuration Management 系統的 Web 型管理主控台。如需詳細資訊，請參閱 《ZENworks 11 管理快速入門》 中的「ZENworks 控制中心」。</p>
ZENworks 資料庫	<p>資料庫包含可傳送之軟體的相關資訊、從設備收集而來的軟體和硬體庫存清單，以及排程於系統內執行的動作。</p> <p>該資料庫可以位於主要伺服器上，也可以作為外部資料庫常駐在遠端伺服器上。預設所有的主要伺服器皆須具備資料庫的存取權。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱 《ZENworks 11 安裝指南》 中的「資料庫要求」。</p> <p>如需 ZENworks 資料庫的詳細資訊，請參閱 《ZENworks 11 系統管理參考》 中的「資料庫管理」。</p>
zman	<p>用於管理 ZENworks 系統的指令行介面。zman 公用程式對於自動化任務 (透過程序檔執行)，以及執行量大而瑣碎，不適合在 ZENworks 控制中心中執行的管理任務而言非常實用。例如，設定大量設備的設定，或新增動作至大量的套裝軟體中。</p> <p>所有主要伺服器皆可使用 zman。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱 《ZENworks 11 指令行公用程式參考》 中的「ZENworks 指令行公用程式」。</p>
zac	<p>用於 Novell ZENworks Adaptive Agent 的指令行管理介面。zac 公用程式可以在 ZENworks 受管理設備上執行指令行管理功能，包括安裝與移除軟體套裝軟體、套用規則以及註冊與取消註冊設備。</p>

系統組態



以下幾節提供的資訊可協助您設定 ZENworks 系統。無論您使用的是何種 ZENworks 11 產品 (組態管理、修補程式管理、資產管理和端點安全性管理)，均可執行以下組態任務。

- ◆ [第 4 章 「快速任務清單」 \(第 23 頁 \)](#)
- ◆ [第 5 章 「管理工具」 \(第 27 頁 \)](#)
- ◆ [第 6 章 「管理區域組態」 \(第 33 頁 \)](#)
- ◆ [第 7 章 「ZENworks Adaptive Agent 部署」 \(第 57 頁 \)](#)
- ◆ [第 8 章 「系統訊息與報告」 \(第 69 頁 \)](#)

快速任務清單

安裝一或多個 ZENworks 伺服器之後，您一定很想立即開始使用 Novell ZENworks 11 所提供的各種便捷功能。

使用任何授權版或試用版的 ZENworks 11 產品 (組態管理、修補程式管理、資產管理和端點安全性管理) 之前，應先瞭解以下幾節中提出的概念和任務。以下內容旨在讓您快速瞭解設定管理區域時需掌握的資訊以及執行的操作：

- ◆ [第 4.1 節「管理工具」\(第 23 頁\)](#)
- ◆ [第 4.2 節「區域組態」\(第 23 頁\)](#)
- ◆ [第 4.3 節「代理程式部署」\(第 25 頁\)](#)
- ◆ [第 4.4 節「系統訊息與報告」\(第 25 頁\)](#)


4.1 管理工具

ZENworks 11 提供了 Web 型主控台 (ZENworks 控制中心) 與指令行公用程式 (zman) 這兩種可用來管理 ZENworks 系統的方式。兩者之中，您至少應熟悉 ZENworks 控制中心。

任務	詳細資料
 啟動 ZENworks 控制中心	如需指示，請參閱 第 5.1 節「ZENworks 控制中心」(第 27 頁) 。
 瞭解如何執行 zman 公用程式	zman 公用程式是一個指令行介面，透過該介面可以執行許多在 ZENworks 控制中心中也能執行的任務。 如需指示，請參閱 第 5.2 節「zman 指令行公用程式」(第 29 頁) 。
 瞭解如何執行 zac 公用程式	zac 公用程式是 ZENworks Adaptive Agent 的指令行介面。 如需指示，請參閱 第 5.3 節「zac 指令行公用程式」(第 31 頁) 。

4.2 區域組態






體驗您在安裝管理區域期間啟動的 ZENworks 產品所提供的各項管理功能之前，需要先完成一些組態設定任務，以確保管理區域設定正確。

任務	詳細資料
 建立用以組織設備的資料夾與群組	將設備組織到資料夾與群組中，以減輕在套用 ZENworks 組態設定及對類似設備執行任務時所產生的負擔。您可以管理資料夾和群組，讓資料夾或群組中的每個設備都繼承指定或任務，而無需對個別設備進行指定或執行任務。 如需指示，請參閱 第 6.1 節「組織設備：資料夾與群組」(第 33 頁) 。

任務	詳細資料
 建立註冊金鑰或規則	<p>您要管理的各項設備上皆須安裝 ZENworks Adaptive Agent。當您將 ZENworks Adaptive Agent 部署到設備時，即會在您的管理區域中註冊該設備。</p> <p>您可以使用註冊金鑰或註冊規則自動將設備指定給相應的資料夾或群組，讓設備可以立即承襲與該資料夾或群組相關的所有指定。</p> <p>如需指示，請參閱第 6.2 節「建立註冊金鑰與規則」(第 39 頁)。</p>
 新增使用者來源	<p>您可以連接一或多個 LDAP 目錄，以提供 ZENworks 中的授權使用者來源。</p> <p>新增使用者來源可讓您將 ZENworks 管理員帳戶與 LDAP 使用者帳戶相關聯，將設備與設備的主要使用者相關聯。此外，新增使用者還可啟用下列 ZENworks 產品的其他功能：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 組態管理：可讓您將套裝軟體與規則指定給使用者以及設備。啟用基於使用者的庫存報告。 ◆ 資產管理：可讓您按使用者及設備管理軟體授權。 ◆ 端點安全性管理：可讓您將規則指定給使用者以及設備。 <p>如需指示，請參閱第 6.3 節「連接至使用者來源」(第 44 頁)。</p>
 建立其他管理員帳戶	<p>安裝期間會建立預設的 ZENworks 管理員帳戶 (名稱爲 Administrator)。這是一個超級管理員帳戶，在管理區域中具有所有管理權限。</p> <p>您可以建立其他管理員帳戶並爲其指定超級管理員權限。或者，也可以建立具有有限權限的管理員帳戶，以限制管理員對任務、設備以及使用者的存取範圍。</p> <p>如需指示，請參閱第 6.4.1 節「建立管理員帳戶」(第 46 頁)。</p>
 建立管理員群組帳戶	<p>您可以選擇建立管理員群組。如果將權限與角色指定給管理員群組，指定的權限和角色便適用於該群組的所有成員。</p> <p>如需指示，請參閱第 6.4.2 節「建立管理員群組帳戶」(第 48 頁)。</p>
 修改區域組態設定	<p>預設的管理區域設定可提供最常用的組態。在目前階段，您無需變更任何設定，但建議您瀏覽各項設定，讓自己對這些設定更爲熟悉。</p> <p>如需指示，請參閱第 6.5 節「修改組態設定」(第 51 頁)。</p>
更新 ZENworks 軟體	<p>系統更新功能可讓您定時取得 Novell ZENworks 11 軟體的更新，還可讓您排程更新的自動下載。</p> <p>如需指示，請參閱第 6.6 節「更新 ZENworks 軟體」(第 53 頁)。</p>
 建立位置	<p>安全性規則可以是全域規則，也可以是針對特定位置的規則。全域規則會套用至所有位置。而位置規則僅在 ZENworks Adaptive Agent 判定設備的網路環境與位置所定義的環境相符時才會套用。</p> <p>如需指示，請參閱第 6.7 節「建立位置」(第 53 頁)。</p>


4.3 代理程式部署



ZENworks Adaptive Agent 會與 ZENworks 伺服器通訊，以對設備執行管理任務。您必須將調適性代理程式部署到要管理的所有設備上。部署調適性代理程式時會安裝代理程式檔案並在管理區域中註冊該設備。

任務	詳細資料
 啟用 ZENworks Adaptive Agent 功能	<p>ZENworks Adaptive Agent 包含針對各個 ZENworks 11 產品 (組態管理、修補程式管理、資產管理及端點安全性管理) 的多項功能。已啟動之產品 (授權版或試用版) 的功能預設會在安裝管理區域時啟用，但您需要在 ZENworks 控制中心中確認其組態。</p> <p>如需指示，請參閱第 7.1 節「設定調適性代理程式功能」(第 57 頁)。</p>
 探查設備	<p>若選擇使用 ZENworks 控制中心將代理程式部署至設備，則必須先將設備新增至管理區域中。若要執行此動作，即可執行網路探查。</p>
 輸入設備	<p>您也可以從逗號分隔值 (csv) 檔案將設備輸入管理區域中。每一個設備項目皆必須包含其 IP 位址或 DNS 名稱。</p>
 安裝 ZENworks Adaptive Agent	<p>有多種方法可讓您將 ZENworks Adaptive Agent 安裝至設備：</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 使用 ZENworks 控制中心將代理程式從 ZENworks 伺服器部署至設備。◆ 在設備上使用網頁瀏覽器從「ZENworks 伺服器」下載代理程式，並加以安裝。◆ 在影像中包含代理程式，並對設備套用影像。 <p>如需指示，請參閱第 7.2 節「安裝 ZENworks Adaptive Agent」(第 60 頁)。</p>
 登入及使用 ZENworks Adaptive Agent	<p>若要在設備上接收使用者指定的套裝軟體與規則，您必須登入管理區域。</p> <p>如需指示，請參閱第 7.3 節「使用 ZENworks Adaptive Agent」(第 63 頁)。</p>

4.4 系統訊息與報告

當您在管理區域中執行管理任務時，所有相關資訊皆會加以記錄，以便您能夠檢視管理區域的狀態，以及其中所發生的活動。

任務	詳細資料
 檢視系統訊息	<p>ZENworks 系統會產生資訊、警告與錯誤訊息，以協助您監看軟體配送與規則運用等活動。</p> <p>如需指示，請參閱第 8.1 節「檢視系統訊息」(第 69 頁)。</p>

任務	詳細資料
 建立監看清單	<p>若要密切監看某些設備、套裝軟體與規則的活動，可以將其新增至「監看清單」中。</p> <p>如需指示，請參閱第 8.2 節「建立監看清單」(第 71 頁)。</p>
 產生報告	<p>產生設備、套裝軟體、規則等多種項目的報告。</p> <p>如需指示，請參閱第 8.3 節「產生報告」(第 72 頁)。</p>

Novell ZENworks 11 提供了可用來管理 ZENworks 系統的 Web 型主控台 (ZENworks 控制中心) 與指令行公用程式 (zman)。以下幾節將說明如何存取及使用管理工具：

- 第 5.1 節「ZENworks 控制中心」(第 27 頁)
- 第 5.2 節「zman 指令行公用程式」(第 29 頁)
- 第 5.3 節「zac 指令行公用程式」(第 31 頁)

5.1 ZENworks 控制中心

管理區域內所有的 ZENworks 伺服器皆會安裝 ZENworks 控制中心。您可以在任一部 ZENworks 伺服器上執行所有的管理工作。由於 ZCC 屬於 Web 型管理主控台，因此您可以從任何受支援的工作站上加以存取。

若是使用 Novell iManager 管理網路環境中的其他 Novell 產品，即可從 iManager 啟動 ZCC。如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 11 系統管理參考》。

- 第 5.1.1 節「存取 ZENworks 控制中心」(第 27 頁)
- 第 5.1.2 節「導覽 ZENworks 控制中心」(第 28 頁)

5.1.1 存取 ZENworks 控制中心

- 1 在網頁瀏覽器中輸入以下 URL：

`https://ZENworks_Server_Address:port`

將 *ZENworks_Server_Address* 取代為 ZENworks 伺服器的 IP 位址或 DNS 名稱。不使用預設連接埠 (80 或 443) 時只需指定 *port*。ZENworks 控制中心必須要有 HTTPS 連接；HTTP 申請會重新導向至 HTTPS。

此時會顯示登入對話方塊。



2 在「使用者名稱」欄位中，輸入「管理員」。

3 在「密碼」欄位中，輸入於安裝期間建立的管理員密碼。

為阻止未授權的使用者存取 ZENworks 控制中心，三次登入嘗試失敗後會停用管理員帳戶，並且您必須等待 60 秒逾時過後才可再次嘗試登入。若要變更這些預設值，請參閱《ZENworks 11 系統管理參考》中的「變更預設登入停用值」。

4 按一下「登入」以顯示 ZENworks 控制中心。

如需以其他管理員身分登入的詳細資訊，請參閱《ZENworks 11 系統管理參考》中的「存取 ZENworks 控制中心」。

若您在其他 Novell 產品中使用 Novell iManager 做為管理工具，即可透過 iManager 將 ZENworks 控制中心設為可用狀態。如需指示，請參閱《ZENworks 11 系統管理參考》中的「透過 Novell iManager 存取 ZENworks 控制中心」。

5.1.2 導覽 ZENworks 控制中心

下面的「伺服器」頁顯示 ZENworks 控制中心中的標準檢視窗。



「導覽」索引標籤：左側窗格中的索引標籤可讓您導覽 ZENworks 的功能區域。例如，上面顯示的「伺服器」頁可讓您管理與伺服器關聯的任務。

任務清單：左側窗格中的任務清單為目前頁面上最常執行的任務提供了快速存取。每頁的任務清單皆不相同。例如，「設備」頁面上的任務清單會顯示與設備相關的任務，而「組態」頁面上的任務清單則會顯示與組態設定相關的任務。

常用物件：左側窗格中的「經常使用」清單會顯示您最常存取的 10 個物件，按頻率由高至低排列。當您按一下某物件時，即會直接進入該物件的詳細資料頁。

工作面板：工作面板是可讓您監看及管理 ZENworks 系統之處。這些面板會依目前頁面而有所不同。上文的範例中共有兩個工作面板：「設備」與「搜尋」。「設備」面板列出了伺服器、資料夾、伺服器群組和已建立的動態伺服器群組；您可以使用此面板來管理伺服器。「搜尋」面板可讓您根據伺服器的名稱、作業系統或狀態等準則，過濾「設備」面板。

說明資訊：「說明」按鈕連結至可提供目前頁面相關資訊的「說明」主題。「說明」按鈕連結會依目前頁面而有所不同。

5.2 zman 指令行公用程式

zman 公用程式提供了一個指令行管理介面，透過該介面可以執行許多在 ZENworks 控制中心中也能執行的任務。例如，您可以新增內容至套裝軟體、指定規則給設備，以及註冊設備等。使用指令行公用程式的最大好處，在於可以建立用以處理重複或大量操作的程序檔。與 ZCC 相同，雖然 zman 公用程式會安裝在所有的主要伺服器上，但只能從伺服器的指令行執行。

zman 公用程式主要的用途在於讓您可透過程序檔執行操作。但您只能在指令行上手動執行操作。

- ◆ 第 5.2.1 節「位置」（第 30 頁）

- ◆ 第 5.2.2 節「語法」(第 30 頁)
- ◆ 第 5.2.3 節「指令說明」(第 30 頁)

5.2.1 位置

所有的 ZENworks 伺服器皆會將此公用程式安裝於下列位置中：

%ZENWORKS_HOME%\bin

其中，%ZENWORKS_HOME% 代表 ZENworks 安裝路徑。在 Windows 上，預設路徑為 c:\novell\zenworks\bin。在 Linux 上，預設路徑為 /opt/novell/zenworks/bin。

5.2.2 語法

zman 公用程式可使用下列基本語法：

zman 類別動作 [選項]

例如，若要將軟體套裝軟體指定給設備，您可以使用下列指令：

zman bundle-assign workstation bundle1 wks1

其中，bundle-assign 是類別動作，而 workstation bundle1 wks1 是選項。在此範例中，選項為設備類型 (工作站)、套裝軟體名稱 (bundle1) 與目標設備 (wks1)。

例如，若要啟動設備的庫存掃描，可使用以下指令：

zman inventory-scan-now device/servers/server1

其中，inventory-scan-now 為類別動作，device/servers/server1 為指定要掃描之設備的資料夾路徑的選項。

5.2.3 指令說明

瞭解指令的最佳方式是使用線上說明或參閱《ZENworks 11 指令行公用程式參考》中的「zman(1)」。

若要使用線上說明：

- 1 在「ZENworks 伺服器」上，於指令提示下輸入 zman --help。

此指令會顯示可用指令類別的基本用法 (語法) 與清單。您也可以使用下列項目取得說明：

指令	描述
zman --help more	依類別顯示指令的完整清單。
zman 類別 --help more	顯示某類別內之指令的完整清單。
zman 指令 --help more	顯示指令的說明

5.3 zac 指令行公用程式

zac 公用程式提供的指令行管理介面可讓您執行 ZENworks Adaptive Agent 中可執行的任務。

- ◆ [第 5.3.1 節「位置」](#) (第 31 頁)
- ◆ [第 5.3.2 節「語法」](#) (第 31 頁)
- ◆ [第 5.3.3 節「指令說明」](#) (第 31 頁)

5.3.1 位置

此公用程式安裝於所有 Windows 受管理設備的下列位置：

%ZENWORKS_HOME%\bin

其中，%ZENWORKS_HOME% 代表 ZENworks 安裝路徑。預設路徑為 c:\program files\novell\zenworks\bin (32 位元的 Windows 設備) 及 c:\program files (x86)\novell\zenworks\bin (64 位元的 Windows 設備)。

5.3.2 語法

zac 公用程式使用以下基本語法：

zac 指令選項

例如，若要在設備上啟動套裝軟體，您可以使用下列指令：

zac bundle-launch "bundle 1"

其中 bundle-launch 是指令，而 bundle 1 是指令選項。在此範例中，選項為要啟動之套裝軟體的顯示名稱。僅當套裝軟體顯示名稱包含空格時才需要用引號括住。

例如，若要在設備上啟動庫存掃描，可使用以下指令：

zac inv scannow

其中，inv 是指令，scannow 是指令選項。

5.3.3 指令說明

瞭解各項指令的最佳方法是使用線上說明或參閱 [《ZENworks 11 指令行公用程式參考》](#) 中的「適用於 Windows 的 zac(1)」。

若要使用線上說明：

- 1 在受管理設備上，於指令提示處輸入以下指令之一：

指令	描述
zac --help	顯示指令的完整清單。
zac 指令 --help	顯示指令的詳細說明。

管理區域組態

Novell ZENworks 11 的設計目的是讓您盡量以最少的工作量，有效地管理大量設備與使用者。減輕此管理負擔的第一步，是確實設定您的管理區域，以充分利用 ZENworks 的功能。

下列各節將介紹設定目前所執行之管理任務最適用的管理區域時，所應具備的基本概念。每一節皆會說明一個管理概念，並提供用以執行概念相關任務的一般步驟。

- ◆ [第 6.1 節「組織設備：資料夾與群組」\(第 33 頁\)](#)
- ◆ [第 6.2 節「建立註冊金鑰與規則」\(第 39 頁\)](#)
- ◆ [第 6.3 節「連接至使用者來源」\(第 44 頁\)](#)
- ◆ [第 6.4 節「建立 ZENworks 管理員帳戶」\(第 46 頁\)](#)
- ◆ [第 6.5 節「修改組態設定」\(第 51 頁\)](#)
- ◆ [第 6.6 節「更新 ZENworks 軟體」\(第 53 頁\)](#)
- ◆ [第 6.7 節「建立位置」\(第 53 頁\)](#)

6.1 組織設備：資料夾與群組

使用 ZENworks 控制中心可讓您直接對個別設備物件執行任務，藉以管理設備。但是，除非所要管理的設備數量不多，否則此方法的成效有限。管理大量設備的最佳方式，是利用 ZENworks 將設備組織到資料夾與群組中，再針對資料夾或群組執行任務，進而管理其設備。

您可以隨時建立資料夾與群組。但最理想的做法是先建立資料夾與群組，然後再於您的區域中註冊設備。這可讓您在設備註冊時，利用註冊金鑰與規則，自動將設備新增至適當的資料夾與群組中(請參閱[「建立註冊金鑰與規則」\(第 39 頁\)](#))。

- ◆ [第 6.1.1 節「資料夾」\(第 33 頁\)](#)
- ◆ [第 6.1.2 節「群組」\(第 36 頁\)](#)
- ◆ [第 6.1.3 節「資料夾與群組的指定承襲」\(第 39 頁\)](#)

6.1.1 資料夾

資料夾是個很好用的工具，它可協助您整理設備以簡化對這些設備的管理。您可以對任何資料夾套用組態設定，指定內容以及執行任務。如此操作後，資料夾的設備會承襲這些設定、指定及任務。

為獲致最佳結果，應將組態設定需求類似的設備置於相同的資料夾中。資料夾內的所有設備若需使用相同的內容或任務，您也可對資料夾指定內容或任務。但資料夾中所有設備的內容和任務要求可能不會完全相同。因此，您可以將設備組織到群組中，並為每個群組指定適當的內容和任務(請參閱下文[「群組」\(第 36 頁\)](#))。

例如，假設您在三個不同的地點皆有工作站。您想對這三個地點的工作站套用不同的組態設定，因此建立了三個資料夾(/工作站/Site1、/工作站/Site2 與 /工作站/Site3)，並在每個資料夾中放置適當的工作站。您決定將大部分的組態設定套用至所有工作站，因此在管理區域上設定這些設定。但在 Site1 與 Site2，您希望每週執行一次軟體與硬體庫存收集，而對於 Site3，

則希望每個月執行一次。因此，您在管理區域上設定每週的庫存收集，然後在 Site3 資料夾上覆寫此設定，改而套用每月排程。如此 Site1 與 Site2 會每週收集一次庫存，而 Site3 則會每個月收集一次庫存。

建立資料夾

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「設備」索引標籤。
- 2 按一下「工作站」資料夾。

設備 > 工作站



新增	編輯	刪除	動作	快速任務
<input type="checkbox"/>	新增資料夾...			
<input type="checkbox"/>	新增工作站群組...			
<input type="checkbox"/>	動態工作站群組...			
<input type="checkbox"/>	000 Workstations			
<input type="checkbox"/>	Windows Vista Workstations			
<input type="checkbox"/>	Windows XP Workstations			
<input type="checkbox"/>	symclient			

類型	作業系統	上次更新	已淘汰
動態工作站群組			
動態工作站群組			
動態工作站群組			
工作站	winxp-pro-sp3-x86	八月 7	

1 - 4 / 4

顯示 25 個項目

- 3 按一下「新增」>「資料夾」，以顯示「新資料夾」對話方塊。

新資料夾

?

×

名稱: *

資料夾: *

/設備/工作站

描述:

* 以星號標示者為必要欄位。

確定

取消

4 在「位置」欄位中，輸入新資料夾的名稱。

命名 ZENworks 控制中心中的物件（資料夾、群組、套裝軟體、規則等）時，請確定該名稱符合下列慣例：

- ◆ 名稱在資料夾中必須唯一。
- ◆ 根據 ZENworks 資料庫所將使用的資料庫軟體，相同的名稱可能無法以大小寫字母產生唯一性。ZENworks 所含的內嵌式資料庫不區分大小寫，因此名稱 Folder 1 與 FOLDER 1 相同，不能在同一個資料夾中使用。若是使用會區分大小寫的外部資料庫，則會將 Folder 1 與 FOLDER 1 各自視為唯一。
- ◆ 若要使用空格，必須在指令行中輸入名稱時，將其括以引號。例如，當您在 zman 公用程式中輸入 Folder 1 時，必須將其以引號括住（“Folder 1”）。
- ◆ 請勿使用下列無效字元： / \ * ? : " ' < > | ` % ~

5 按一下「確定」建立資料夾。

您也可以使用 `zman` 公用程式使用 `workstation-folder-create` 與 `server-folder-create` 指令，以建立設備資料夾。如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 11 指令行公用程式參考》中的「工作站指令」與「伺服器指令」。

6.1.2 群組

同資料夾一樣，您可以對設備群組指定內容以及執行任務。如此操作後，群組的設備會承襲這些指定與任務。與資料夾不同的是，您無法將組態設定套用至群組。

群組為內容指定與任務提供了更多的靈活性。在某些情況下，您可能不想為資料夾中的所有設備指定相同的內容以及執行相同的任務。或可能想為不同資料夾中的一或多個設備指定相同的內容以及執行任務。若要實現此目的，可以先將設備新增至群組（無需考慮包含這些設備的資料夾為何），再為群組指定內容以及對其執行任務。

例如，讓我們回到先前三個不同站台上之工作站的範例（請參閱第 6.1.1 節「資料夾」（第 33 頁））。假設每個地點有部分工作站需要相同的會計軟體。由於您可以在群組中指定軟體，因此可以先建立「會計」群組，然後在群組中新增目標工作站，再為該群組指定適當的會計軟體。同樣，您也可以使用群組來指定 Windows 組態和安全性規則。

對群組進行指定的好處在於您只需指定一次，即可讓群組中的所有設備皆受到指定。此外，設備可以隸屬於任意個不同的群組，而且來自多個群組的指定會進行附加。例如，若您將某部設備指定給群組 A 與 B，其即會承襲指定給這兩個群組的軟體。

ZENworks 同時提供群組與動態群組。若從內容指定或執行任務的角度看，群組與動態群組的運作方式完全相同。兩種群組類型唯一的不同點在於設備新增至群組的方式。對於群組，您必須手動新增設備。對於動態群組，則是定義設備成為群組成員所須符合的準則，而讓符合準則的設備自動新增。

ZENworks 包含數個預先定義的動態伺服器群組 (Windows 2000 Servers 與 Windows 2003 Servers) 及動態工作站群組 (Windows XP 工作站、Windows 2000 工作站與 Windows Vista 工作站)。任何具有這些作業系統的設備，均會自動新增至適當的動態群組中。

建立群組

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「設備」索引標籤。
- 2 若要建立伺服器的群組，請按一下「伺服器」資料夾。
或
若要建立工作站的群組，請按一下「工作站」資料夾。

設備 > 工作站

設備						
新增 ▾ 編輯 ▾ 刪除 動作 ▾ 快速任務 ▾						
狀態	資料夾...	類型	作業系統	上次聯絡	已淘汰	
<input type="checkbox"/>	工作站群組...					
<input type="checkbox"/>	動態工作站群組...	動態工作站群組	000 Workstations			
<input type="checkbox"/>	Windows Vista Workstations	動態工作站群組				
<input type="checkbox"/>	Windows XP Workstations	動態工作站群組				
<input type="checkbox"/>	sym6client	工作站	winxp-pro-sp3-x86	八月 7		

- 3 按一下「新增」>「伺服器群組」（若為工作站，則為「新增」>「工作站群組」），以啟動「建立新群組精靈」。

建立新群組

🔧 步驟 1: 基本資訊

群組名稱: *

資料夾: *

/設備/工作站

描述:

以星號標示者為必要欄位。

<< 上一步

下一步 >>

取消

- 在「基本資訊」頁面上的「群組名稱」欄位中鍵入新群組的名稱，然後按「下一步」。
群組名稱必須符合命名慣例。
- 在「摘要」頁面上按一下「完成」，即可建立群組，但不新增成員。
或
若要新增成員至群組，請按「下一步」，然後繼續步驟 6。
- 在「新增群組成員」頁上按一下「新增」，以將設備新增至群組中，然後在完成設備的新增時，按「下一步」。
- 在「摘要」頁上按一下「完成」，以建立群組。

您也可以在 zman 公用程式中使用 workstation-group-create 與 server-group-create 指令，以建立設備群組。如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 11 指令行公用程式參考》中的「工作站指令」與「伺服器指令」。

建立動態群組

- 在 ZENworks 控制中心中，按一下「設備」索引標籤。
- 若要建立伺服器的群組，請按一下「伺服器」資料夾。
或
若要建立工作站的群組，請按一下「工作站」資料夾。

設備 > 工作站

設備						
新增 ▾ 編輯 ▾ 刪除 動作 ▾ 快速任務 ▾						
<input type="checkbox"/>	狀態	資料夾...	工作站群組...	動態工作站群組...	類型	作業系統
<input type="checkbox"/>				000 Workstations	動態工作站群組	
<input type="checkbox"/>				Windows Vista Workstations	動態工作站群組	
<input type="checkbox"/>				Windows XP Workstations	動態工作站群組	
<input type="checkbox"/>				symclient	工作站	winxp-pro-sp3-x86
						上次聯絡
						已淘汰
						八月 7
1 - 4 / 4						
顯示 25 ▾ 個項目						

- 按一下「新增」>「動態伺服器群組」(若為工作站，則為「新增」>「動態工作站群組」)，以啟動「建立新群組精靈」。

設備 > 工作站 > 建立新的動態群組

建立新的動態群組

步驟 1: 基本資訊

群組名稱: *

資料夾: *

/設備/工作站

描述:

以星號標示者為必要欄位。

<< 上一步

下一步 >>

取消

- 在「基本資訊」頁面上的「群組名稱」欄位中鍵入新群組的名稱，然後按「下一步」。
群組名稱必須符合命名慣例。
- 在「定義群組成員的篩選器」頁上，定義設備成為群組成員所須符合的準則，然後按「下一步」。
如需建立準則的詳細資訊，請按一下「說明」按鈕。
- 在「摘要」頁上按一下「完成」，以建立群組。

6.1.3 資料夾與群組的指定承襲

將內容指定至資料夾後，該資料夾中除群組外的所有物件（使用者、設備、子資料夾）都會承襲該指定。例如，若將 BundleA 和 PolicyB 指定給 DeviceFolder1，則資料夾中的所有設備（包括子資料夾中的所有設備）都會承襲這兩項指定，但其中的設備群組不會承襲該指定。本質上，資料夾指定不會沿用至位於資料夾內的群組。

6.2 建立註冊金鑰與規則

當您將 ZENworks Adaptive Agent 部署到設備時，即會在您的管理區域中註冊該設備，使之成為受管理設備。您可以在註冊的過程中，指定設備的 ZENworks 名稱，以及要新增設備的標的資料夾與群組。

預設會以設備的主機名稱為其 ZENworks 名稱，並將其新增至 / 伺服器或 / 工作站資料夾，但尚不具備任何群組的成員資格。您可以手動將設備移至其他資料夾，並將它們新增至群組中；但設備的數量若極為龐大，或必須不斷地新增設備，則此作業方式會使工作繁重不已。管理大量設備最好的方式，是讓設備在註冊時，自動新增到正確的資料夾及群組。

若要在註冊期間將設備新增至資料夾與群組，可以使用註冊金鑰與（或）註冊規則。註冊金鑰與註冊規則均可讓您將資料夾與群組成員資格指定給設備。但金鑰與規則之間存有多項差異，因此在選擇要使用哪種方法或使用兩種方法進行註冊時必須謹慎。

- ◆ [第 6.2.1 節「註冊金鑰」（第 39 頁）](#)
- ◆ [第 6.2.2 節「註冊規則」（第 41 頁）](#)
- ◆ [第 6.2.3 節「設備命名範本」（第 43 頁）](#)
- ◆ [第 6.2.4 節「更多資訊的位置」（第 44 頁）](#)

6.2.1 註冊金鑰

註冊金鑰是您手動定義或隨機產生的英數字串。將 ZENworks Adaptive Agent 部署到設備時，必須提供註冊金鑰。當設備第一次連接至 ZENworks 伺服器時，會新增至金鑰內所定義的資料夾與群組。

您可以建立一或多個註冊金鑰，以確保設備位於所需要的資料夾與群組中。例如，您希望將業務部門的所有工作站新增至 / 工作站 / 業務資料夾，但又要根據其小組指定，而區分成三個不同的群組 (SalesTeam1、SalesTeam2、SalesTeam3)。此時，您即可建立三個不同的註冊金鑰，並將其分別設定為將「業務」工作站新增至 / 工作站 / 業務資料夾與適當的小組群組。只要每個工作站均使用正確的註冊金鑰，即會新增至適當的資料夾與群組。

若要建立註冊金鑰：

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「組態」索引標籤，再按一下「註冊」索引標籤。



- 2 在「註冊金鑰」面板中按一下「新增」>「註冊金鑰」，以啟動「建立新的註冊金鑰精靈」。

建立新的註冊金鑰

 步驟 1: 基本資訊

請為新的註冊金鑰提供名稱、說明及限制。按一下「產生」按鈕可產生唯一的名稱。

鍵碼: *

產生

資料夾: *



描述:

此金鑰的可用次數:

☒ 沒有限制

☐ 限制:

* 以星號標示者為必要欄位。

<< 上一步

下一步 >>

取消

3 遵循提示建立金鑰。

如需在精靈中各步驟所需提供之內容的相關資訊，請按一下「說明」按鈕。

您也可以在 zman 公用程式中使用 `registration-create-key` 指令，以建立註冊金鑰。如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 11 指令行公用程式參考》中的「註冊指令」。

6.2.2 註冊規則

若不想在部署期間輸入註冊金鑰，或希望設備依據預先定義的準則（如作業系統類型、CPU 或 IP 位址）自動新增至其他資料夾及群組，可使用註冊規則。

ZENworks 會替伺服器和工作站分別提供一項預設註冊規則。若設備註冊時未使用金鑰，且您並未建立註冊規則，則會套用預設註冊規則以決定資料夾指令。這兩項預設規則會將所有伺服器新增至 / 伺服器資料夾，並將所有工作站新增至 / 工作站資料夾。

這兩項預設規則的設計，可以確保所有伺服器或工作站註冊皆不會失敗。因此，您無法刪除或修改這兩項預設規則。但您可以定義其他規則，以便在設備註冊時先行篩選設備，將它們新增至不同的資料夾與群組。若是依照 第 6.1 節「組織設備：資料夾與群組」（第 33 頁）中的建議，將組態設定類似的設備置於相同資料夾內，以及將指定類似的設備置於相同的群組內，則新註冊的設備即會自動接收適當的組態設定與指定。

若要建立註冊規則：

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「組態」索引標籤，再按一下「註冊」索引標籤。



- 2 在「註冊規則」面板中按一下「新增」，以啟動「建立新的註冊規則精靈」。

建立新規則

步驟 1：基本資訊

請提供新規則的名稱與說明。

名稱：*

描述：

[<< 上一步](#) [下一步>>](#) [取消](#)

- 3 遵循提示建立規則。

如需在精靈中各步驟所需提供之內容的相關資訊，請按一下「說明」按鈕。

您也可以使用 `zman` 公用程式使用 `ruleset-create` 指令，以建立註冊規則。如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 11 指令行公用程式參考》中的「規則集指令」。

6.2.3 設備命名範本

設備命名範本可決定設備在註冊時的命名方式。預設會使用設備的主機名稱。您可以加以變更，改而使用下列機器變數的任意組合：`{HostName}`、`{GUID}`、`{OS}`、`{CPU}`、`{DNS}`、`{IPAddress}`。

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「組態」索引標籤。
- 2 在「管理區域設定」面板中，按一下「設備管理」。

組態	註冊	系統資訊	資產庫存	系統更新	資產管理
管理區域設定					
內容					
設備管理					
類別	描述				
本地設備記錄	啟用及設定受管理設備所發生之警告與錯誤的本地記錄。				
設備重新整理排程	設定設備的重新整理間隔。				
ZENworks 代理程式	ZENworks 代理程式組態。				
註冊	設定註冊設定。				
ZENworks Explorer 組態	設定受管理設備的 ZENworks Explorer 行為。				
系統變數	設定系統變數。				
開機前服務	設定開機前服務。				
主要使用者	設定決定主要使用者之方式的設定。				
主要工作站	設定決定主要工作站之方式的設定。				
動態群組重新整理排程	設定動態群組重新整理的排程。				
遠端喚醒	設定遠端喚醒設定				
遠端管理	啟用並設定遠端管理。				
探查與部署					
事件與訊息					
基礎結構管理					
庫存					
報告服務					
資產管理					
修補程式管理					

- 3 按一下「註冊」，以顯示「註冊」頁。

組態 > 註冊

註冊
設定註冊設定。


設備命名範本
給予新機器名稱：

註冊規則
☒ 可使用註冊規則。
☒ 可使用預設註冊規則。

動態重新命名設備
☐ 啟用設備的自動重新命名。

重疊設定
指定重疊時所使用的設備屬性
☒ 序號 ☒ MAC 位址 ☐ 機器名稱
☒ 啟用區隔

確定 套用 重設 取消

4 在「設備命名範本」面板中，按一下 ，再從清單中選取所需的機器變數。

您可以使用一或多個變數的任意組合，例如：

`${HostName}${GUID}`

5 按一下「確定」以儲存變更。

6.2.4 更多資訊的位置

如需註冊設備的詳細資訊，請參閱 [《ZENworks 11 探查、部署與淘汰參考》](#)。

6.3 連接至使用者來源

您可以連接一或多個 LDAP 目錄，以提供 ZENworks 中的授權使用者來源。

新增使用者來源可讓您將 ZENworks 管理員帳戶與 LDAP 使用者帳戶相關聯，將設備與設備的主要使用者相關聯。此外，新增使用者還可啟用下列 ZENworks 產品的其他功能：

- ◆ **組態管理**：可讓您將套裝軟體與規則指定給使用者以及設備。啟用基於使用者的庫存報告。
- ◆ **資產管理**：可讓您按使用者及設備管理軟體授權。
- ◆ **端點安全性管理**：可讓您將規則指定給使用者以及設備。

當您將 LDAP 目錄定義為使用者來源時，該目錄不會受到影響；ZENworks 只需要擁有對 LDAP 目錄的讀取權限，而且會將所有指定資訊儲存在 ZENworks 資料庫中。如需連接至使用者來源時所需之特定讀取權限的詳細資訊，請參閱 [《ZENworks 11 系統管理參考》](#)。

您可以連接至 Novell eDirectory 與 Microsoft Active Directory，將它們做為使用者來源。最低需求為在 Windows 2000 SP4 上使用 Novell eDirectory 8.7.3 與 Microsoft Active Directory。最低 LDAP 需求為第 3 版。

當您連接至 LDAP 目錄之後，即可定義目錄內所要顯示的容器。例如，假設您有名為「我的公司」的 Microsoft Active Directory 領域樹。所有使用者皆位於 MyCompany 網路樹中的兩個容器：「MyCompany/ 使用者」及「MyCompany/Temp/ 使用者」。您可以將 MyCompany 網路樹當成參考來源，將「MyCompany/ 使用者」及「MyCompany/Temp/ 使用者」分別當成使用者容器參考。這會將存取限定於目錄內包含使用者的容器。

ZENworks 控制中心不僅顯示新增容器內的使用者，還會顯示位於該容器的所有使用者群組。如此會啟用個別使用者和使用者群組的管理


若要連接至使用者來源：

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「組態」索引標籤。



- 2 在「使用者來源」面板中按一下「新增」，以啟動「建立新的使用者來源精靈」。

[使用者](#) > 建立新的使用者來源



- 3 遵循提示建立使用者來源。

如需在精靈中各步驟需提供之內容的相關資訊，請按一下「說明」按鈕。

您也可以在 zman 公用程式中使用 user-source-create 指令，以建立使用者來源的連接。如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 11 指令行公用程式參考》中的「使用者指令」。

6.4 建立 ZENworks 管理員帳戶

安裝期間會建立預設的 ZENworks 管理員帳戶 (名稱爲 Administrator)。此帳戶 (名爲「超級管理員」帳戶) 提供對管理區域的完整管理權限。


一般情況下，應爲將執行管理任務的每個人員建立管理員帳戶。您可將這些帳戶定義爲「超級管理員」帳戶，或是具有限制權限的管理員帳戶。例如，您可以爲使用者指定一個僅允許其在管理區域中探查和註冊設備的管理員帳戶，或指定一個只能讓使用者將套裝軟體指定給設備的帳戶。又或者是可能僅限於執行合約、授權與文件管理等資產管理任務的帳戶。

在某些情況下，您可能擁有多個需要相同管理權限的管理員帳戶。此時，您可以建立一個管理員角色，將管理權限指定給該角色，然後將這些帳戶新增至該角色，而不用將權限逐個指定給各個帳戶。例如，您可以建立一個提供多個管理員所需之管理權限的服務台角色。

您可以選擇建立管理員群組。如果將權限與角色指定給管理員群組，指定的權限和角色便適用於該群組的所有成員。

6.4.1 建立管理員帳戶

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「組態」索引標籤。



- 2 在「管理員」面板中，按一下「新增」>「管理員」，以顯示「新增管理員」對話方塊。

新增管理員

?

×

下列兩種方法可建立管理員：

☒ 提供名稱與密碼，建立新的管理員。

管理員名稱：

全名：

密碼：

重新鍵入密碼：

☐ 依據使用者來源中的使用者
將使用授權來源中所定義的相同身分證明。

新增 移除	
<input type="checkbox"/>	名稱 位於資料夾
未選取項目，請按一下新增，以選取項目	

☐ 授予此管理員與我相同的權限。
以星號標示者為必要欄位。

確定

取消

3 填寫各欄位。

「新增管理員」對話方塊可讓您提供名稱與密碼而建立新的管理員帳戶，也可讓您根據使用者來源中現有的使用者而建立新的管理員。您可以選擇性地為新管理員指定與登入管理員相同的權限。

提供名稱與密碼，建立新的管理員： 若要手動指定名稱與密碼，以建立新的管理員帳戶，請選取此選項。

依據使用者來源中的使用者： 若要根據使用者來源的使用者資訊，建立新的管理員帳戶，請選取此選項。若要執行此動作，請按一下「**新增**」，然後瀏覽至所需要的使用者，並加以選取。

授予此管理員與我相同的權限： 選取此選項可將您所擁有，與目前登入之管理員相同的權限指定給新管理員。如果您擁有超級管理員權限，則新管理員會建立為「超級管理員」。

- 4 完成欄位填寫時，請按一下「**確定**」，以將新的管理員新增至「管理員」面板中。
- 5 如果您需要變更新管理員的權限或角色，請按一下該管理員帳戶和「**權限**」索引標籤，以顯示帳戶的詳細資料：

The screenshot shows a user management form with three main sections:

- 一般 (General):** Contains a text field for '管理員全名' (Admin Full Name) with the value 'First Admin'. Below it is a checked checkbox for '超級管理員' (Superuser). A note states: '註：若勾選「超級管理員」核取方塊，此管理員即為具有所有權限的超級管理員。這會覆寫任何可被允許、拒絕或不可設定的指定權限。'
- 指定的權限 (Assigned Privileges):** Features a table with columns: '類型' (Type), '網路位置' (Network Location), '允許' (Allow), and '拒絕' (Deny). The table is currently empty, with a note: '無可用的項目。' (No items available). A sub-note says: '註：每個管理員都會獲得檢視權限，且無法移除。'
- 指定的角色 (Assigned Roles):** Features a table with columns: '角色' (Role) and '網路位置' (Network Location). The table is currently empty, with a note: '無可用的項目。' (No items available).

At the bottom of the form are two buttons: '套用' (Apply) and '重設' (Reset).


- 6 如果已選取「**超級管理員**」，請取消選取該選項。
您無法修改超級管理員權限。
- 7 使用「**指定的權限**」畫面修改指定權限。
如需頁面中各選項的相關資訊，請按一下「**說明**」按鈕，或參閱 [《ZENworks 11 系統管理參考》](#) 中的「**管理管理員權限**」。
- 8 使用「**指定的角色**」面板修改指定角色。
如需頁面中選項的相關資訊，請按一下「**說明**」按鈕，或參閱 [《ZENworks 11 系統管理參考》](#) 中的「**管理管理員權限**」。
- 9 完成權限的修改時，請按一下「**套用**」，以儲存設定。

如需建立 ZENworks 管理員帳戶、管理員權限或管理員角色的詳細資訊，請參閱 [《ZENworks 11 系統管理參考》](#) 中的「**管理員和管理員群組**」。

您也可以使用 zman 公用程式使用 admin-create 指令，以建立 ZENworks 管理員帳戶。如需詳細資訊，請參閱 [《ZENworks 11 指令行公用程式參考》](#) 中的「**管理員指令**」。

6.4.2 建立管理員群組帳戶

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「**組態**」索引標籤。



- 2 在「管理員」面板中，按一下「新增」>「管理員群組」，以顯示「新增管理員群組」對話方塊。

新增管理員群組



以下列其中一種方式建立新的管理員群組：

- ☒ 提供名稱、描述及成員以建立新的管理員群組。

管理員群組名稱：

描述：

新增 移除



名稱

位於資料夾

未選取項目，請按一下新增，以選取項目

- ☐ 依據使用者來源中的使用者群組
將使用授權來源中所定義的相同身分證明。

新增 移除



名稱

位於資料夾

未選取項目，請按一下新增，以選取項目



立即將每個使用者群組的使用者成員輸入為管理員。

以星號標示者為必要欄位。

3 填寫各欄位。

「新增管理員群組」對話方塊可讓您透過提供群組名稱並在群組中新增成員，或者基於使用者來源中現有的使用者群組這兩種方式建立新的管理員群組。每個管理員群組名稱必須唯一。

透過提供名稱並新增成員來建立新的管理員群組： 若要透過手動指定名稱並新增成員的方式來建立新的管理員群組帳戶，請選取此選項。若要新增成員，請按一下「**新增**」，然後瀏覽至所需的管理員並加以選取。新增到群組的管理員數量不限。但無法新增其他管理員群組。

根據使用者來源中的使用者群組： 若要根據使用者來源的使用者群組資訊建立新的管理員群組帳戶，請選取此選項。選取之後按一下「**新增**」，然後瀏覽至所需的使用者群組，並加以選取。

立即將每個使用者群組的使用者成員輸入為管理員： 選取此選項可以將所選使用者群組的使用者成員立即新增為管理員。

4 填寫各欄位後，按一下「**確定**」，將新的管理員群組新增至「管理員」面板。

5 如果需要變更新管理員群組的權限或角色，請按一下該管理員群組帳戶和「**權限**」索引標籤，以顯示帳戶的詳細資料：

6 使用「指定的權限」畫面修改指定權限。

如需頁面中各選項的相關資訊，請按一下「**說明**」按鈕，或參閱《ZENworks 11 系統管理參考》中的「**管理管理員群組權限**」。

7 使用「指定的角色」面板修改指定角色。

如需頁面中選項的相關資訊，請按一下「**說明**」按鈕，或參閱《ZENworks 11 系統管理參考》中的「**管理管理員權限**」。

8 完成權限的修改時，請按一下「**套用**」，以儲存設定。

如需建立 ZENworks 管理員群組帳戶、管理員權限或管理員角色的詳細資訊，請參閱《ZENworks 11 系統管理參考》中的「**管理員和管理員群組**」。

6.5 修改組態設定

管理區域組態設定可讓您控制區域中多項功能的行為。「設備管理」設定可讓您控制設備存取 ZENworks 伺服器，以取得重新整理資訊的頻率，重新整理動態群組的頻率，以及 ZENworks Adaptive Agent 所應記錄的訊息層級（資訊、警告或錯誤）。此外還有「事件與訊息」設定、「探查與部署」設定等。

管理區域中的所有設備均會承襲設備所套用的區域設定。如 [第 6.1 節「組織設備：資料夾與群組」](#) (第 33 頁) 中所討論，您可以在設備資料夾或個別設備上設定區域設定，而覆寫這些設定。如此可讓您建立能夠套用至最多設備的區域設定，再視需要覆寫資料夾與設備上的這些設定。

您的區域設定預設會預先設定為提供一般功能的值。但您可以根據環境所需要的行為，將其變更為最適用的設定。

- [第 6.5.1 節「在管理區域上修改組態設定」](#) (第 52 頁)
- [第 6.5.2 節「在資料夾上修改組態設定」](#) (第 52 頁)
- [第 6.5.3 節「在設備上修改組態設定」](#) (第 52 頁)

6.5.1 在管理區域上修改組態設定

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「[組態](#)」索引標籤。
- 2 在「管理區域設定」面板中，按一下要修改其設定的設定類別(「[設備管理](#)」、「[探查與部署](#)」、「[事件與訊息](#)」等)。
- 3 按一下設定，以顯示其詳細資料頁。
- 4 視需要修改設定。
如需各設定的相關資訊，請參閱 [《ZENworks 11 系統管理參考》](#) 中的「[管理區域設定](#)」，或按一下 ZENworks 控制中心中的「[說明](#)」按鈕。
- 5 完成設定的修改時，請按一下「[確定](#)」(或「[套用](#)」)，以儲存變更。
若將組態設定套用於設備，除非此設定在資料夾層級或設備層級遭到覆寫，否則區域中的所有設備皆會承襲此設定。

6.5.2 在資料夾上修改組態設定

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「[設備](#)」索引標籤。
- 2 在「設備」面板中(位於「[受管理](#)」索引標籤上)，瀏覽至要修改設定的資料夾。
- 3 於找出資料夾時，按一下資料夾名稱旁的「[詳細資料](#)」，以顯示資料夾的詳細資料。
- 4 按一下「[設定](#)」索引標籤。
- 5 在「設定」面板中，按一下要修改的設定所屬的設定類別(「[設備管理](#)」、「[基礎結構管理](#)」等)。
- 6 按一下設定，以顯示其詳細資料頁。
- 7 視需要修改設定。
如需各設定的相關資訊，請參閱 [《ZENworks 11 系統管理參考》](#) 中的「[管理區域設定](#)」，或按一下 ZENworks 控制中心中的「[說明](#)」按鈕。
- 8 完成設定的修改時，請按一下「[確定](#)」(或「[套用](#)」)，以儲存變更。
除非此設定在子資料夾或個別設備上遭到覆寫，否則資料夾中的所有設備(包括子資料夾中所含的任何設備)皆會承襲此組態設定。

6.5.3 在設備上修改組態設定

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「[設備](#)」索引標籤。
- 2 在「設備」面板中(位於「[受管理](#)」索引標籤上)，瀏覽至要修改設定的設備。

- 3 於找出設備時，按一下設備名稱，以顯示其詳細資料。
- 4 按一下「設定」索引標籤。
- 5 在「設定」面板中，按一下要修改的設定所屬的設定類別（「設備管理」、「基礎結構管理」等）。
- 6 按一下設定，以顯示其詳細資料頁。
- 7 視需要修改設定。
如需各設定的相關資訊，請參閱《ZENworks 11 系統管理參考》中的「管理區域設定」，或按一下 ZENworks 控制中心中的「說明」按鈕。
- 8 完成設定的修改時，請按一下「確定」（或「套用」），以儲存變更。

6.6 更新 ZENworks 軟體

您可以在管理區域中所有已安裝 ZENworks 11 軟體的設備上更新該軟體。可以對更新下載排程。軟體更新會以臨時版的方式提供，您可以在檢視更新內容之後，選擇是否要套用各個更新（臨時版可累積）。您也可以下載最新的「產品調節更新」（Product Recognition Update, PRU）更新知識庫，如此「ZENworks 庫存」即可辨識新版的軟體。

如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 11 系統管理參考》。

6.7 建立位置

對於不同位置，設備的安全性要求也各不相同。例如，對於機場航站樓內的設備與辦公室內位於公司防火牆後的設備，其個人防火牆的限制便會不同。

為確保設備的安全性要求適合其所處的位置，ZENworks 提供了全域規則與位置規則。套用全域規則時，不考慮設備的位置。只有在設備目前的位置符合與規則相關聯之位置的準則時，才會套用位置規則。例如，如果您為公司辦公室建立了位置規則並將其指定給筆記型電腦，則只有在筆記型電腦位於辦公室內時，才會套用該規則。

如果要使用位置規則，必須先定義對您組織而言有意義的位置。位置是您對其有特定安全性要求的地點或地點類型。例如，當設備在辦公室、家里或機場使用時，安全性要求各不相同。

位置由網路環境所定義。假設您在紐約與東京各有一個辦公室。這兩個辦公室的安全性要求相同。於是，您可以建立一個「辦公室」位置並將其與兩個網路環境相關聯，即紐約辦公室網路與東京辦公室網路。每個環境都透過一組閘道、DNS 伺服器以及無線存取點服務做了明確定義。一旦 ZENworks Adaptive Agent 判定其目前環境符合紐約辦公室網路或東京辦公室網路，便會將其位置設定為「辦公室」，並套用與「辦公室」位置關聯的安全性規則。

以下幾部分將說明如何建立位置：

- 第 6.7.1 節「定義網路環境」（第 53 頁）
- 第 6.7.2 節「建立位置」（第 55 頁）

6.7.1 定義網路環境

網路環境定義是位置的建構區塊。您可在建立位置時定義網路環境，但建議先定義網路環境，然後再於建立位置時新增這些網路環境。

若要建立位置：

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「組態」>「位置」。



- 2 在「網路環境」面板中，按一下「新增」，以啟動「建立新的網路環境」精靈。

建立新的網路環境

步驟 1：定義詳細資料

輸入網路環境詳細資料。

網路環境名稱：*

描述：

節流率 (kbps)：*

0

* 以星號標示者為必要欄位。

<< 上一步 下一步 >> 取消

- 3 在「定義詳細資料」頁中，指定網路環境的名稱，然後按「下一步」。
完成精靈後，如果需要欄位或選項的詳細資訊，請按一下 ZENworks 控制中心右上角的「說明」按鈕。
- 4 在「網路環境詳細資料」頁中，填寫以下各欄位：
限制為介面卡類型：預設會針對設備的有線、無線及撥號網路卡評估此頁面中定義的網路服務。如果只想對特定的介面卡類型進行評估，請選取「有線」、「無線」或「撥號」。

最低相符數： 指定定義之網路服務數目的下限，只有符合該下限數值才能選取此網路環境。

指定定義之網路服務數目的下限，只有符合該下限數值才能選取此網路環境。

例如，如果您定義一個閘道位址、三個 DNS 伺服器以及一個 DHCP 伺服器，則具有的服務總數便為五。您可以指定至少須符合這些服務中的三項，才能選取此網路環境。

指定最低相符數時，請記住下列事項：

- ◆ 該數目不得小於標示為「必須相符」之服務的數目。
- ◆ 數目不應該超過定義之服務的總數。否則，最低相符數永遠都無法達到，因此網路環境也不可能被選取。

網路服務：「網路服務」面板可讓您定義調適性代理程式為確定其目前網路環境是否符合此網路環境時，會評估的一些網路服務。選取要定義的網路服務所對應的索引標籤，接著按一下「新增」，然後填寫所需的資訊

- 5 按「下一步」以顯示「摘要」頁，然後按一下「完成」將網路環境定義新增至清單。

6.7.2 建立位置

建立位置時，需提供位置名稱，然後將所需的網路環境與位置相關聯。

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「組態」>「位置」。



- 2 在「位置」面板中，按一下「新增」，以啟動「建立新位置」精靈。

建立新位置

 步驟 1：定義詳細資料

輸入位置詳細資料。

位置名稱：*

描述：

節流率 (kbps)：*

0

* 以星號標示者為必要欄位。

<< 上一步

下一步 >>

取消

- 3 在「定義詳細資料」頁中，指定位置的名稱，然後按「下一步」。
完成精靈後，如果需要欄位或選項的詳細資訊，請按一下 ZENworks 控制中心右上角的「說明」按鈕。
- 4 在「指定網路環境」頁中：
 - 4a 選取「將現有的網路環境指定給位置」。
 - 4b 按一下「新增」，接著選取要定義位置的網路環境，然後按一下「確定」將其新增至清單。
 - 4c 新增完網路環境後按「下一步」。
- 5 在「摘要」頁中，按一下「完成」，以建立位置並將其新增至「位置」清單。

如果新增了多個位置，則清單中的順序決定在調適性代理程式符合多個位置時要使用的位置。最先列出的位置是哪一個，便會使用哪一個。您可以使用「往上移動」與「往下移動」選項重新排序清單。

ZENworks Adaptive Agent 部署

此探查程序用於透過查詢一組提供的 IP 位址來尋找網路中的設備，以及使用 SNMP、WMI 和 SSH 等技術收集庫存資訊。探查程序還可尋找 Novell eDirectory 或 Active Directory 中的設備，並從 Novell eDirectory 移轉舊版的 ZENworks 設備。

部署程序用於將 ZENworks Adaptive Agent 配送並安裝到一組設備，這些設備可由探查程序識別，也可以透過明確提供設備清單來識別。經過上述動作之後，這些設備皆會變成受管理設備。要進行管理的設備上必須安裝 ZENworks Adaptive Agent。

以下幾節提供的指示有助於您瞭解部署代理程式的程序：

- ◆ 第 7.1 節「設定調適性代理程式功能」（第 57 頁）
- ◆ 第 7.2 節「安裝 ZENworks Adaptive Agent」（第 60 頁）
- ◆ 第 7.3 節「使用 ZENworks Adaptive Agent」（第 63 頁）

附註：設備若不符合 ZENworks Adaptive Agent 的安裝需求（請參閱《ZENworks 11 安裝指南》中的「受管理設備需求」），可在其上安裝「僅庫存模組」，以支援設備庫存功能。如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 11 探查、部署與淘汰參考》。

7.1 設定調適性代理程式功能

ZENworks Adaptive Agent 會使用各種模組在設備上執行多項功能。這些模組稱為調適性代理程式功能。每個 ZENworks 11 產品都有與其相關的特定功能，如下表中所示。左側欄所列的是 ZENworks 11 產品，其他欄為調適性代理程式的各項功能。

	資產管理	套裝軟體管理	端點安全性	影像管理	修補程式管理	規則管理	遠端管理	使用者管理
ZENworks Asset Management	✓							✓
ZENworks Configuration Management		✓		✓		✓	✓	✓
ZENworks Endpoint Security Management			✓			✓		✓
ZENworks Patch Management					✓			

當您啟動 ZENworks 產品時，預設會安裝並啓用其所有調適性代理程式功能。唯一例外的是 ZENworks Asset Management，它不會自動啓用使用者管理功能。

無論是哪一項 ZENworks 產品，使用者管理功能只在 Windows 受管理設備上受支援。

如果不想在設備上安裝或啓用某一功能，可以在管理區域、設備資料夾或個別設備中將其解除安裝或停用。例如，如果您正在使用 ZENworks Configuration Management，但不想對任何設備使用遠端管理功能，則可以在管理區域中將其停用。或者，如果您擁有 ZENworks

Configuration Management 和 ZENworks Asset Management，但沒有設備需要使用資產管理，則可以在管理區域中啟用資產管理功能，然後在設備資料夾或個別設備上將其停用（或解除安裝）。

如果要在部署調適性代理程式之前或之後自定代理程式功能，可參閱以下幾節中提供的指示：

- ◆ [第 7.1.1 節「與 ZENworks Desktop Management Agent 共存」](#)（第 58 頁）
- ◆ [第 7.1.2 節「自定調適性代理程式功能」](#)（第 58 頁）

7.1.1 與 ZENworks Desktop Management Agent 共存

您可以將 ZENworks Adaptive Agent 部署到安裝有舊版 ZENworks Desktop Agent 的設備上。舊版 ZENworks Desktop Agent 隨附於 ZENworks 7 Desktop Management。

ZENworks Adaptive Agent 與舊版 ZENworks Desktop Agent 可以在同一部設備上共存，但只有 ZENworks 11 Asset Management 可以與舊版 ZENworks Desktop Management 配合使用。在此情況下，如果將調適性代理程式部署至安裝了舊版 ZENworks Desktop Agent 的設備，則只能使用與 ZENworks Configuration Management 不關聯的調適性代理程式功能；不能使用套裝軟體管理、影像管理、規則管理、遠端管理或使用者管理功能。如果選取其中的某個功能，舊版 ZENworks Desktop Agent 便會在安裝調適性代理程式之前被解除安裝。

如需 ZENworks Adaptive Agent 和舊版 ZENworks Desktop Agent 共存的詳細資訊，請參閱 [《ZENworks 11 探查、部署與淘汰參考》](#) 中的「ZENworks Adaptive Agent 部署」。

7.1.2 自定調適性代理程式功能

進行最初的部署時，ZENworks Adaptive Agent 會安裝並啓用在管理區域層級選取的功能。代理程式註冊之後，會使用在設備資料夾或設備層級定義的設定（如果與區域設定不同）。

以下步驟說明如何在管理區域層級自定設定。如需在設備資料夾或個別設備上自定設定的詳細資訊，請參閱 [《ZENworks 11 探查、部署與淘汰參考》](#) 中的「自定代理程式功能」。

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「組態」索引標籤。

組態	註冊	系統資訊	資產庫存	資產管理	系統更新	位置	訂閱
管理區域設定							
內容							
設備管理							
類別	描述						
本地設備記錄	啟用及設定受管理設備所發生之警告與錯誤的本地記錄。						
設備重新整理和移除排程	設定設備的重新整理間隔。						
ZENworks 代理程式	ZENworks 代理程式組態。						
系統更新代理程式	設定 ZENworks 代理程式上的系統更新行為。						
註冊	設定註冊設定。						
ZENworks Explorer 組態	設定受管理設備的 ZENworks Explorer 行為。						
系統驅動	設定系統驅動。						
開機前服務	設定開機前服務。						
主要使用者	設定決定主要使用者之方式的設定。						
主要工作站	設定決定主要工作站之方式的設定。						
動態群組重新整理排程	設定動態群組重新整理的排程。						
遠端喚醒	設定遠端喚醒設定。						
電源管理設定	設定 Intel AMT 設備的電源管理排程。						
遠端管理	啟用並設定遠端管理。						
探查與部署							
事件與訊息							
基礎結構管理							
庫存							
報告服務							
資產管理							
Endpoint Security Management							
修補程式管理							

2 在「管理區域設定」面板中按一下「設備管理」，再按「ZENworks 代理程式」。

ZENworks 代理程式

ZENworks 代理程式組態。

一般

☒ 允許使用者解除安裝代理程式
 快取壽命：

336 小時

 快取遺留限定值：

90 天

 重試向忙碌伺服器發出申請的次數：

20

 初始重試申請等待 (後續每個申請增加 1 秒)：

10 秒

 重試申請等候時間上限：

20 秒

代理程式功能

Policy Management	<input checked="" type="checkbox"/> 已安裝	<input checked="" type="radio"/> 已啟用	<input type="radio"/> 已停用
Remote Management	<input checked="" type="checkbox"/> 已安裝	<input checked="" type="radio"/> 已啟用	<input type="radio"/> 已停用
Asset Management	<input checked="" type="checkbox"/> 已安裝	<input checked="" type="radio"/> 已啟用	<input type="radio"/> 已停用
Image Management	<input checked="" type="checkbox"/> 已安裝	<input checked="" type="radio"/> 已啟用	<input type="radio"/> 已停用
User Management	<input checked="" type="checkbox"/> 已安裝	<input checked="" type="radio"/> 已啟用	<input type="radio"/> 已停用
Bundle Management	<input checked="" type="checkbox"/> 已安裝	<input checked="" type="radio"/> 已啟用	<input type="radio"/> 已停用
Patch Management	<input checked="" type="checkbox"/> 已安裝	<input checked="" type="radio"/> 已啟用	<input type="radio"/> 已停用
Endpoint Security Management	<input checked="" type="checkbox"/> 已安裝	<input checked="" type="radio"/> 已啟用	<input type="radio"/> 已停用

選擇重新開機行為 (如有需要)：

☒ 提示使用者重新開機 (預設)
 ☐ 不讓設備重新開機
 ☐ 強制設備重新開機

確定

套用

重設

取消

3 在「代理程式功能」面板中：

- 若不想安裝某個功能，請不選功能旁邊的「已安裝」。該選定的功能將不會安裝到設備上。若您選擇不選所有功能，則只會安裝核心代理程式。
- 如果想要安裝某個功能但要將其停用，請選取功能旁的「已安裝」和「已停用」。該功能將會安裝在設備上，但無法運作。

安裝套裝軟體管理、遠端管理或使用者管理功能需要將設備重新開機。安裝影像管理功能時，只有 Windows 2008 和 Windows Vista 需要重新開機。系統將根據所選的重新開機選項提示您將設備重新開機。

- 4 若要儲存變更，請按一下「確定」。

7.2 安裝 ZENworks Adaptive Agent

以下幾節將提供使用手動 Web 安裝或 ZENworks 控制中心部署任務的方式，在設備上安裝 ZENworks Adaptive Agent 的相關指示。


- 第 7.2.1 節「在 Windows 上手動安裝」（第 60 頁）
- 第 7.2.2 節「在 Linux 上手動安裝」（第 61 頁）
- 第 7.2.3 節「ZENworks 控制中心部署任務」（第 62 頁）

7.2.1 在 Windows 上手動安裝

- 1 確定設備符合必要的需求（請參閱《ZENworks 11 安裝指南》中的「受管理設備需求」）。
- 2 在目標設備的網頁瀏覽器中，開啟下列網址：

`https://server:port/zenworks-setup`

以 ZENworks 伺服器的 DNS 名稱或 IP 位址取代 *server*，並在 ZENworks 伺服器使用的不是預設連接埠 (80 或 443) 時取代 *port*。



The screenshot shows the Novell ZENworks download page. On the left is a sidebar with navigation links: 調適性代理程式, 庫存工具, 複製影像工具, and 管理工具. The main content area is titled '歡迎使用 ZENworks 下載頁面' (Welcome to ZENworks Download Page). Below the title, there is a paragraph explaining that users can download specific ZENworks components and tools, and a note about the prerequisite of installing Microsoft .NET before running the installation. A table lists the available components with columns for 套件名稱 (Component Name), 目標平台 (Target Platform), 目標結構 (Target Architecture), 安裝類型 (Installation Type), and 大小 (Size).

套件名稱	目標平台	目標結構	安裝類型	大小
預設代理程式 (x86_Network)	Microsoft Windows	x86 結構 (32 位元)	網路 (需要 .NET)	0.9 MB
預設代理程式 (x86_Complete)	Microsoft Windows	x86 結構 (32 位元)	獨立 (需要 .NET)	70.1 MB
預設代理程式 (x86_Complete)	Microsoft Windows	x86 結構 (32 位元)	獨立	301.5 MB
預設代理程式 (x86_64_Network)	Microsoft Windows	x86_64 結構 (64 位元)	網路 (需要 .NET)	0.9 MB
預設代理程式 (x86_64_Complete)	Microsoft Windows	x86_64 結構 (64 位元)	獨立 (需要 .NET)	71.7 MB
預設代理程式 (x86_64_Complete)	Microsoft Windows	x86_64 結構 (64 位元)	獨立	303.2 MB
預設代理程式 (x86_Network)	Linux	x86 結構 (32 位元)	網路 (需要 JRE)	1 MB
預設代理程式 (x86_Complete)	Linux	x86 結構 (32 位元)	獨立	140.9 MB
預設代理程式 (x86_64_Network)	Linux	x86_64 結構 (64 位元)	網路 (需要 JRE)	1 MB
預設代理程式 (x86_64_Complete)	Linux	x86_64 結構 (64 位元)	獨立	141 MB

At the bottom of the table, there is a pagination control showing '1 - 10 / 10' and a '顯示 25 個項目' (Show 25 items) link.

網頁瀏覽器顯示調適性代理程式部署套件的清單。每種結構 (32 位元與 64 位元) 都有相應的三種套件類型：

網路 (需要 .NET)： 網路 (需要 .NET) 套件只會在目標設備上安裝預先代理程式；隨後，預先代理程式會從 ZENworks 伺服器下載並安裝 ZENworks Adaptive Agent。該套件要求在將代理程式部署到設備之前，設備上已安裝 Microsoft .NET 3.5.5 SP1 或更新版本。

獨立 (需要 .NET)： 獨立 (需要 .NET) 套件要求在將代理程式部署到設備之前，設備上已安裝 Microsoft .NET 3.5.5 SP1 或更新版本。此套件包含除 Microsoft .NET 安裝程式之外，安裝調適性代理程式所需的全部可執行檔。

獨立：獨立套件會安裝預先代理程式並解壓縮安裝調適性代理程式所需的所有可執行檔，包括目標設備上的 Microsoft .NET 安裝程式。接著預先代理程式會從本地設備安裝調適性代理程式。當您需要在網路連接中斷的設備上安裝 ZENworks Adaptive Agent 時，即可使用獨立套件。您可以將套件儲存在抽取式媒體 (CD、USB 快閃磁碟機等) 上，再讓獨立設備從該媒體執行套件。設備上會安裝調適性代理程式，但必須在連接到網路後，才能進行註冊或管理。

自定：套件名稱「預設代理程式」是指預先定義的部署套件。透過「部署」>「編輯部署套件」建立的自定部署套件會隨建立套件時所指定的名稱一起顯示。

- 3 按一下您要使用之部署套件的名稱；將套件儲存到設備的本地磁碟機上，或從 ZENworks 伺服器加以執行。

- 4 若您已下載套件，請在設備上啟動套件。

如需從指令行啟動套件時可與該套件搭配使用之選項的相關資訊，請參閱《ZENworks II 探查、部署與淘汰參考》中的「[套件選項](#)」。

重要：如果選擇安裝完整套件，則啟動套件後，在安裝完 Windows Installer 或 .NET Framework 時可能需要重新開機。您會看到一則訊息，顯示重新開機的各個選項。選擇下列選項其中之一：

- ◆ 如果不做任何選擇，則會在 5 分鐘後自動重新開機。
- ◆ 按一下「取消」。稍後再重新開機。
- ◆ 按一下「確定」，可立即重新開機。

設備重新開機後，安裝會自動繼續。

-
- 5 如果在安裝 Windows Installer 或 .NET Framework 後已將設備重新開機，則安裝完成時，設備會自動重新開機。

設備重新啟動時，會在管理區域中進行註冊，並在通知區域 (系統匣) 上放置 ZENworks 圖示。

在 ZENworks 控制中心中，設備會顯示在「設備」頁面的 \ 伺服器資料夾或 \ 工作站資料夾下。

- 6 如需在設備上登入及使用調適性代理程式的相關資訊，請跳至 [第 7.3 節「使用 ZENworks Adaptive Agent」](#) (第 63 頁)。

7.2.2 在 Linux 上手動安裝

您可以不採用讓 ZENworks 伺服器將調適性代理程式傳送到設備的方式，而是手動從伺服器下載調適性代理程式部署套件，並安裝該代理程式。

- 1 確定設備符合必要的需求 (請參閱《ZENworks II 安裝指南》中的「[受管理設備需求](#)」)。
- 2 在目標設備的網頁瀏覽器中，開啟下列網址：

`http://server:port/zenworks-setup`

以 ZENworks 伺服器的 DNS 名稱或 IP 位址取代 *server*，並在 ZENworks 伺服器使用的不是預設連接埠 (80 或 443) 時取代 *port*。

網頁瀏覽器會顯示部署套件的清單。每個結構 (32 位元與 64 位元) 都會有兩種套件：

網路 (需要 JRE)：網路 (需要 JRE) 套件只會在目標設備上安裝預先代理程式；隨後，預先代理程式會從 ZENworks 伺服器下載並安裝 ZENworks Adaptive Agent。該套件要求在將代理程式部署到設備之前，設備上已安裝 JRE 1.0.6 或更新版本。

獨立：獨立套件會安裝預先代理程式並解壓縮安裝調適性代理程式所需的所有可執行檔，包括目標設備上的 JRE 安裝程式。接著預先代理程式會從本地設備安裝調適性代理程式。當您需要在中斷網路連線的設備上安裝 ZENworks Adaptive Agent 時，即可使用獨立套件。您可以將套件儲存在抽取式媒體 (CD、USB 快閃磁碟機等) 上，再讓獨立設備從該媒體執行套件。設備上會安裝調適性代理程式，但必須在連接到網路後，才能進行註冊或管理。

自定：套件名稱「預設代理程式」是指預先定義的部署套件。透過「部署」>「編輯部署套件」建立的自定部署套件會隨建立套件時所指定的名稱一起顯示。

- 3 按一下要使用之部署套件的名稱，將其儲存到設備的本地磁碟機，然後透過執行指令 `chmod 755 檔名` 為檔案授予可執行權限。

如需從指令行啟動套件時可與該套件搭配使用之選項的相關資訊，請參閱《ZENworks 11 探查、部署與淘汰參考》中的「套件選項」。

- 4 在終端機視窗中，移至下載套件所在的目錄，然後透過執行指令 `/ 檔名` 啟動設備上的套件，其中的「檔名」是您在步驟 3 中下載的套件名稱。
- 5 (視情況而定) 在 Linux 設備上安裝完代理程式後，如果要在通知區域顯示 ZENworks 通知圖示，請先登出設備，然後重新登入。

在 ZENworks 控制中心中，設備會顯示在「設備」頁面的 \ 伺服器資料夾或 \ 工作站資料夾下。

7.2.3 ZENworks 控制中心部署任務

若要使用部署任務安裝 Adaptive Agent，必須先將目標設備顯示在 ZENworks 控制中心中。

若要建立部署任務：


- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「部署」索引標籤。

「可部署的設備」面板會列出所有可供您部署調適性代理程式的設備 (已輸入或探查到的設備)。

可部署的設備					進階
刪除 動作 檢視					
<input type="checkbox"/> 名稱	IP 位址	作業系統	探查到的日期	部署狀態	
<input type="checkbox"/> 192.168.9.240	192.168.9.240	不明作業系統	2008年8月5日	非活動	
<input type="checkbox"/> 192.168.9.241	192.168.9.241	不明作業系統	2008年8月5日	非活動	
<input type="checkbox"/> rawhide.rawhide.sga	192.168.9.1	不明作業系統	2008年8月5日	非活動	
<input type="checkbox"/> SYMCLIENT	192.168.9.242	不明作業系統	2008年8月5日	非活動	
1 - 4 / 4					顯示 25 個項目

- 2 在「部署任務」面板中按一下「新增」，以啟動「部署設備精靈」。

部署設備精靈

 步驟 1: 輸入部署任務名稱

名稱: *

描述:

* 以星號標示者為必要欄位。

<< 上一步

下一步 >>

取消

3 遵循提示安裝 ZENworks Adaptive Agent。

如需各精靈頁面的詳細資訊，請按一下頁面上的「說明」按鈕

完成精靈後，設備會顯示在 ZENworks 控制中心「設備」頁面的 \伺服器資料夾或 \工作
站資料夾下。

4 如需登入及使用調適性代理程式的相關資訊，請繼續閱讀下一節 [使用 ZENworks Adaptive Agent](#)。

您也可以使用 zman 公用程式中使用 deployment-task-create 指令，以建立部署任務。如需詳細資訊，請參閱 [《ZENworks 11 指令行公用程式參考》](#) 中的「部署指令」。

7.3 使用 ZENworks Adaptive Agent

以下幾節將提供有助於您登入及使用 ZENworks Adaptive Agent 的資訊：

- [第 7.3.1 節「登入管理區域」](#) (第 63 頁)
- [第 7.3.2 節「導覽調適性代理程式檢視窗」](#) (第 64 頁)
- [第 7.3.3 節「將受管理設備升級為輔助設備」](#) (第 68 頁)

7.3.1 登入管理區域

當 Windows 受管理設備啟動其作業系統時，調適性代理程式即會啟動，且所有指定給該設備的套裝軟體與規則都將處於可用狀態。使用者必須登入管理區域，方可使用其指定之套裝軟體與規則。

調適性代理程式可與 Windows 登入或 Novell 登入用戶端整合，讓使用者只需登入一次即可。使用者在 Windows 或 Novell 用戶端中輸入其 eDirectory 或 Active Directory 身分證明時，若其身分證明符合 ZENworks 使用者來源中的身分證明，使用者即可登入管理區域。否則會另外出現一個調適性代理程式登入畫面，並提示使用者提供正確的身分證明。

例如，假設使用者在兩個 eDirectory 樹狀結構 (Tree1 與 Tree2) 中具有帳戶。Tree1 在管理區域中定義為使用者來源，但 Tree2 則否。當使用者登入 Tree1 時，即自動登入了管理區域。但當使用者登入 Tree2 時，則會出現調適性代理程式登入畫面，並提示使用者提供 Tree1 的身分證明。

7.3.2 導覽調適性代理程式檢視窗


調適性代理程式提供下列樹狀目錄檢視窗：

- ◆ 「ZENworks Window」 (第 64 頁)
- ◆ 「ZENworks Explorer」 (第 65 頁)
- ◆ 「ZENworks 圖示」 (第 66 頁)

ZENworks Window

「ZENworks Window」是一個可提供套裝軟體存取的獨立視窗。您可以從「開始」功能表 (「開始」功能表 > 「程式集」 > 「Novell ZENworks」 > 「ZENworks Application Window」) 啟動此視窗。

圖 7-1 ZENworks Window



ZENworks Window 的左窗格會顯示下列資訊：

- ◆ [全部] 資料夾：包含所有配送給您的套裝軟體，而無論其所在資料夾為何。
- ◆ ZENworks 資料夾：包含所有尚未指定給不同資料夾的套裝軟體。ZENworks 資料夾是套裝軟體預設的資料夾，但管理員可以另建其他資料夾組織套裝軟體，甚或重新命名 ZENworks 資料夾。


當您選取左窗格中的資料夾時，右窗格會隨即顯示該資料夾內所包含的套裝軟體。您可以：

- ◆ 安裝套裝軟體，或啟動已安裝的應用程式。
- ◆ 檢視套裝軟體的內容。此內容包括套裝軟體的描述；取得套裝軟體時可供諮詢的聯絡人資訊；套裝軟體可供使用的時間；以及所設定的套裝軟體系統要求。
- ◆ 修復已安裝的應用程式。
- ◆ 解除安裝應用程式。此功能是由管理員所控制，可能未啟用。

ZENworks Explorer


ZENworks Explorer 是「Windows 檔案總管」的延伸，可讓套裝軟體顯示在「Windows 檔案總管」、桌面、「開始」功能表、「快速啟動」工具列與通知區域（系統匣）中。下圖是顯示在「Windows 檔案總管」中的套裝軟體。

圖 7-2 ZENworks Explorer - Windows 檔案總管檢視



下圖是顯示在桌面上的套裝軟體。

圖 7-3 ZENworks Explorer - Windows 桌面檢視



您可以在 ZENworks Explorer 中，執行您在 ZENworks Window 中執行的套裝軟體任務。

ZENworks 圖示


ZENworks Icon  位於 Windows 通知區域 (系統匣)。只要連按兩下此圖示，即會顯示 ZENworks Adaptive Agent 內容。

圖 7-4 ZENworks Adaptive Agent 內容



內容視窗的左側導覽窗格中包含調適性代理程式狀態及其各功能的連結：

- **狀態：**顯示代理程式上次聯絡 ZENworks 伺服器的時間，以及代理程式功能是否正在執行等資訊。
- **規則：**顯示指定給設備與登入使用者的規則。另外也顯示規則是否有效。僅在 ZENworks Configuration Management 或 ZENworks Endpoint Security Management 已啓用時才會包含。
- **套裝軟體：**顯示指定給設備與登入使用者的套裝軟體。另外也顯示各套裝軟體目前的安裝狀態 (可用、下載中、安裝中等等)，以及套裝軟體是否有效 (設備符合配送要求)。僅在 ZENworks Configuration Management 或 ZENworks Patch Management 已啓用時才會包含。
- **庫存：**顯示設備的庫存資訊。您可以檢視硬體詳細資訊，如硬碟、磁碟機與視訊卡的製造商與機型等。您也可以檢視軟體詳細資料，如已安裝的 Windows 快速維修與修補，以及已安裝之軟體產品的版本編號與位置。僅在 ZENworks Configuration Management 或 ZENworks Asset Management 已啓用時才會包含。
- **端點安全性：**顯示端點安全性代理程式以及位置 (用於確定所套用的安全性規則) 的相關資訊。僅在 ZENworks Endpoint Security Management 已啓用時才會包含。
- **遠端管理：**顯示目前連接的遠端操作員，以及設備的有效遠端管理規則設定的相關資訊。另外亦可讓您啓動管理會期，以及控制會期的安全性設定。僅在 ZENworks Configuration Management 已啓用時才會包含。
- **輔助設備：**顯示做為輔助設備之設備的輔助角色資訊。輔助角色包括收集、內容與複製影像。

此功能僅在您的 ZENworks 管理員將設備做為輔助設備使用時顯示。

- ◆ **記錄：**顯示調適性代理程式記錄檔的相關資訊，如記錄檔的位置、要將代理程式的記錄檔上載至哪部 ZENworks 伺服器，以及下次排程上載記錄的時間。另外亦可讓您決定所記錄之訊息的嚴重程度層級。
- ◆ **Windows 代理** 顯示當設備做為 ZENworks 主要伺服器的 Windows 代理時，在該設備上執行之探查和部署活動的結果。

7.3.3 將受管理設備升級為輔助設備

輔助設備是一部受管理設備，它可以執行 ZENworks 主要伺服器通常執行的一些角色，包含驗證、資訊收集、內容配送和複製影像。輔助設備可以是任何受管理的 Windows 設備 (伺服器或工作站)，也可以是任何 Linux 設備，但不能是主要伺服器。設定輔助設備時，需要指定它執行的角色 (驗證、收集、內容或複製影像)。輔助設備還可以執行可能由協力廠商產品 (即 ZENworks 11 框架的嵌入式管理單元) 新增的角色。

如需輔助設備以及如何將受管理設備升級為輔助設備的詳細資訊，請參閱 [《ZENworks 11 系統管理參考》](#) 中的「輔助設備」。

系統訊息與報告

Novell ZENworks 11 可讓您透過系統訊息與報告監控管理區域內的活動。

- ◆ 第 8.1 節「檢視系統訊息」(第 69 頁)
- ◆ 第 8.2 節「建立監看清單」(第 71 頁)
- ◆ 第 8.3 節「產生報告」(第 72 頁)

8.1 檢視系統訊息

ZENworks 系統會產生正常 (資訊)、警告與錯誤訊息，以協助您監看軟體配送與規則運用等活動。

每一部 ZENworks 伺服器與 ZENworks Adaptive Agent 皆會建立其相關活動的記錄。這些訊息會顯示在 ZENworks 控制中心的各個區域中：




- ◆ **系統訊息記錄：**系統訊息記錄位於「系統資訊」頁面(「組態」索引標籤)中，可顯示來自管理區域內所有 ZENworks 伺服器與調適性代理程式的訊息。
- ◆ **設備訊息記錄：**設備訊息記錄位於伺服器或工作站的「摘要」頁上，可顯示 ZENworks 伺服器或調適性代理程式所產生的訊息。以 Workstation1 的訊息記錄為例，其中包含了 Workstation1 上之調適性代理程式所產生的各項訊息。
- ◆ **內容訊息記錄：**內容訊息記錄位於套裝軟體或規則的「摘要」頁上，只會顯示套裝軟體或規則相關的 ZENworks 伺服器或調適性代理程式訊息。以 Bundle1 的訊息記錄為例，其中可能包含三部不同的 ZENworks 伺服器與 100 部不同之調適性代理程式所產生的訊息。





8.1.1 檢視訊息摘要

您可以針對管理區中的伺服器、工作站、套裝軟體與規則所產生的訊息數，檢視其相關說明摘要。

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「回首頁」索引標籤。

The screenshot shows the Novell ZENworks 11 interface. The left sidebar contains navigation links: 回首頁, 組態, 使用者, 規則, 套裝軟體, 修補程式管理, 報告, 組態, 資產管理, 端點安全性, 最近使用, 經常使用. The main content area is titled 'Novell ZENworks' and shows a 'System Information' (系統訊息) section. It includes a table with columns for 'Category' (類別), 'Count' (數量), and 'Details' (詳細). The table lists 'Servers' (伺服器), 'Workstations' (工作站), 'Rules' (規則), and 'Software Packages' (套裝軟體) with their respective counts. Below the table, there are sections for 'Recent Events' (近期事件) and 'Asset Management' (資產管理).

「訊息摘要」畫面顯示您的管理區域中所有伺服器、工作站、規則與套裝軟體的狀態。例如，若有兩部伺服器含有尚未確認的重要訊息（您或其他管理員尚未確認為已閱讀的訊息），則  欄中會顯示數字 2。或者，若您有三個套裝軟體含有警告訊息、五個套裝軟體僅含有正常訊息，則  欄會顯示數字 3，而  欄會顯示數字 5。您可以對摘要執行下列作業：

- 按一下物件類型，可顯示其根資料夾。例如按一下「[伺服器](#)」，可顯示伺服器的根資料夾（/ 伺服器）。
- 按一下任意物件類型之任一狀態欄（  ）中的數字，顯示目前處於該狀態之所有物件的清單。例如，若要檢視處於正常狀態之伺服器的清單，可按一下  欄中的數字。
- 按一下任何物件類型之「[總計](#)」欄中的數字，可顯示具有重要、警告或正常訊息的所有物件。例如，按一下「[伺服器](#)」的「[總計](#)」，可顯示具有任意訊息類型的所有伺服器清單。

8.1.2 確認訊息

訊息未經確認前，會一直保留在訊息記錄中。您可以確認個別的訊息，或同時確認訊息記錄中所有的訊息。

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「[設備](#)」索引標籤。
- 2 導覽伺服器資料夾，從中找出 ZENworks 伺服器。
- 3 按一下伺服器，以顯示其詳細資料。



The screenshot shows the ZENworks 11 console interface. On the left is a navigation pane with categories like '設備' (Devices), '使用者' (Users), '規則' (Policies), '套裝軟體' (Software), '修補程式管理' (Patch Management), '部署' (Deployment), '報告' (Reports), '組態' (Configuration), '資產管理' (Asset Management), and '端點安全性' (Endpoint Security). The '設備' category is expanded, showing '伺服器' (Servers) and '工作站' (Workstations). The main content area displays the details for a server named 'zcmx64'. The '一般' (General) tab is active, showing fields such as '別名' (Alias), '主機名稱' (Hostname), 'IP 位址' (IP Address), '上次全面重灌整理' (Last Full Backup), '上次聯結' (Last Sync), 'ZENworks Configuration Management 版本' (ZENworks Configuration Management Version), 'ZENworks Asset Management 版本' (ZENworks Asset Management Version), 'ZENworks Endpoint Security Management 版本' (ZENworks Endpoint Security Management Version), 'ZENworks 代理程式版本' (ZENworks Agent Version), '作業系統' (Operating System), '未確認的錯誤數' (Unacknowledged Critical Alerts), '未確認的警告數' (Unacknowledged Warnings), and '主要使用者' (Primary User). The right sidebar shows '即將發生的事件' (Upcoming Events) and '登入的使用者' (Users Logged In). At the bottom, there is a '訊息記錄' (Message Log) section with a table showing status and messages.

- 4 在「[摘要](#)」索引標籤上，找出「[訊息記錄](#)」面板。

「[訊息記錄](#)」面板會列出 ZENworks 伺服器所產生的所有訊息（資訊、警告與錯誤）。下表是各種可讓您確認及刪除訊息的方式。

任務	步驟	其他詳細資訊
確認訊息	<ol style="list-style-type: none"> 按一下訊息，以顯示「訊息詳細資訊」對話方塊。 按一下「確認」。 	若決定不要確認訊息，請按一下「 完成 」結束此對話方塊。如此可將訊息一直保留在「 訊息記錄 」清單中。
確認所有訊息	<ol style="list-style-type: none"> 在左側導覽窗格的「任務」清單中，按一下「確認所有訊息」。 	
檢視所有已確認或未確認的訊息	<ol style="list-style-type: none"> 按一下「進階」按鈕，以顯示「編輯訊息記錄」頁面。 	<p>您不僅可以檢視所有已確認及未確認的訊息，還可以只檢視包含特定狀態或日期的訊息，檢視訊息的相關詳細資料，以及確認訊息。</p> <p>按一下「編輯訊息記錄」頁面的「說明」按鈕，可取得在此頁面上執行任務的相關資訊。</p>
刪除訊息	<ol style="list-style-type: none"> 按一下訊息，以顯示「訊息詳細記錄」對話方塊。 按一下「刪除」。 	刪除訊息會從 ZENworks® 系統中完全移除該訊息。

您也可以在 zman 公用程式中使用 `messages-acknowledge` 指令，以確認與設備、套裝軟體和規則有關的訊息。如需詳細資訊，請參閱 [《ZENworks 11 指令行公用程式參考》](#) 中的「**訊息指令**」。

8.1.3 更多資訊的位置

如需系統訊息的詳細資訊，請參閱 [《ZENworks 11 系統管理參考》](#) 中的「**訊息記錄**」。


8.2 建立監看清單

若要密切監看某些設備、套裝軟體或規則的狀態，可以將其新增至「監看清單」中。「監看清單」提供下列資訊：

- ◆ **代理程式**：對於伺服器和工作站，顯示設備的 ZENworks Adaptive Agent 目前是已連接 (🟢) 還是已中斷連接 (🔴)。
- ◆ **🚨**：顯示物件是否有嚴重訊息。
- ◆ **類型**：顯示可用以表示物件類型的圖示。例如，套裝軟體可能會使用 🖥️ 圖示表示其為 Windows 程式集。設備則可能使用 🏢 圖示表示其為伺服器。您可以將滑鼠置於圖示上方，檢視其說明。
- ◆ **名稱**：顯示物件的名稱。您可以按一下名稱，移至物件的訊息記錄。

若要將設備、套裝軟體或規則新增至監看清單中：

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「**回首頁**」索引標籤。



- 2 在「監看清單」面板中，按一下「新增」，然後選取要新增至清單的物件類型（設備、套裝軟體或規則）。
 - 3 在選擇對話方塊中，選取所需物件，然後按一下「確定」將其新增至「監看清單」。
- 例如，若要新增伺服器，請瀏覽並選取一個伺服器。


物件會保留在「監看清單」中，直到您予以移除為止。

8.3 產生報告

借助 ZENworks Reporting Server，ZENworks 可以提供進階報告功能。ZENworks Reporting Server 使用內嵌式 BusinessObjects Enterprise XI R3.1 SP3 引擎建立自定報告。您可以使用 ZENworks Reporting Server 中預先定義的報告對資產管理、修補程式管理、探查與部署、套裝軟體與規則、ZENworks 系統和端點安全管理進行報告。也可以建立您自己的自定報告、編輯現有報告、指定對報告的權限，並將報告排程給一組使用者。

若要存取報告：

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「報告」索引標籤。



- 2 在「ZENworks Reporting Server」面板中，按一下「ZENworks Reporting Server InfoView」以啟動 ZENworks Reporting Server InfoView。「ZENworks Reporting Server InfoView」頁會顯示，且初始檢視窗為「文件清單」。


下表說明可在「ZENworks Reporting Server InfoView」中執行的各項任務。

任務	步驟
產生預先定義的報告	<ol style="list-style-type: none">1. 瀏覽「預先定義的報告」資料夾，直到您找到要產生報告的報告定義為止。2. 按一下「動作」>「排程」，或在報告上按一下滑鼠右鍵，然後選取「排程」。
產生自定報告	<ol style="list-style-type: none">1. 在 InfoView 工具列中，按一下「新增」>「Web Intelligence 文件」。「全域」窗格即會顯示。2. 按一下「ZENworks」以檢視 ZENworks Universe。3. 在「資料」索引標籤中，導覽至要建立報告的全域物件，然後將該物件拖曳至右側窗格中。4. 按一下「執行查詢」。5. 將報告儲存在「自定報告」資料夾中。
檢視先前的報告例項	<ol style="list-style-type: none">1. 導覽「預先定義的報告」或「自定報告」資料夾，從中找出要檢視其先前例項的報告。2. 按一下「動作」>「歷程」，或在報告上按一下滑鼠右鍵，然後選取「歷程」。
檢視最新的報告例項	<ol style="list-style-type: none">1. 導覽「預先定義的報告」或「自定報告」資料夾，從中找出要檢視其最新例項的報告。2. 按一下「動作」>「檢視最新的例項」，或在報告上按一下滑鼠右鍵，然後選取「檢視最新的例項」。
檢視報告的內容	<ol style="list-style-type: none">1. 瀏覽「預先定義的報告」或「自定報告」資料夾，直到您找到要檢視其內容的報告為止。2. 按一下「動作」>「內容」，或在報告上按一下滑鼠右鍵，然後選取「內容」。

您也可以在 zman 公用程式中使用 `report-generate-now` 指令與其他報告指令，以管理報告。如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 11 指令行公用程式參考》中的「報告指令」。

如需報告的詳細資訊，請參閱《ZENworks 11 系統報告參考》。

產品管理



以下幾節提供的資訊可在您使用各項 ZENworks 11 產品時提供幫助。執行其中涉及的任務之前，應先完成第 II 部分「系統組態」(第 21 頁)中的組態設定任務。

- ◆ 第 9 章 「快速任務清單」(第 77 頁)
- ◆ 第 10 章 「資產管理」(第 81 頁)
- ◆ 第 11 章 「組態管理」(第 97 頁)
- ◆ 第 12 章 「端點安全性管理」(第 125 頁)
- ◆ 第 13 章 「修補程式管理」(第 133 頁)







快速任務清單

完成管理區域的組態設定 (請參閱第 II 部分「系統組態」(第 21 頁)) 後，應針對已授權或正在評估的各項 ZENworks 產品，瞭解以下章節中提供的相關觀念和任務：

- 第 9.1 節「資產管理」(第 77 頁)
- 第 9.2 節「組態管理」(第 78 頁)
- 第 9.3 節「端點安全性管理」(第 79 頁)
- 第 9.4 節「修補程式管理」(第 79 頁)

9.1 資產管理

您可以透過 ZENworks 11 Asset Management 向設備、地點、部門和成本中心配置授權，藉以監控軟體授權法規遵循並追蹤軟體使用量和軟體擁有權。

任務	詳細資料
 啟動資產管理	<p>如果您在安裝管理區域時未提供授權金鑰，也沒有開啓試用，致使資產管理未獲啟動，則必須完成以上操作方可使用該產品。</p> <p>如需指示，請參閱第 10.1 節「啟動資產管理」(第 81 頁)。</p>
 讓 ZENworks Adaptive Agent 執行資產管理操作	<p>啟動 ZENworks Asset Management (完整授權版或試用版) 後，預設會啓用代理程式的資產管理功能。</p> <p>您應確認代理程式的資產管理功能是否仍處於啓用狀態。此外，如果要追蹤使用者的軟體授權 (而不僅是設備的軟體授權)，需要啓用預設會停用的使用者管理功能。如需指示，請參閱第 10.2 節「啓用 ZENworks Adaptive Agent 中的資產管理功能」(第 81 頁)。</p>
 掃描設備，以收集軟體與硬體庫存	<p>掃描設備，以收集設備的軟體與硬體庫存。庫存資訊有助於您決定軟體配送與硬體升級的相關事宜。</p> <p>只有在執行此任務後，才能繼續執行餘下的任務。</p> <p>如需指示，請參閱第 10.3 節「收集軟體與硬體庫存」(第 81 頁)。</p>
 監控軟體使用量	<p>產生報告以分析軟體產品的使用數量和使用頻率。</p> <p>如需指示，請參閱第 10.4 節「監看軟體使用率」(第 84 頁)。</p>
 監控軟體授權法規遵循	<p>檢視所安裝的軟體產品是否正確授權、未到授權數或已超過授權數。</p> <p>如需指示，請參閱第 10.5 節「監控授權法規遵循」(第 85 頁)。</p>
 配置授權	<p>配置組織內的授權以追蹤授權的擁有權和配送。您可以將授權配置給設備或使用者組 (地點、部門和成本中心)。</p> <p>如需指示，請參閱第 10.6 節「配置授權」(第 92 頁)。</p>

9.2 組態管理

ZENworks 11 Configuration Management 可讓您管理設備的組態，包括將軟體配送給設備、套用 Windows 組態規則以及複製和套用影像。此外，您可以收集設備硬體及軟體庫存以便瞭解何時應升級、何時應購買，還可以遠端存取設備以便進行疑難排解和解決問題。

您可以視需要執行下列任務，且順序不限。

任務	詳細資料
 啟動組態管理	<p>如果您在安裝管理區域時未提供授權金鑰，也沒有開啓試用，致使組態管理未獲啟動，則必須完成以上操作方可使用該產品。</p> <p>如需指示，請參閱第 11.1 節「啟動組態管理」(第 97 頁)。</p>
 讓 ZENworks Adaptive Agent 執行組態管理操作	<p>若要讓 ZENworks Adaptive Agent 在設備上執行組態管理操作，必須啓用相應的代理程式功能。啟動 ZENworks Configuration Management (完整授權版或試用版) 後，預設會啓用套裝軟體管理、影像管理、規則管理、遠端管理以及使用者管理這幾項功能。</p> <p>您應確認這些功能是否仍處於啓用狀態。或者，如果不想使用某些功能，可以將其停用。如需指示，請參閱第 11.2 節「啓用 ZENworks Adaptive Agent 中的組態管理功能」(第 97 頁)。</p>
 配送軟體	<p>透過套裝軟體配送軟體。套裝軟體內含有安裝、啟動及解除安裝 (必要時) 軟體時所需的軟體檔案與指示。您可以建立套裝軟體配送 Windows 安裝程式 應用程式 (包括 MSI 與 MSP)、非 Windows 安裝程式 應用程式、網頁連結，以及精簡電腦應用程式。</p> <p>如需指示，請參閱第 11.3 節「配送軟體」(第 98 頁)。</p>
 套用規則	<p>套用規則，以控制設備的行為。ZENworks 可讓您建立及套用 Windows 群組規則、巡視設定檔規則、瀏覽器書籤規則、印表機規則等。</p> <p>如需指示，請參閱第 11.4 節「套用規則」(第 99 頁)。</p>
 擷取設備的影像及對設備套用影像	<p>建立設備的影像、對設備套用影像，以及對設備執行複製影像程序檔。ZENworks Configuration Management 可藉其「開機前服務」功能，在設備啟動時，對其執行這些複製影像任務。</p> <p>如需指示，請參閱第 11.5 節「複製設備影像」(第 102 頁)。</p>
 遠端管理設備	<p>從遠端存取設備，以提供使用者協助或執行操作。您可以控制或檢視設備。您也可以執行及傳輸檔案，以及執行診斷，對設備問題進行疑難排解。</p> <p>如需指示，請參閱第 11.6 節「遠端管理設備」(第 107 頁)。</p>
 掃描設備，以收集軟體與硬體庫存	<p>掃描設備，以收集設備的軟體與硬體庫存。庫存資訊有助於您決定軟體配送與硬體升級的相關事宜。</p> <p>如需指示，請參閱第 11.7 節「收集軟體與硬體庫存」(第 119 頁)。</p>
自動移轉一組自定的系統設定和應用程式設定	

9.3 端點安全性管理

ZENworks 11 Endpoint Security Management 可讓您透過規則執行安全性設定，藉以保護設備。您可以控制設備對抽取式儲存設備、無線網路以及應用程式的存取。此外，您還可以透過加密來保護資料，透過防火牆功能（連接埠、通訊協定及存取控制清單）來保護網路通訊的安全。與此同時，您還可以根據端點設備的位置變更其安全性。


請務必按所列順序執行以下任務。




任務	詳細資料
 啟動端點安全性管理	<p>如果您在安裝管理區域時未提供授權金鑰，也沒有開啓試用，致使端點安全性管理未獲啟動，則必須完成以上操作方可使用該產品。</p> <p>如需指示，請參閱第 12.1 節「啟動端點安全性管理」（第 125 頁）。</p>
 啓用端點安全性代理程式	<p>Endpoint Security Agent 會在設備上執行安全性規則。此代理程式必須安裝在您要配送安全性規則的每部設備上，並予以啓用。</p> <p>如需指示，請參閱第 12.2 節「啓用端點安全性代理程式」（第 125 頁）。</p>
 建立安全性規則	<p>設備的安全性設定透過安全性規則來設定。您可以將規則指定給使用者與設備。</p> <p>如需指示，請參閱第 12.4 節「建立安全性規則」（第 126 頁）。</p>
 將規則指定給使用者與設備	<p>預設您的區域設定是提供最常用的組態。如有必要，可以變更這些設定。</p> <p>如需指示，請參閱第 12.5 節「將規則指定給使用者與設備」（第 129 頁）。</p>
 將規則指定給區域	<p>為確保設備始終受到保護，您可以將預設的安全性規則指定給區域，以便為每個規則類型定義這些規則。如果使用者的指定規則或設備的指定規則未涵蓋某設備，便會套用區域的指定規則。</p> <p>如需指示，請參閱第 12.6 節「將規則指定給區域」（第 130 頁）。</p>

9.4 修補程式管理

您可以使用 ZENworks 11 Patch Management 自動評估軟體弱點，並套用修補程式以消除這些弱點。

請務必按所列順序執行以下任務。

任務	詳細資料
 啟動修補程式管理	<p>如果在安裝 ZENworks 管理區域時未提供訂閱授權，也沒有開啓試用，致使修補程式管理未獲啟動，則需要啟動該產品。</p> <p>如需指示，請參閱第 13.1 節「啟動修補程式管理」（第 133 頁）。</p>

任務	詳細資料
 讓 ZENworks Adaptive Agent 執行修補程式管理操作	<p>若要讓 ZENworks Adaptive Agent 在設備上執行修補程式管理操作，必須啟用代理程式的修補程式管理功能。啟動 ZENworks Patch Management (完整授權版或試用版) 後，預設會啟用修補程式管理功能。</p> <p>您應確認代理程式的修補程式管理功能是否仍處於啟用狀態。如需指示，請參閱第 13.2 節「啟用 ZENworks Adaptive Agent 中的修補程式管理功能」(第 133 頁)。</p>
 啟動訂閱服務	<p>您必須在 ZENworks 伺服器上啟動訂閱服務。此伺服器會下載修補程式並將其複製到其他 ZENworks 伺服器 (如果有多個伺服器)。</p> <p>如需指示，請參閱第 13.3 節「啟動訂閱服務」(第 134 頁)。</p>
 部署修補程式	<p>訂閱服務下載修補程式後，會套用所需的修補程式。</p> <p>如需指示，請參閱第 13.4 節「部署修補」(第 135 頁)。</p>

資產管理

以下幾節對使用 ZENworks 11 Asset Management 從設備收集軟體和硬體庫存以及監控設備上的軟體使用量和軟體授權法規遵循提供了說明與指示。

- 第 10.1 節「啟動資產管理」(第 81 頁)
- 第 10.2 節「啓用 ZENworks Adaptive Agent 中的資產管理功能」(第 81 頁)
- 第 10.3 節「收集軟體與硬體庫存」(第 81 頁)
- 第 10.4 節「監看軟體使用率」(第 84 頁)
- 第 10.5 節「監控授權法規遵循」(第 85 頁)
- 第 10.6 節「配置授權」(第 92 頁)

10.1 啟動資產管理

如果您在安裝管理區域時未提供授權金鑰，也沒有開啓試用，致使資產管理未獲啓動，則請完成以下步驟：

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「組態」。
- 2 在「授權」面板中，按一下「ZENworks 11 Asset Management」。
- 3 選取「評估 / 啓動產品」，然後填寫以下各欄位：
使用試用版：選取此選項將啓用 60 天的試用期。60 天試用期結束後，必須套用產品授權金鑰才能繼續使用該產品。
產品授權金鑰：指定您為資產管理所購買的授權金鑰。若要購買產品授權，請造訪 [Novell ZENworks Asset Management 產品網站 \(http://www.novell.com/products/zenworks/assetmanagement\)](http://www.novell.com/products/zenworks/assetmanagement)。
- 4 按一下「確定」。

10.2 啓用 ZENworks Adaptive Agent 中的資產管理功能

若要讓 ZENworks Adaptive Agent 在設備上執行資產管理操作，必須啓用代理程式的資產管理功能。啓動 ZENworks Asset Management (完整授權版或試用版) 後，預設會啓用資產管理功能。

您應確認代理程式的資產管理功能是否仍處於啓用狀態。此外，如果要追蹤使用者的軟體授權 (而不僅是設備的軟體授權)，需要啓用預設會停用的使用者管理功能。如需指示，請參閱第 7.1 節「設定調適性代理程式功能」(第 57 頁)。

10.3 收集軟體與硬體庫存

庫存設備時，ZENworks Asset Management 會同時收集設備的軟體和硬體資訊。使用 ZENworks 控制中心，您可以檢視個別設備的庫存，還可以根據特定準則產生多個設備的報告。

您可以使用軟體庫存來實現多種目的，包括追蹤特定應用程式的使用量，以及確認您對於所有正在使用的應用程式副本是否擁有足夠的授權數。例如，假設貴公司擁有某個文書處理軟體的 50 份授權。若執行軟體庫存後發現 60 台設備上安裝了該軟體，則表示您違反了授權合約。不過，在檢視了過去 6 個月的軟體使用量報告後，您發現實際上只有 45 台設備使用了該軟體。若要遵循授權合約，您需從未使用該軟體的 15 台設備上將其解除安裝。

您也可以使用硬體庫存來實現多種目的，包括確認硬體符合執行特定軟體的要求。例如，假設您的會計部門要推出其會計軟體的新版本。新軟體增加了對處理器、記憶體以及磁碟空間的要求。透過使用從設備收集的硬體庫存，您可以建立兩份報告，一份列出符合要求的所有設備，另一份列出不符合要求的設備。您根據報告將軟體配送至相符的設備，並為不相容的設備建立升級計劃。

預設會在每個月第一天的凌晨 1：00 掃描設備。您可以在 ZENworks 控制中心的「組態」索引標籤上修改排程，也可在其他許多「庫存」組態設定中進行。

以下各節提供啟動設備掃描和使用所收集之庫存的指示：

- ◆ 第 10.3.1 節「啟動設備掃描」（第 82 頁）
- ◆ 第 10.3.2 節「檢視設備庫存」（第 83 頁）
- ◆ 第 10.3.3 節「產生庫存報告」（第 84 頁）
- ◆ 第 10.3.4 節「更多資訊的位置」（第 84 頁）

10.3.1 啟動設備掃描

您可以隨時啟動設備掃描。

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「設備」索引標籤。
- 2 導覽伺服器或工作站資料夾，從中找出所要掃描的設備。
- 3 按一下設備，以顯示其詳細資料。

The screenshot displays the Novell ZENworks 11 management console. The main content area shows the configuration page for a device named 'zcmx64'. The page is organized into several sections:

- 一般 (General):** Displays basic information about the device, including its name, IP address, and the ZENworks agent versions installed on it.
- 作業系統 (Operating System):** Shows the operating system details, such as the name and version.
- 擁有者 (Owner):** Displays the user information associated with the device, including the username and email address.
- 訊息記錄 (Message Log):** A table showing the status of the device and the date of the last update.

The left sidebar contains a navigation menu with various options, including '設備' (Devices) and '組態' (Configuration). The right sidebar shows a list of events and a section for '登入的使用者' (Users who logged in).

- 4 在左側導覽窗格的任務清單中，按一下「伺服器庫存掃描」或「工作站庫存掃描」，以啟動掃描。
「快速任務狀態」對話方塊會顯示任務的狀態。任務完成時，可以按一下「庫存」索引標籤，以檢視掃描結果。

若要同時掃描多部設備，可以開啓設備所在的資料夾，然後選取設備旁的核取方塊，再按一下「快速任務」>「庫存掃描」。

您也可以在 zman 公用程式中使用 inventory-scan-now 指令，以掃描設備。如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 11 指令行公用程式參考》中的「庫存指令」。

10.3.2 檢視設備庫存

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「設備」索引標籤。
- 2 導覽伺服器或工作站資料夾，直到找出要檢視庫存的設備。
- 3 按一下設備，以顯示其詳細資料。
- 4 按一下「庫存」索引標籤。

[設備](#) > [伺服器](#) > zcmx64

 zcmx64

摘要	庫存	關係	設定	統計資料
摘要				
上次掃描日期：十二月 7				
主機名稱： zcmx64				
部門： SRM				
位置：				
硬體/軟體庫存詳細資料				
硬體：				
資產標籤： 無資產標籤				
序號： 564decc7c98c95496048d840bc464506				
系統： VMware, Inc. VMware Virtual Platform				
作業系統： Novell SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86_64) 1				
MAC 位址： 000c29464506				
記憶體總計： 2.75 GB				
可用的硬碟空間： 40.96 GB				
硬碟總空間： 64.42 GB				









「庫存」頁提供了硬體庫存的摘要。若要查看庫存的詳細資訊，請按一下「[硬體/軟體庫存詳細資料](#)」。

10.3.3 產生庫存報告

ZENworks Asset Management 含有數份標準報告。此外，您也可以建立自定報告，提供不同角度的庫存資訊。

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「報告」索引標籤。
- 2 在「庫存標準報告」面板中，按一下「軟體應用程式」。

[庫存報告群組](#) > [軟體應用程式](#)

報告	
名稱	描述
 防毒/防間諜軟體詳細資料	防毒/防間諜軟體定義檔，內含其所安裝之設備的連結
 軟體應用程式 (依類別)	已安裝的軟體產品計數 (依類別及子類別)
 軟體應用程式 (依製造廠商)	已安裝的軟體產品計數 (依製造廠商)
 軟體應用程式 (依作業系統與產品)	已安裝的軟體產品計數 (依產品名稱)
 重複的序號	列出以相同序號之多個例項所安裝的軟體產品
 高頻寬應用程式	KaZaa 與 Gnutella 等常用多媒體及檔案共用應用程式計數
 快速維修詳細資料	可連結至設備安裝位置清單的快速維修與安全性修補
 Microsoft 產品	已安裝的 Microsoft 產品計數 (依 Microsoft 特有的分類)
 作業系統	設備計數 (依安裝的作業系統)
 作業系統 Service Pack	設備計數 (依安裝的作業系統與 Service Pack)

- 3 按一下「作業系統」報告，以產生報告。

您可以使用報告底部的選項，將產生的報告儲存為 Microsoft Excel 工作表、CSV (逗號分隔值) 檔案、PDF 檔案或 PDF 圖形檔。

10.3.4 更多資訊的位置

如需庫存的相關資訊，請參閱 [《ZENworks 11 資產庫存參考》](#)。

10.4 監看軟體使用率

對設備進行庫存之後，您可以執行報告來檢視設備應用程式的使用量。ZENworks Asset Management 含有按產品、使用者和設備統計的應用程式使用量標準報告。您還可以自定報告來提供更為詳盡或更側重於某一方面的資訊。例如，Asset Management 含有一份預先定義的自定報告，可顯示過去 90 天內未使用的應用程式。

若要執行可顯示特定應用程式使用數量的報告：

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「資產管理」索引標籤，再按一下「軟體使用量」索引標籤。
- 2 在「軟體使用量標準報告」面板中，按一下「應用程式使用量」以顯示應用程式使用量報告的清單。

報告		分組準則
名稱	描述	
應用程式使用量總計 (依產品)	本地與伺服器應用程式的使用量總計 (依產品)	<input checked="" type="radio"/> 區域
應用程式使用量總計 (依使用者)	本地與伺服器應用程式的使用量總計 (依使用者)	<input type="radio"/> 資料夾
應用程式使用量總計 (依設備)	本地與伺服器應用程式的使用量總計 (依設備)	<input type="radio"/> 群組
本地應用程式使用量 (依產品)	本地應用程式使用量 (依產品)	<input type="radio"/> 使用者組
本地應用程式使用量 (依使用者)	本地應用程式使用量 (依使用者)	
本地應用程式使用量 (依設備)	本地應用程式使用量 (依設備)	
伺服器應用程式使用量 (依產品)	伺服器應用程式使用量 (依產品)	
伺服器應用程式使用量 (依伺服器)	伺服器應用程式使用量 (依伺服器)	
伺服器應用程式使用量 (依使用者)	伺服器應用程式使用量 (依使用者)	
伺服器應用程式使用量 (依設備)	伺服器應用程式使用量 (依設備)	
使用量收集歷程	使用量資料收集歷程	

3 在「報告」面板中，按一下「本地應用程式使用量 (依產品)」。

應用程式使用量總計 (依製造廠商)

執行日期：2009/5/14

產品來源 6 安裝在下列項目上的軟體製造廠商：1 設備

製造廠商	安裝數
Apache Software Foundation	1
Microsoft	19
Novell	8
Sun	7
Sun Microsystems	15
Sybase	1

[Excel](#) [CSV](#) [PDF](#) [圖形](#)

報告會顯示設備上安裝的所有產品 (依軟體製造廠商分組)。

4 找到您要檢視其產品的製造廠商，然後按一下「安裝數」欄中的數值以顯示安裝的產品。

產生的報告會顯示每個產品的目前安裝數、已使用的安裝數、上次使用的時間，以及其他使用資訊。

5 若要變更報告時段或顯示的產品清單 (所有產品、已使用產品或未使用產品)，請按一下報告底部的「變更時段/過濾器」。

此外還有許多其他標準的及預先定義的自定報告可供您使用。如需應用程式使用量報告的其他相關資訊，請參閱《ZENworks 11 Asset Management 參考》中的「報告」。

10.5 監控授權法規遵循

ZENworks Asset Management 可讓您監控組織對軟體授權合約的法規遵循情況，所採用的方法是比較採購的軟體授權數與在庫存掃描期間所探查到的實際軟體安裝數。


Asset Management 授權法規遵循是一款兼具功能性及靈活性的工具。因此，您在設定授權法規遵循時，可以使用多種方式和方法。以下各節提供了簡單扼要的基本指示，可幫助您快速設定對單一產品的授權法規遵循監控。完成這一基本情境後，請參閱《ZENworks 11 Asset Management 參考》中的「授權法規遵循」，以獲得詳細資訊和指示。

- ◆ 第 10.5.1 節「授權法規遵循元件」(第 86 頁)
- ◆ 第 10.5.2 節「探查安裝的產品」(第 87 頁)
- ◆ 第 10.5.3 節「建立目錄產品和採購記錄」(第 87 頁)
- ◆ 第 10.5.4 節「建立授權產品」(第 89 頁)
- ◆ 第 10.5.5 節「檢視法規遵循資料」(第 91 頁)
- ◆ 第 10.5.6 節「更多資訊的位置」(第 92 頁)

10.5.1 授權法規遵循元件

開始實作法規遵循監控之前，您需要瞭解涉及到的元件以及它們協同工作的方式(如下圖及後續文字所示)。

圖 10-1 授權法規遵循元件



- ◆ 掃描管理區域中的設備來收集已安裝軟體產品的清單。這些產品稱為*探查到的產品*。在上圖中，庫存掃描探查到 15 部設備上安裝了產品 A。
- ◆ 您建立了*目錄產品*來表示貴組織已購買的軟體產品。一般情況下，每個目錄產品對應一個特定的製造廠商部件編號。在上圖中，產品 A 是唯一的目錄產品。但您可能已經擁有產品 A、產品 A 升級版與產品 B 的目錄產品。

- 建立採購記錄來表示軟體產品的訂單或發票。採購記錄清單中的每一個明細項目都列出一個目錄產品及其授權購買數量。若多個採購記錄中都列出了某個目錄產品，則該目錄產品的總授權數等於兩個採購記錄的採購數量。在上圖中，一個採購記錄包含產品 A 的 10 個授權，另一個採購記錄包含 8 個授權。產品 A 的總授權數為 18。
- 您建立了授權產品，並將對應的探查到的產品及目錄產品與之關聯。這樣會產生一個包含產品授權數與安裝數的授權產品。如此一來，您就可快速檢視產品使用量是否符合授權合約。在上圖中，產品 A 有 18 個授權並已安裝於 15 部設備中，因此產品 A 符合授權合約。

10.5.2 探查安裝的產品

如果尚未掃描管理區域中的設備以收集安裝之產品（稱為探查到的產品）的相關資訊，請完成第 10.3 節「收集軟體與硬體庫存」（第 81 頁）中的步驟。

探查到多個產品後，請選擇要監控其法規遵循的產品。

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「資產管理」索引標籤，再按一下「授權管理」索引標籤。
- 2 在「授權管理」面板中，按一下「探查到的產品」以顯示「探查到的產品」清單。

探查到的產品					
動作 ▾					
<input type="checkbox"/>	名稱	排除 授權產品	已安裝的數量	使用中的使用數量	標準類別
<input type="checkbox"/>	Microsoft Office Professional 2003 2003 (Windows)	Office Professional 2003	10	10	
<input type="checkbox"/>	Microsoft Windows Server 2003 5.2 (Windows)	Windows Server 2003	5	5	
<input type="checkbox"/>	Microsoft Windows XP Professional 5.1 (Windows)	Windows XP Professional	15	11	
<input type="checkbox"/>	Sun Java2 Runtime Environment 1.5 (Windows)		15	12	
<input type="checkbox"/>	Sybase SQL Anywhere Developer Edition 10.0 (Windows)		1	0	
<input type="checkbox"/>	Symantec Symantec AntiVirus Corporate Edition 8.1 (Windows)		30	25	
<input type="checkbox"/>	VMware VMware Tools - (Windows)		2	2	
<input type="checkbox"/>	Yahoo! Yahoo! Companion Toolbar - (Windows)		1	0	

- 3 瀏覽該清單以選擇要使用之探查到的產品。

至少有一次安裝的產品才會列在「已安裝的數量」欄中。如果可能，應選擇擁有訂單或發票的產品。這樣您便能使用真實資訊完成該情境。如果選擇沒有訂單和發票的產品，可以虛構一些採購資訊。請記住您的產品選擇，以便稍後使用。

- 4 請繼續執行下一小節「建立目錄產品和採購記錄」（第 87 頁）。

10.5.3 建立目錄產品和採購記錄

探查到的產品提供產品的安裝資訊。若要提供產品購買的相關資訊，可以建立目錄產品和採購記錄。

目錄產品代表軟體產品。採購記錄會在目錄產品中填入所購買的產品授權數。

以下步驟說明如何為您在第 10.5.2 節「探查安裝的產品」（第 87 頁）中選擇的探查到產品建立目錄產品和採購記錄。

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「資產管理」索引標籤，再按一下「授權管理」索引標籤。

2 建立目錄產品：

2a 按一下「授權管理」面板中的「目錄產品」。

目錄產品						
新增 移動... 刪除 動作						
名稱	每個套件的授權數	製造商由零件編號	經銷商 SKU	排他數量	授權產品	
<input type="checkbox"/> 4D TECHNOLOGIES INC CD DUPE MS OFFICE 2000 STANDARD 32 BIT WIN (CD)(NR) 2000 (FF_Media Duplication) (1)	1	C49567	C49567	1		
<input type="checkbox"/> ACME Jumble 2 (Full License) (1)	1			2	Jumble	
<input type="checkbox"/> ACME Turbo (Version Upgrade) (1)	1					
<input type="checkbox"/> ADOBE SYSTEM INC ADOBE ACROBAT CAPTURE V3.0 PERSONAL ED WNT (CD) 3 (Shrinkwrap Product) (1)	1	22101156	A59587	1		
<input type="checkbox"/> ADOBE SYSTEM INC ADOBE ACROBAT V5.0 MP (CD) 5 (Shrinkwrap Product) (1)	1	22001438	A68210	2		
<input type="checkbox"/> ADOBE SYSTEM INC ADOBE ACROBAT V5.0 MP UPG (CD) 5 (Shrinkwrap Product) (1)	1	22001440	A68250	3		
<input type="checkbox"/> ADOBE SYSTEM INC ADOBE DESIGN COLLECTION V4.0 MP (CD) 4 (Shrinkwrap Product) (1)	1	27590080	A69412	1		
<input type="checkbox"/> ADOBE SYSTEM INC ADOBE GOLIVE V6.0 MP (CD) 6 (Shrinkwrap Product) (1)	1	23200324	A84261	2		
<input type="checkbox"/> ADOBE SYSTEM INC ADOBE Pagemaker V7.0 MP (CD)(EU) 7 (Shrinkwrap Product) (1)	1	27530341	A69856	1		
<input type="checkbox"/> ADOBE SYSTEM INC ADOBE Pagemaker V7.0.2 MP UPG (CD)(EU) 7 (Shrinkwrap Product) (1)	1	27530342	A104342	1		

2b 按一下「新增」>「目錄產品」，以啟動「建立新的目錄產品」精靈。

2c 填寫下列欄位：

製造廠商：從清單中選取軟體製造廠商。如果未列出正確的製造廠商，請輸入製造廠商名稱（如 Novell、Symantec 或 Microsoft）。

產品：輸入產品的名稱。產品應代表購買的軟體產品套件 (SKU)。例如，購買的套件是產品 A（單一授權）或產品 A（10 件套）。如果發票記錄包含您要建立目錄產品的產品，請使用發票上的產品名稱。

每個套件的授權數：指定產品套件中包含的授權數。

產品類型 - 附註：這些欄位為選擇性欄位。它們可用於進一步識別產品。

排除：請勿選取此核取方塊。

2d 按「下一步」以顯示「摘要」頁，然後按一下「完成」以將產品新增至「目錄產品」清單。

2e 按一下頁面頂部結構導覽路徑中的「授權管理」，以返回「授權管理」頁。

3 建立採購記錄：

3a 在「授權管理」面板中，按一下「採購記錄」。

授權管理 > 採購記錄		
採購記錄 輸入狀態		
新增 移動... 刪除 動作		
訂單號碼	訂購日期	轉售商
無可用的項目。		

3b 按一下「新增」>「採購記錄」，以啟動「建立新的採購記錄」精靈。

3c 填寫下列欄位：

採購訂單編號：指定與軟體產品採購關聯的採購訂單編號或發票編號。如果沒有此產品的訂單或發票，請使用任意號碼。

訂購日期：選取購買軟體的日期。

收件者 - 經銷商：這些欄位為選擇性欄位。它們可用於進一步識別採購記錄。

3d 按「下一步」以顯示「摘要」頁。

3e 選取「定義額外的內容」方塊，然後按一下「完成」以建立採購記錄，並顯示其「採購詳細資料」頁。

3f 按一下「新增」顯示「新增採購詳細資料」對話方塊，然後填寫下列欄位：

產品：按一下  瀏覽至您在步驟 2 中建立的目錄產品並加以選取。

數量：指定購買的產品數量。例如，若所選的目錄產品為產品 A 10 件套，採購訂單為 5 個產品 A 10 件套，則指定 5。

廠商建議零售價 - 總價：這些欄位為必要欄位。指定製造廠商建議零售價 (MSRP)、實際支付的單價以及總價。如果「總價」欄位留為空白，精靈會在該欄位中填入「採購數量」乘以「單價」所得的值。

發票號碼 - 備註：這些欄位為選擇性欄位。它們可用於進一步識別採購情況。

3g 按一下「確定」。

4 請繼續執行下一小節[建立授權產品](#)。

Asset Management 還可以輸入電子檔案的採購資訊。輸入過程中，系統會建立採購記錄，以及其中所包含之軟體產品的所有目錄產品。如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 11 Asset Management 參考》中的「授權法規遵循」。

10.5.4 建立授權產品

設定軟體產品之法規遵循的最後一步是建立授權產品，並將探查到的產品和目錄產品與之關聯。如此操作後，便可為授權產品填入確定授權法規遵循狀態所需的安裝與授權資訊。

下列步驟說明如何使用「自動重整」精靈來建立授權產品，以及如何將探查到的產品和目錄產品關聯到此授權產品。

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「資產管理」索引標籤，再按一下「授權管理」索引標籤。
- 2 在「授權管理」面板中，按一下「授權產品」。

[授權管理](#) > [授權產品](#)

近期維護重新整理開始時間：2009年5月14日 上午 09:57:43
存儲者：(每日重新整理)

完整 2009年5月14日 上午 09:58:07
0 個授權產品

授權產品					
 新增  移動...  刪除 動作 ▾					
<input type="checkbox"/>	名稱 ▲	狀態	探查到的產品	目錄產品	授權數量 已配置的數量
無可用的項目。					

- 3 在「授權產品」面板中，按一下「動作」>「自動調解：建立授權產品」以啟動自動調解精靈。使用下表中的資訊填寫欄位，以完成精靈。

精靈頁	詳細資料
探查到的產品篩選器	<p>「自動重整」精靈將從現有探查到的產品建立授權產品。若要尋找探查到的產品：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按一下「<i>下列指定的產品</i>」選項。 2. 在「<i>選取</i>」清單中，選取探查到之產品的製造廠商。 3. 在「<i>產品</i>」欄位中，輸入探查到之產品的名稱。
選取要建立的授權產品	<p>根據「探查到的產品過濾器」頁中指定的資訊，此頁面應顯示探查到的產品以及要為其建立的授權產品。</p> <p>精靈會透過比較「製造廠商」與「產品」欄位，嘗試比對目錄產品與探查到的產品。如果精靈發現您建立的目錄產品與探查到的產品相符，還會列出該目錄產品。選取目錄產品，以將其與授權產品相關聯。</p> <p>如果精靈無法找到與目錄產品相符的探查到產品，則您需要在完成精靈後手動指定目錄產品。</p>
目的資料夾	<p>選取要放置新授權產品的資料夾。</p> <p>該欄位預設為目前資料夾（從中啟動「自動重整」精靈的資料夾）。若要指定其他資料夾，請按一下  瀏覽並選取資料夾。此資料夾必須已經存在；因為您無法使用選擇對話方塊建立新的資料夾。</p>
授權書	<p>每個授權產品必須至少擁有一個授權書與授權模式。</p> <p>授權書通常表示授權合約。多數情況下，一個授權產品可能只有一份授權書。但是，對於擁有多份授權合約的授權產品，您也可以允許多份授權書，藉以確定其法規遵循狀態。例如，您可能擁有同一個產品的完整授權合約和升級授權合約。您不需要為該產品建立兩個單獨的授權產品，而是建立一個擁有兩份不同授權書的授權產品。</p> <p>授權模式決定授權的計數方式。授權可基於安裝、使用者或設備進行計數。</p> <p>在目前這個情境中，將描述指定為「<i>基於安裝</i>」，並為授權模式選取「<i>基於安裝</i>」。如此一來，每次安裝產品時都會使用一個授權。</p>
自動重整建立摘要	複查資料。

- 4 按一下「*完成*」（若尚未執行此動作），以建立授權產品，並將其新增至「授權產品」清單。
- 5 如果「自動重整」精靈無法將目錄產品與授權產品相關聯，請執行以下操作：
 - 5a 按一下授權產品。
 - 5b 按一下「*授權書*」索引標籤。
 - 5c 在「授權書」面板中，按一下授權書。
 - 5d 按一下「*擁有權證明*」索引標籤。
 - 5e 在「目錄產品」面板中，按一下「*新增*」。
 - 5f 選取目錄產品，然後按一下「*確定*」將其新增至「目錄產品」面板。
 「目錄產品」面板會顯示目錄產品的「採購數量」，即已採購之目錄產品的套數（根據採購記錄）。該面板還會顯示「授權數量」，即購買的套件中包含的授權總數。
- 6 繼續下一節[檢視法規遵循資料](#)，以獲取監看法規遵循的相關資訊。

10.5.5 檢視法規遵循資料

系統提供了兩個檢視窗供您查看授權產品的法規遵循狀態。您可以檢視「授權產品」頁以獲得所有產品的法規遵循狀態摘要，或者可以產生「軟體法規遵循」報告以檢視更詳細的資訊。

- ◆ 「檢視法規遵循狀態摘要」（第 91 頁）
- ◆ 「產生軟體法規遵循報告」（第 91 頁）

檢視法規遵循狀態摘要

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「資產管理」索引標籤，再按一下「授權管理」索引標籤。
- 2 在「授權管理」面板中，按一下「授權產品」顯示「授權產品」頁。




[授權管理](#) > [授權產品](#)

法規遵循重新授權開始時間：2009年5月13日 上午 08:56:35
存儲者：(每日重新授權)

完整 2009年5月13日 上午 08:56:48
3 個被授權產品


授權產品						
新增 ▾ 移動... 刪除 動作 ▾						
<input type="checkbox"/>	名稱 ▲	狀態	探查到的產品	目錄產品	授權數量	已配置的數量
<input type="checkbox"/>	 Microsoft Windows Server 2003		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	0
<input type="checkbox"/>	 Microsoft Windows Server 2003 s		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0
<input type="checkbox"/>	 Mozilla.org Windows XP Professional		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0
1 - 3 / 3						
顯示 25 ▾ 個項目						

「授權產品」清單會顯示所有授權產品及其目前的法規遵循狀態：


- ◆  軟體產品已正確授權。購買的授權數等於安裝數。
- ◆  軟體產品授權數過量。購買的授權數多於安裝數。
- ◆  軟體產品授權數不足。購買的授權數少於安裝數。

產生軟體法規遵循報告

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「資產管理」索引標籤，再按一下「授權管理」索引標籤。
- 2 在「授權管理」面板中，按一下「授權管理報告」。



- 3 在「授權管理標準報告」面板中，按一下「軟體法規遵循」。
- 4 在「報告」面板中，按一下「法規遵循報告」。



按授權顯示法規遵循資料的報告即會出現。您可以按法規遵循狀態、製造廠商與價值或使用組準則來篩選資料。進入「授權數量」，查看特定授權產品的法規遵循詳細資料。如需其他報告的相關資訊，請參閱《ZENworks 11 Asset Management 參考》。

10.5.6 更多資訊的位置

前面幾節中所述的情境只顯示了 ZENworks Asset Management 中提供的一小部分授權法規遵循功能。如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 11 Asset Management 參考》中的「授權法規遵循」。

10.6 配置授權

ZENworks Asset Management 可讓您在組織內配置授權，以追蹤授權的擁有權和配送。您可以將授權配置給設備或使用組（地點、部門和成本中心）。

設備配置是指將授權指定給特定設備。可以是已安裝產品的設備，也可以是未安裝產品的設備。例如，您為產品 A 購買了 10 份授權。安裝之前，可以先將這些授權配置給目標設備。

使用者組配置是指將一或多個授權指定給地點、部門或成本中心。指定了使用者組並安裝了產品的任何設備都會顯示為與配置相關聯的安裝。例如，您為產品 A 購買了 15 份授權，並將它們配置給部門 Q。指定給部門 Q 的設備有 20 部。在這 20 部設備中，有 12 部安裝了產品 A。結果部門 Q 的配置顯示有 15 個配置的授權，進行了 12 次安裝。

下列步驟將介紹如何將授權配置到設備。如需將授權配置到使用者組的相關資訊，請參閱《ZENworks 11 Asset Management 參考》中的「授權配置」。

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「資產管理」索引標籤。

- 2 在「授權管理」頁中，按一下「授權產品」。

[授權管理](#) > [授權產品](#)

設備重新配置開始時間：2009年5月13日 上午 08:56:35
存儲者：(按日重新整理)

完整 2009年5月13日 上午 08:56:48
3 個授權產品

授權產品						
新增 ▾ 移動... 刪除 動作 ▾						
<input type="checkbox"/>	名稱 ▲	狀態	搜索到的產品	目錄產品	授權數量	已配置的數量
<input type="checkbox"/>	Microsoft Windows Server 2003		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	0
<input type="checkbox"/>	Microsoft Windows Server 2003 s		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0
<input type="checkbox"/>	Mozilla.org Windows XP Professional		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0
1 - 3 / 3						顯示 25 ▾ 個項目

- 3 在「授權產品」清單中，按一下要配置授權的授權產品。
- 4 預設只會啟用設備配置，用於追蹤產品授權的擁有權。若要將授權配置給使用者組，則必須由某位使用者執行以下步驟，才能進行該產品的使用者組配置：
- 4a 按一下「一般」索引標籤。
- 4b 在「授權配置設定」面板中，填寫以下欄位：
- 啟用使用者組配置：選取此選項。
- 使用者組配置類型：單個授權產品的所有使用者組配置都必須具有相同的類型。選取此產品要使用的類型（「地點」、「部門」或「成本中心」）。
- 使用日後採購記錄輸入的使用者組資料更新授權配置：如果想要在輸入產品的日後採購記錄時，根據採購記錄的使用者組資料自動更新配置的授權數量，請選取此選項。
- 例如，假設產品目前使用部門配置。現在，您要輸入包含指定至部門 Q 之授權的採購記錄。輸入之後，授權會新增為部門 Q 的使用者組配置。
- 必要時，還會建立新的配置。例如，如果採購記錄包含指定至部門 Z（產品 A 的配置中未列出的新部門）的產品 A 授權，則將為部門 Z 建立新的配置。
- 已配置的數量：顯示已配置給設備或使用者組的授權總數。
- 4c 按一下「套用」儲存所有變更。
- 5 按一下「授權配置」索引標籤。

Adobe Acrobat 5

一般 授權書 法規遵循狀態 授權配置

使用者組配置

新增 移除

地點	設備計數	已配置的数量	已安裝的数量	差異
Waltham	2	2	2	0
總數:	9	2	2	

1 - 1 / 1 顯示 5 個項目

設備配置

移除 新增

電腦名稱	登入名稱	IP 位址	地點	部門	成本中心	已安裝的数量	重複配置
ARHEATH02076	aeath	164.99.114.108	Bangalore	Engineering	1001	1	
DAMAVILL03032	Damaville	192.168.2.134	Provo	North American Sales	1004	1	
DDJOHNS002096	ddjohnson	164.99.11.33	Bangalore	Engineering	1001	1	
KJTOMBS03018	SLDUSCHEID	192.168.2.184	Waltham	Marketing Services Group	1007	1	<input checked="" type="checkbox"/>
MJLIBUDA02079	SYSTEM	164.99.114.19	Lebanon	Quality Assurance	1003	1	

1 - 5 / 5 顯示 5 個項目

不含配置的安裝: 1

- 6 (選擇性) 若要檢視已安裝產品但沒有配置授權的設備，請在「設備配置」面板中按一下「不含配置的安裝」所對應的數值。
- 7 如果要配置授權的設備已安裝有產品，請按一下「新增」>「已安裝產品的設備」。
或
如果要配置授權的設備尚未安裝產品，請按一下「新增」>「任何設備」。
「搜尋設備」對話方塊即會顯示。
- 8 在「設備類型」欄位中，選取要搜尋「受管理設備」、「庫存設備」、「受管理設備或庫存設備」、「ZAM 移轉設備」還是「全部」。
如果不確定設備的類型，則選取「全部」。
- 9 若要限制搜尋，請使用過濾器建立搜尋準則。
如果不建立過濾器，則會顯示所有設備或安裝了產品的所有設備（以最大顯示數目為限）。
- 10 指定搜尋結果中要顯示之設備數目的上限。
- 11 選取要在搜尋結果對話方塊中顯示的欄。按住 Control 並按滑鼠可選取多個欄位。
- 12 按一下「搜尋」以顯示列出搜尋結果的「選取設備」對話方塊。
- 13 選取要配置授權的目標設備，然後按一下「確定」。

以下是為配置提供的資訊：

- **機器名稱、登入名稱與 IP 位址：**設備的標準資訊，包括庫存設備時登入之使用者的登入名稱。
- **地點、部門、成本中心：**設備的使用者組資料。如果有一或多個欄位為空白，設備的庫存資料將不包含該資訊。
- **已安裝的數量：**設備上授權產品的安裝數，通常為 1。
- **重複配置：**如果設備的安裝也包含於使用者組配置，則會顯示一個核取記號。

- ◆ **不含配置的安裝：**顯示未透過使用者組配置或設備配置來配置授權的安裝數。按一下該數值可以顯示安裝清單。

組態管理

以下幾節對於可使用 ZENworks 11 Configuration Management 執行的任務提供了說明與指示。是否需要瞭解所有任務的執行方式，取決於您所要使用的環境與功能。對您需要瞭解的部分，可以任意順序進行檢閱。

- 第 11.1 節「啟動組態管理」(第 97 頁)
- 第 11.2 節「啓用 ZENworks Adaptive Agent 中的組態管理功能」(第 97 頁)
- 第 11.3 節「配送軟體」(第 98 頁)
- 第 11.4 節「套用規則」(第 99 頁)
- 第 11.5 節「複製設備影像」(第 102 頁)
- 第 11.6 節「遠端管理設備」(第 107 頁)
- 第 11.7 節「收集軟體與硬體庫存」(第 119 頁)
- 第 11.8 節「個人組態移轉」(第 122 頁)
- 第 11.9 節「Linux 管理」(第 122 頁)

11.1 啟動組態管理

如果您在安裝管理區域時未提供授權金鑰，也沒有開啓試用，致使組態管理未獲啓動，則請完成以下步驟：

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「組態」。
- 2 在「授權」面板中，按一下「ZENworks 11 Configuration Management」。
- 3 選取「評估 / 啓動產品」，然後填寫以下各欄位：
使用試用版：選取此選項將啓用 60 天的試用期。60 天試用期結束後，必須套用產品授權金鑰才能繼續使用該產品。
產品授權金鑰：指定您為組態管理所購買的授權金鑰。若要購買產品授權，請造訪 Novell ZENworks Configuration Management 產品網站 (<http://www.novell.com/products/zenworks/configurationmanagement>)。
- 4 按一下「確定」。

11.2 啓用 ZENworks Adaptive Agent 中的組態管理功能

若要讓 ZENworks Adaptive Agent 在設備上執行組態管理操作，必須啓用相應的代理程式功能。啓動 ZENworks Configuration Management (完整授權版或試用版) 後，預設會啓用套裝軟體管理、影像管理、規則管理、遠端管理以及使用者管理這幾項功能。

您應確認這些功能是否仍處於啓用狀態。或者，如果不想使用某些功能，可以將其停用。如需指示，請參閱第 7.1 節「設定調適性代理程式功能」(第 57 頁)。

11.3 配送軟體

ZENworks Configuration Management 在配送軟體方面具有很大的彈性。您可以配送應用程式和個別檔案；直接對設備上的現有檔案進行修改；在設備上安裝、移除以及復原應用程式。

軟體可利用套裝軟體進行配送。套裝軟體包含在設備上部署及管理應用程式或檔案所需的所有檔案、組態設定、安裝指示等。將套裝軟體指定給設備時，可以根據您所定義的排程（配送、啟動及可用性），在設備上安裝及啟動套裝軟體。

您可以建立四種類型的套裝軟體：

- ◆ **Linux 套裝軟體**：可讓您設定並管理 Linux 設備上的應用程式。
- ◆ **Linux 相依項套裝軟體**：可在 Linux 設備上使用軟體套件，以便解析套件相依項。
- ◆ **開機前套裝軟體**：可讓您在設備（受管理設備或不受管理的設備）上的作業系統啟動之前，對設備執行一組任務。
- ◆ **Windows 程式集**：可讓您設定並管理 Windows 設備上的應用程式。

隨附於套裝軟體的軟體會上載至 ZENworks 伺服器儲存機制。這可讓 ZENworks 伺服器與 ZENworks Adaptive Agent 直接配送軟體，而無需先取得任何其他網路位置的存取權。

11.3.1 建立套裝軟體

若要建立軟體套裝軟體，可以使用「建立新的套裝軟體精靈」。除了可協助您建立套裝軟體之外，精靈還可讓您將其指定給設備與使用者，並建立配送、啟動與可用性排程。

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「套裝軟體」索引標籤。
- 2 在「套裝軟體」面板中按一下「新增」>「套裝軟體」，以啟動「建立新的套裝軟體精靈」。
- 3 遵循提示建立套裝軟體。
如需頁面的詳細資訊，請按一下各精靈頁上的「說明」按鈕。
完成精靈之後，會將套裝軟體新增至「套裝軟體」面板中。您可以按一下該套裝軟體以檢視和修改其詳細資料。
- 4 請繼續執行下一小節[指定套裝軟體](#)。

您也可以在 zman 公用程式中使用 bundle-create 指令，以建立軟體套裝軟體。如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 11 指令行公用程式參考》中的「套裝軟體指令」。

11.3.2 指定套裝軟體

建立套裝軟體之後，需要將其指定給要安裝該套裝軟體的設備。可以指定給設備，也可以指定給使用者。

- 1 在「套裝軟體」面板中，選中要指定之套裝軟體旁的核取方塊，將其選取。
- 2 按一下「動作」>「指定給設備」。
或
按一下「動作」>「指定給使用者」。
- 3 遵循提示指定套裝軟體。

如需頁面的詳細資訊，請按一下各精靈頁上的「說明」按鈕。

完成精靈後，指定的設備或使用者便會新增至套裝軟體的「關係」頁面。您可以按一下套裝軟體以檢視指定。

您也可以使用 `zman` 公用程式使用 `bundle-assign` 指令指定套裝軟體。如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 11 指令行公用程式參考》中的「套裝軟體指令」。

11.3.3 更多資訊的位置

如需配送軟體的相關資訊，請參閱《ZENworks 11 軟體配送參考》。

11.4 套用規則

ZENworks Configuration Management 可讓您使用規則建立一組可指定給任意數量之受管理設備的組態。使用它，您就能為設備提供一致的組態，不必再單獨設定每部設備。

ZENworks Configuration Management 規則可協助您管理外部服務、與 Puppet 規則相關的設定、Internet Explorer 中我的最愛、Windows 群組規則、本地檔案權限、A/C 電源管理設定、印表機、SNMP 服務設定以及漫遊設定檔，還可協助您設定動態本地使用者帳戶並在受管理設備上對其進行管理。您還可以設定受管理設備上遠端管理工作階段的行為或執行，並集中管理 ZENworks Explorer 的行為與功能。

以下幾節提供了可以建立並指定給使用者或受管理設備的 Windows 組態規則清單。

- ◆ **瀏覽器書籤規則：**為 Windows 設備與使用者設定 Internet Explorer 我的最愛。
- ◆ **動態本地使用者規則：**在 Windows XP、Windows Vista、Windows 7 工作站及 Windows 2003、Windows 2008、Windows 2008 R2 終端機伺服器上建立的使用者成功通過 Novell eDirectory 的驗證之後，設定這些使用者。
- ◆ **本地檔案權限規則：**設定 NTFS 檔案系統上之檔案或資料夾的權限。
此規則可用於設定本地及領域使用者與群組的基本與進階許可。此規則可讓管理員在受管理設備上建立自定群組。
- ◆ **電源管理規則：**在受管理設備上設定 A/C 電源管理設定。
- ◆ **印表機規則：**為 Windows 設備和使用者設定本地、SMB、HTTP 及 iPrint 印表機。
- ◆ **遠端管理規則：**設定受管理設備上之「遠端管理」會期的行為或執行方式。此規則包含遠端管理操作、安全性等內容。遠端管理規則可指定給使用者與受管理設備。
- ◆ **巡視設定檔規則：**可讓使用者設定其使用者設定檔的儲存路徑。

使用者設定檔包含使用者桌面設定及個人優先設定的相關資訊，不會隨會期的更迭而改變。

所有儲存在網路路徑中的使用者設定檔皆稱為巡視設定檔。當使用者登入機器時，即會從網路路徑載入其設定檔。這可讓使用者在不同機器之間移動時，仍能保留一致的個人設定。

- ◆ **SNMP 規則：**設定受管理設備上的 SNMP 參數。
- ◆ **Windows 群組規則：**為 Windows 設備和使用者設定群組規則。
- ◆ **ZENworks Explorer 組態規則：**可讓您管理與集中管理 ZENworks Explorer 的行為及功能。

以下幾節提供了可以建立並指定給使用者或受管理設備的 Linux 組態規則清單。

- ◆ **外部服務規則：** 在 Linux 受管理設備上為 YUM、ZYPP 或 MOUNT 儲存機制設定外部服務。使用該規則，管理員可以從受管理設備上的這些儲存機制下載軟體套件或更新，並予以安裝。
- ◆ **Puppet 規則：** 指定如何在受管理設備上執行 Puppet 資訊清單和模組以及如何上載程序檔案，並指定是否應在設備上對程序檔進行試執行。

11.4.1 建立規則

若要建立規則，可以使用「建立新規則精靈」。此精靈除可協助您建立規則以外，亦可讓您將其指定給設備與使用者，並決定要立即執行規則，或留待設備重新整理其資訊時再執行。


- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「規則」索引標籤。



- 2 在「規則」面板中按一下「新增」>「規則」，以啟動「建立新規則精靈」。

[規則](#) > 建立新規則

建立新規則

 **步驟 1：選取規則類別**

從選項清單中選取要建立的規則類別。

規則類別：	描述：
<div><div>Linux 組態規則</div><div>Windows 端點安全性規則</div><div>Windows 組態規則</div></div>	Windows 組態規則 - 選取此選項可設定 Windows 組態規則。


<< 上一步 下一步 >> 取消

- 3 選取「Windows 組態規則」，然後按「下一步」。

附註：若要建立 Linux 組態規則，請在「建立新規則」精靈中選取「Linux 組態規則」，然後遵循螢幕上的提示繼續建立規則。

[規則](#) > 建立新規則

建立新規則

 **步驟 2：選取規則類型**

從選項清單中選取要建立的規則類型。

規則類型：	描述：
<div><div>SNMP 規則</div><div>Windows 群組原則</div><div>ZENworks Explorer 組態規則</div><div>動態本地使用者規則</div><div>印表機規則</div><div>巡視設定檔規則</div><div>本地檔案權限規則</div><div>瀏覽器書籤規則</div><div>遠端管理規則</div><div>電源管理規則</div></div>	SNMP 規則 - 用以僅設定 Windows 設備之 SNMP 服務設定的規則。

<< 上一步 下一步 >> 取消

- 4 從提供的規則清單中選取「規則類型」。遵循螢幕上的提示建立規則。

如需頁面的詳細資訊，請按一下各精靈頁上的「說明」按鈕。

完成精靈之後，會將規則新增至「規則」面板中。您可以按一下該規則以檢視其詳細資料及修改指定。

您也可以使用 `zman` 公用程式使用 `policy-create` 指令，以建立規則。如需詳細資訊，請參閱 [《ZENworks 11 指令行公用程式參考》](#) 中的「規則指令」。

11.4.2 指定規則

建立規則之後，需要將其指定給要套用該規則的設備。可以指定給設備，也可以指定給使用者。

1 在「規則」面板中，選中要指定之規則旁的核取方塊，將其選取。

2 按一下「動作」>「指定給設備」。

或

按一下「動作」>「指定給使用者」。

3 遵循提示指定規則。

如需頁面的詳細資訊，請按一下各精靈頁上的「說明」按鈕。

完成精靈後，指定的設備或使用者便會新增至規則的「關係」頁。您可以按一下規則以檢視指定。

您也可以使用 `zman` 公用程式使用 `policy-assign` 指令來指定規則。如需詳細資訊，請參閱 [《ZENworks 11 指令行公用程式參考》](#) 中的「規則指令」。

11.4.3 更多資訊的位置

如需套用規則的詳細資訊，請參閱 [《ZENworks 11 組態規則參考》](#)。

11.5 複製設備影像

ZENworks Configuration Management 提供的開機前服務，可讓您在設備的作業系統啟動前，對設備執行任務。使用「開機前服務」可在設備開機時，讓您選擇自動或手動執行下列操作：

- 執行 ZENworks 複製影像程序檔，可以讓您在 `bash` 提示發出任何指令
- 建立設備硬碟機及其他儲存設備的影像
- 將影像回存至設備
- 參與目前套用至多部設備上之影像所在的會期
- 使用 ImageX 擷取或回存 WIM 影像
- 使用 Symantec Ghost 擷取或回存 Ghost 影像

若要自動完成上述任務中的部分任務，只需在設備上啟用 PXE (開機前執行環境)，再於 ZENworks 控制中心中設定開機前任務，並將其指定給設備。如此設備即可在開機時自動執行這些套裝軟體。

若要手動執行任務，可以將設備設定為開機時需要使用者執行操作。

您也可以使用 ZENworks 控制中心將 `tftp` 目錄變更從主要伺服器複製到其他影像伺服器 (主要伺服器或具有複製影像角色的輔助設備)。

- [第 11.5.1 節「設定開機前服務」\(第 103 頁\)](#)
- [第 11.5.2 節「擷取影像」\(第 104 頁\)](#)

- ◆ 第 11.5.3 節「套用影像」(第 105 頁)
- ◆ 第 11.5.4 節「更多資訊的位置」(第 107 頁)

11.5.1 設定開機前服務

若要使用「開機前服務」，必須完成下列兩節中的任務：

- ◆ 「啓用設備上的 PXE」(第 103 頁)
- ◆ 「設定影像伺服器」(第 103 頁)
- ◆ 「設定協力廠商影像設定」(第 103 頁)

啓用設備上的 PXE

若要使用「開機前服務」，任何要擷取或套用影像的受管理設備上均必須啓用 PXE (開機前執行環境)。

若要檢查設備上是否啓用了 PXE，請重新啓動設備並選取開機選項 (大多數設備爲 F12)。如果有網路開機選項，則代表 PXE 已啓用。

若設備上未啓用 PXE，請編輯設備 BIOS，以啓用 PXE。爲了確保設備每次啓動時 PXE 環境均可使用，還可以變更開機順序，將 NIC (網路介面卡) 選項列於其他開機選項之前。

設定影像伺服器

影像伺服器爲 PXE 引擎所連接的 PXE 伺服器。若要讓 ZENworks 伺服器以影像伺服器的角色運作，您只要在 ZENworks 伺服器上啓動 Novell Proxy DHCP Service 即可。當您啓動服務時，應同時將啓動類型從「手動」變更為「自動」，使其可在伺服器重新開機時啓動。

設定協力廠商影像設定

若要使用協力廠商影像解決方案，必須在 ZENworks 控制中心中設定協力廠商影像設定。ZENworks 支援下列協力廠商複製影像工具：

- ◆ 將 WIM 影像檔案格式與 WINPE 做為套件使用的 Microsoft ImageX
- ◆ 將 GHOST 影像檔案格式與 WINPE 做為套件使用的 Symantec Ghost

ZENworks 協力廠商影像僅支援 PXE 做為開機機制。

若要設定協力廠商複製影像設定：

- 1 確定執行 ZENworks 控制中心的設備上已安裝 Microsoft Windows 自動化安裝套件 1.0/1.1 (WAIK)。

您可以從 [Microsoft 下載中心網站 \(http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c7d4bc6d-15f3-4284-9123-679830d629f2&displaylang=en\)](http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c7d4bc6d-15f3-4284-9123-679830d629f2&displaylang=en) 免費下載 WAIK。
- 2 (視情況而定) 若要在 64 位元的設備上執行 ZENworks 控制中心，請將 WAIK 安裝路徑 \Windows AIK\Tools\x86 附加至 Windows 系統環境變數 Path。
- 3 在 ZENworks 控制中心中設定協力廠商複製影像設定。
 - 3a 在 ZENworks 控制中心，按一下「組態」索引標籤。
 - 3b 在「管理區域設定」面板中，依序按一下「設備管理」>「開機前服務」>「協力廠商影像設定」面板。


3c 在「上載 WinPE 基礎配送 (需要 Windows 自動安裝套件)」選項上，按一下  以上載 WIM 影像檔案。在「上載 WIM 影像檔案」對話方塊中，執行下列步驟


3c1 按一下「瀏覽」，然後瀏覽並選取 winpe.wim。
依預設，winpe.wim 安裝在 \waik\tools\petools\x86 中。

附註：若未在此設備上安裝 Novell 檔案上載延伸功能，必須先加以安裝，才可瀏覽至所要安裝的目錄，並進行上載。

3c2 按一下「確定」。

這樣會將影像檔案從伺服器下載到執行 ZENworks 控制中心的設備，也會將檔案從設備上載到伺服器。檔案的下載和上載進度顯示在「狀態」欄位中。

3d 在「上載 ImageX 檔案以支援 WIM 影像 (ImageX.EXE)」選項上，按一下  以瀏覽並選取執行 ZENworks 控制中心之設備上所安裝的 Microsoft 影像引擎 (imagex.exe)。依預設，imagex.exe 安裝在 \waik\tools\x86 中。

3e 在「上載 Ghost 11.5 或更新版本的檔案，以支援 Ghost 影像 (Ghost32.exe)」選項中，按一下 ，然後瀏覽並選取網路中任意設備上與 Ghost 解決方案一起安裝的 Symantec Ghost 引擎 (ghost32.exe)。

3f 完成協力廠商影像設定後，按一下「套用」。

3g 按一下「狀態」可檢視管理區域中所有主要伺服器間內容複製的狀態。僅當狀態為「可使用」時，才可以開始複製影像作業。

重要：僅當狀態為「可使用」時，才可以開始複製影像作業。

4 在設備上啟用 PXE。

5 確定在影像伺服器上或其他網路伺服器上安裝標準 DHCP 伺服器。

11.5.2 擷取影像

1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「設備」索引標籤。


2 導覽伺服器或工作站資料夾，從中找出要擷取影像的設備。



3 按一下設備，以顯示其詳細資料。

4 在左側導覽窗格的任務清單中，按一下「擷取影像」，以啟動「擷取影像精靈」。

5 在「檔案資訊」頁面上填寫下列欄位，然後按「下一步」。

影像格式：選取要為設備擷取之影像的格式

伺服器及檔案路徑：按一下  圖示，以顯示「伺服器與路徑資訊」對話方塊。設定下列選項。


- **伺服器物件 /IP/DNS：**按一下  圖示，然後瀏覽並選取主要伺服器或者已升級為影像伺服器角色之設備的物件、IP 位址或 DNS 名稱。
- **伺服器上的檔案路徑：**按一下  圖示，然後瀏覽並選取影像檔案。此影像檔必須具備 .zmg 副檔名，才是有效的 ZENworks 影像檔。

附註：若為 Linux 設定多個使用 DHCP 的搜尋領域，並且伺服器位於 Windows 系統上，則無法瀏覽至指定的檔案系統。

影像檔的共享網路路徑：指定用於儲存 wim 或 .gho 檔案。該目錄必須是 Windows 共享或 Linux SMB 或 CIFS 共享。

若未在此設備上安裝 Novell 檔案上載延伸功能，必須先加以安裝，才可瀏覽至所要安裝的目錄，並進行上載。

影像檔名：指定用於儲存 wim 或 .gho 檔案。此選項只對 Windows 影像格式 (.wim) 及 Ghost 影像格式 (.gho) 顯示。

網路身分證明：按一下 ，以瀏覽並選取存取含有 .wim 檔案的設備時所使用的網路身分證明。此選項只對 Windows Image 格式 (.wim) 及 Ghost Image 格式 (.gho) 顯示。

使用壓縮：必須執行壓縮。請選擇下列一種方式：

- **平衡：**自動平衡重新複製影像平均速度與影像檔案可用磁碟空間之間的壓縮。此選項只對 ZENworks 影像格式顯示
- **無：**此選項只對 Windows Image 格式與 Ghost Image 格式顯示。
- **最佳化速度：**最佳化壓縮，以最快的速度重新複製影像。若擔心 CPU 速度太慢，即可使用此選項。
- **最佳化空間：**最佳化壓縮，以儘可能縮小影像檔的大小，藉此節省磁碟空間。但這可能會延長重新複製影像的時間。

ZENworks Image 格式的預設選項為「平衡」，Windows Image 格式與 Ghost Image 格式的預設選項為「最佳化速度」。

建立影像集：將此欄位保留為不選取。

- 6 檢閱「影像檔摘要」頁上的資訊，然後按一下「完成」，再按「確定」。

由於複製影像任務是由「開機前服務」所完成，因此設備會在下次重新開機時擷取影像。「複製影像工作」面板位於設備的「摘要」頁上，可顯示工作的排程狀況。工作完成時，即會由此面板中移除該任務。

- 7 若要立即重新啟動設備，並啟動複製影像工作，請按一下左側導覽面板中的「重新啟動/關閉工作站」(或「重新啟動/關閉伺服器」)。

擷取影像所需的時間取決於設備的磁碟機大小。

11.5.3 套用影像

若要對設備套用影像，可以使用「建立新的套裝軟體精靈」建立影像集。此套裝軟體包含您所要套用的影像。精靈除可協助您建立套裝軟體以外，還可讓您將其指定給設備。建立影像集之後，接著即須啟動複製影像工作。


- 「[建立 ZENworks 影像集](#)」(第 105 頁)
- 「[建立協力廠商影像套裝軟體](#)」(第 106 頁)
- 「[啟動複製影像工作](#)」(第 107 頁)

建立 ZENworks 影像集

若要在設備上回存 ZENworks 影像，必須建立 ZENworks 影像集。

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「套裝軟體」索引標籤。
- 2 在「套裝軟體」面板中按一下「新增」>「套裝軟體」，以啟動「建立新的套裝軟體精靈」。
- 3 在「選取套裝軟體類型」頁上選取「影像集」，然後按「下一步」。
- 4 在「選取套裝軟體類別」頁面上選取「ZENworks 影像」，然後按「下一步」。

5 使用下表中的資訊填寫欄位，以完成精靈。


精靈頁	詳細資料
定義詳細資料頁	指定任務的名稱。名稱不可包含下列任一無效字元： / \ * ? : " ' < > ` % ~
選取 ZENworks 影像檔頁面	若要選取影像檔： 1. 按一下  ，以顯示「伺服器與路徑資訊」對話方塊。 2. 填寫下列欄位： 設備物件、IP 或 DNS ：選取要用以儲存影像的 ZENworks 伺服器。 伺服器上的檔案路徑 ：瀏覽並選取影像檔。影像檔的標準儲存目錄為 \\Novell\ZENworks\work\content-repolimages。 3. 按一下「確定」。
摘要頁	按「下一步」，以繼續執行精靈，並將套裝軟體指定給目標設備。
套裝軟體群組頁	您不應將影像集指定給任何群組。按「下一步」，以略過此頁面。
新增指定頁面	選取要套用影像的設備。
排程頁面	您不應將排程指定給影像集。按「下一步」，以略過此頁面。
完成頁面	按一下「完成」，以建立套裝軟體，並將其指定給選取的設備。

建立協力廠商影像套裝軟體

若要回存協力廠商影像，必須建立協力廠商影像套裝軟體。

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「套裝軟體」索引標籤。
- 2 在「套裝軟體」面板中按一下「新增」>「套裝軟體」，以啟動「建立新的套裝軟體精靈」。
- 3 在「選取套裝軟體類型」頁上選取「影像集」，然後按「下一步」。
- 4 在「選取套裝軟體類別」頁面上選取「協力廠商影像」，然後按「下一步」。
- 5 使用下表中的資訊填寫欄位，以完成精靈。

精靈頁	詳細資料
定義詳細資料頁	指定任務的名稱。名稱不可包含下列任一無效字元： / \ * ? : " ' < > ` % ~

精靈頁	詳細資料
選取協力廠商影像檔頁面	<p>若要選取協力廠商影像檔：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 選取要在套裝軟體中使用的影像類型。 在 ZENworks 11 Configuration Management 中，僅支援 Windows Image 格式 (.wim) 與 GHOST Image 格式 (.gho)。 2. 指定含有 .wim 或 .gho 檔案的共享網路目錄。該目錄必須是 Windows 共享或 Linux SMB 或 CIFS 共享。 3. 按一下 ，然後瀏覽並選取存取含有 .wim 或 .gho 檔案的設備時所用的網路身分證明。 4. 若要將 WIM 套裝軟體用作附加影像，請選取「將 WIM 回存為附加影像」並設定下列選項： <ul style="list-style-type: none"> 影像編號 (僅限於 WIM)： 選取要回存之影像的索引號。 用於回存附加影像的路徑： 指定設備上用於回存附加影像的位置。 5. 按一下「確定」。
摘要頁	按「下一步」，以繼續執行精靈，並將套裝軟體指定給目標設備。
套裝軟體群組頁	您不應將影像集指定給任何群組。按「下一步」，以略過此頁面。
新增指定頁面	選取要套用影像的設備。
排程頁面	您不應將排程指定給影像集。按「下一步」，以略過此頁面。
完成頁面	按一下「完成」，以建立套裝軟體，並將其指定給選取的設備。

啓動複製影像工作

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「設備」索引標籤。
- 2 導覽伺服器或工作站資料夾，從中找出要套用影像的設備。
- 3 按一下設備，以顯示其詳細資料。
- 4 在左側導覽窗格的任務清單中按一下「套用指定的影像集」，以排程工作。
由於複製影像任務是由「開機前服務」所完成，因此設備會在下次重新開機時套用影像。「複製影像工作」面板位於設備的「摘要」頁上，可顯示工作的排程狀況。工作完成時，即會由此面板中移除該任務。
- 5 若要立即重新啓動設備，並啓動複製影像工作，請按一下左側導覽面板中的「重新啓動/關閉工作站」(或「重新啓動/關閉伺服器」)。

11.5.4 更多資訊的位置

如需影像複製與開機前服務的相關資訊，請參閱 [《ZENworks 11 開機前服務和影像參考》](#)。

11.6 遠端管理設備

ZENworks Configuration Management 所提供的「遠端管理」功能可讓您從遠端管理設備。「遠端管理」支援下列操作：

遠端操作	描述	其他詳細資訊
遠端控制	<p>可讓您從管理主控台控制受管理設備，而能夠為使用者提供協助及解決問題。您可以執行使用者可在設備上執行的所有作業。</p> <p>如需遠端控制 Windows 設備的詳細資訊，請參閱第 11.6.3 節「在 Windows 設備上執行遠端控制、遠端檢視與遠端執行操作」(第 112 頁)。</p> <p>如需遠端控制 Linux 設備的詳細資訊，請參閱第 11.6.6 節「在 Linux 設備上執行遠端控制、遠端檢視與遠端登入操作」(第 117 頁)。</p>	
遠端檢視	<p>可讓您連接到受管理設備，以檢視受管理設備而非加以控制。這可協助您解決使用者所遇到的問題。</p> <p>例如，您可以觀察受管理設備上的使用者如何執行特定任務，以確保使用者正確執行任務</p> <p>如需遠端檢視 Windows 設備的詳細資訊，請參閱第 11.6.3 節「在 Windows 設備上執行遠端控制、遠端檢視與遠端執行操作」(第 112 頁)。</p> <p>如需遠端檢視 Linux 設備的詳細資訊，請參閱第 11.6.6 節「在 Linux 設備上執行遠端控制、遠端檢視與遠端登入操作」(第 117 頁)。</p>	
遠端執行	<p>可讓您從管理主控台對受管理設備執行任何可執行檔。若要從遠端執行應用程式，請在「遠端執行」對話方塊中指定可執行檔名稱。若應用程式不在受管理設備的系統路徑中，請提供應用程式的完整路徑。</p> <p>例如，您可以執行 regedit 指令，在受管理設備上開啓「受管理設備」。「遠端執行」對話方塊會顯示指令的執行狀態。</p> <p>如需遠端執行 Windows 設備的詳細資訊，請參閱第 11.6.3 節「在 Windows 設備上執行遠端控制、遠端檢視與遠端執行操作」(第 112 頁)。</p>	此操作僅在 Windows 受管理設備上受支援。
遠端診斷	<p>可讓您診斷並分析受管理設備上的問題。這可幫助您縮短解決問題的時間，並且無需技術人員親臨問題設備即可協助使用者解決問題。這讓桌上型電腦保持運作，提升使用者的生產力。</p> <p>如需遠端診斷設備的詳細資訊，請參閱第 11.6.4 節「執行遠端診斷操作」(第 114 頁)。</p>	此操作僅在 Windows 受管理設備上受支援。
檔案傳輸	<p>可讓您在管理主控台與受管理設備之間傳輸檔案。</p> <p>如需檔案傳輸操作的詳細資訊，請參閱第 11.6.5 節「執行檔案傳輸操作」(第 116 頁)。</p>	此操作僅在 Windows 受管理設備上受支援。

遠端操作	描述	其他詳細資訊
遠端登入	<p>可讓您從管理主控台登入受管理設備並啟動新的圖形工作階段，而不干擾受管理設備上的使用者；不過，受管理設備上的使用者無法檢視遠端登入工作階段。</p> <p>如需遠端登入 Linux 設備的詳細資訊，請參閱第 11.6.6 節「在 Linux 設備上執行遠端控制、遠端檢視與遠端登入操作」(第 117 頁)。</p>	<p>此操作僅在 Linux 受管理設備受支援。</p> <p>您必須以非根使用者身分證明登入設備。</p>
遠端 SSH	<p>可讓您安全地連接至遠端 Linux 設備，並在該設備上安全地執行指令。</p> <p>如需遠端登入 Linux 設備的詳細資訊，請參閱第 11.6.7 節「在 Linux 設備上執行遠端 SSH 操作」(第 119 頁)</p>	<p>此操作僅在 Linux 受管理設備受支援。</p> <p>若要從管理主控台設備啟動遠端 SSH 工作階段，必須在設備上安裝 JRE 1.5 或更高版本</p>

以下幾節將說明如何設定遠端管理及執行各項操作：

- ◆ 第 11.6.1 節「建立遠端管理規則」(第 109 頁)
- ◆ 第 11.6.2 節「設定遠端管理設定值」(第 111 頁)
- ◆ 第 11.6.3 節「在 Windows 設備上執行遠端控制、遠端檢視與遠端執行操作」(第 112 頁)
- ◆ 第 11.6.4 節「執行遠端診斷操作」(第 114 頁)
- ◆ 第 11.6.5 節「執行檔案傳輸操作」(第 116 頁)
- ◆ 第 11.6.6 節「在 Linux 設備上執行遠端控制、遠端檢視與遠端登入操作」(第 117 頁)
- ◆ 第 11.6.7 節「在 Linux 設備上執行遠端 SSH 操作」(第 119 頁)
- ◆ 第 11.6.8 節「更多資訊的位置」(第 119 頁)

11.6.1 建立遠端管理規則

依預設，使用設備上的遠端管理元件部署 ZENworks Adaptive Agent 時，受管理設備上會建立安全遠端管理規則。您可以使用預設規則從遠端管理設備。預設規則可讓您在設備上執行所有遠端管理操作。若要覆寫預設規則，可以為設備明確建立遠端管理規則。

您可以將「遠端管理」規則指定給設備或使用者。

若要建立「遠端管理」規則：

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「規則」索引標籤。

建立新規則

步驟 2：選取規則類型

從選項清單中選取要建立的規則類型。

規則類型：

SNMP 規則

Windows 群組原則

ZENworks Explorer 組態規則

動態本地使用者規則

印表機規則

巡視設定權規則

本地檔案權限規則

瀏覽器書籤規則

遠端管理規則

電源管理規則

描述：
遠端管理規則 - 設定設備之 Novell Remote Management 設定所使用的規則。

<< 上一步

下一步 >>

取消

4 遵循提示建立遠端管理規則。

如需頁面的詳細資訊，請按一下各精靈頁上的「說明」按鈕。完成精靈之後，會將規則新增至「規則」面板中。您可以按一下該規則檢視其詳細資料，亦可修改其指定、排程等項目。

5 將遠端管理規則指定給使用者與設備：

5a 在「規則」面板中，選取規則旁的核取方塊。

5b 按一下「動作」>「指定給設備」。

或

按一下「動作」>「指定給使用者」。

5c 遵循提示指定規則。

如需頁面的詳細資訊，請按一下各精靈頁上的「說明」按鈕。

完成精靈後，指定的設備或使用者便會新增至規則的「關係」頁。您可以按一下規則以檢視指定。

11.6.2 設定遠端管理設定值

「遠端管理」組態設定位於「組態」頁上，可讓您指定遠端管理連接埠、會期效能與可用診斷應用程式等設定。

這些設定預設會提供最常用的組態。變更設定：

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「組態」索引標籤。
- 2 在「管理區域設定」面板中，按一下「設備管理」>「遠端管理」。

遠端管理
啟用並設定遠端管理。

遠端管理設定

Windows 設定 **Linux 設定**

服務設定
☒ 在此連接埠執行遠端管理服務

工作階段設定
☒ 在遠端工作階段開始時查閱檢視器的 DNS 名稱
☒ 允許在沒有使用者登入到受管理設備時執行遠端工作階段

遠端工作階段的效能設定
☒ 隱藏底色圖案
☒ 啟用最佳化驅動程式

設定當進行遠端診斷時，要在設備上啟動的應用程式

診斷應用程式
 新增 刪除 回復

應用程式	路徑
<input type="checkbox"/> 系統資訊	\$({CommonProgramFiles}\Microsoft Shared\MSInfo\msinfo32.exe
<input type="checkbox"/> 電腦管理	\$({windir}\System32\compmgmt.msc
<input type="checkbox"/> 服務	\$({windir}\System32\services.msc
<input type="checkbox"/> 登錄編輯程式	\$({windir}\regedit.exe

代理設定
 新增 刪除

代理	IP 位址範圍	連接埠
無可用的項目。		

確定 套用 重設 取消

3 視需要修改設定。

如需頁面的詳細資訊，請按一下頁面上的「說明」按鈕。

4 完成設定的修改時，請按一下「套用」或「確定」以儲存變更。

11.6.3 在 Windows 設備上執行遠端控制、遠端檢視與遠端執行操作

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「設備」索引標籤。
- 2 導覽伺服器或工作站資料夾，從中找出所要管理的設備。
- 3 按一下設備前的核取方塊以選取設備。
- 4 在左側導覽窗格的任務清單中，按一下「遠端控制工作站」或「遠端控制伺服器」，以顯示「遠端管理」對話方塊。



遠端管理

設備:

操作:

驗證:

[隱藏選項](#)

埠:

工作階段模式: ☒ 合作 ☐ 共享 ☐ 排除

工作階段加密: ☒

啟用快取: ☒

動態頻寬最佳化: ☒

啟用記錄: ☐

☐ 透過代理路由

代理:

代理連接埠:

[安裝遠端管理檢視器](#)

5 在「遠端管理」對話方塊中，填寫下列欄位：

設備：指定要從遠端管理的設備之名稱或 IP 位址。

操作：選取要在受管理設備上執行的遠端作業類型（遠端控制、遠端檢視或遠端執行）：

驗證：選取要用以驗證受管理設備的模式。其共有兩個選項：

- ◆ **密碼：**提供執行「遠端控制」作業所需的密碼式驗證。您必須輸入受管理設備的使用者所設定的正確密碼，或是管理員在「遠端管理」規則的安全性設定中所設定的密碼。受管理設備的使用者所設定的密碼，優先於管理員所設定的密碼。
- ◆ **權限：**您必須選取執行遠端作業所在的受管理設備，才可使用此選項。若管理員已為您指定在所選受管理設備上執行所需之遠端作業的「遠端管理」權限，您即會在會期啟動時自動取得存取權。

連接埠：指定「遠端管理代理程式」偵聽的埠號碼。預設的埠號碼為 5950。

會期模式：為會期選取下列一種模式：

- ◆ **合作：**可讓您以合作模式啟動「遠端控制」會期及「遠端檢視」會期。但您無法先在受管理設備上啟動「遠端檢視」會期。若先在受管理設備上啟動「遠端控制」會期，則您即可取得主要遠端操作員的所有特權，包括：
 - ◆ 邀請其他「遠端操作員」加入遠端會期。
 - ◆ 將「遠端控制」權委託給「遠端操作員」。

- ◆ 從「遠端操作員」處取回控制權。
- ◆ 終止「遠端會期」。

在「合作」模式中建立受管理設備的「遠端控制」會期後，受管理設備上的其他遠端會期即會成為「遠端檢視」會期。

- ◆ **共享**：可讓多位「遠端操作員」同時控制受管理設備。
- ◆ **獨佔**：可讓您在受管理設備上擁有獨佔的遠端會期。以獨佔模式啟動會期後，即無法在受管理設備上啟動其他遠端會期。

會期加密：使用 SSL 加密 (TLSv1 通訊協定)，確保遠端會期的安全性。

開啓快取功能：啓用遠端管理會期資料快取，以提高效能。此選項僅適用於遠端控制操作。此選項目前僅在 Windows 上受支援。

啓用動態頻寬最佳化：啓用可用網路頻寬的偵測並相應地調整會期設定，以提高效能。此選項僅適用於遠端控制操作。

啓用記錄：將會期與除錯資訊記錄到 novell-zenworks-vncviewer.txt 檔案中。若是透過 Internet Explorer 啟動 ZENworks 控制中心，則此檔案預設會儲存在桌面上；若是透過 Mozilla FireFox 啟動 ZENworks 控制中心，則此檔案會儲存在 Mozilla 的安裝目錄上。

透過代理路由：使受管理設備的遠端管理操作透過代理伺服器路由。若受管理設備位於私人網路中，或位於防火牆的另一側，或是正在使用 NAT (網路位址轉換) 的路由器，則設備的遠端管理操作可透過代理伺服器路由。填寫下列欄位：

- ◆ **代理**：指定代理伺服器的 DNS 名稱或 IP 位址。依預設，此欄位將填入在「代理設定」面板中所設定，且用於在設備上執行遠端操作的代理伺服器。您可以指定其他代理伺服器。
- ◆ **代理埠**：指定代理伺服器所監聽的埠號碼。預設埠號碼為 5750。

使用以下金鑰組進行身分證明：若部署的是內部證書管理中心 (CA)，以下選項將不會顯示。若部署的是外部 CA，請填寫以下欄位：

- ◆ **私密金鑰**：按一下「瀏覽」，以瀏覽並選取遠端操作員的私密金鑰。
- ◆ **證書**：按一下「瀏覽」，以瀏覽並選取私密金鑰對應的證書。此證書必須鏈結至為區域設定的證書管理中心。

系統支援的金鑰與證書格式為 DER 與 PEM。

- ◆ **啓用快取路徑**：啓用要在管理主控台中快取的金鑰與證書主要路徑。

安裝遠端管理檢視器：按一下安裝遠端管理檢視器連結，以安裝「遠端管理檢視器」。只有在您第一次於受管理設備上執行遠端管理會期，或受管理設備上未安裝遠端管理檢視器時，才會顯示此連結。

6 按一下「確定」以啓動會期。

11.6.4 執行遠端診斷操作

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「設備」索引標籤。
- 2 導覽伺服器或工作站資料夾，從中找出所要管理的設備。
- 3 按一下設備前的核取方塊以選取設備。
- 4 在左側導覽窗格的任務清單中按一下「遠端診斷」，以顯示「遠端診斷」對話方塊。

遠端診斷

設備:

應用程式:

驗證:

[隱藏選項](#)

埠:

工作階段模式: ☐ 合作 ☐ 共享 ☐ 排除

工作階段加密: ☒

啟用快取: ☒

動態頻寬最佳化: ☒

啟用記錄: ☐

☐ 透過代理路由

代理:

代理連接埠:

[安裝遠端管理檢視器](#)

5 在「遠端診斷」對話方塊中，填寫下列欄位：

設備：指定要從遠端診斷之設備的名稱或 IP 位址。

應用程式：選取要在設備上啟動以進行遠端診斷的應用程式。

驗證：選取要用以驗證受管理設備的模式。其共有兩個選項：

- ◆ **密碼：**提供執行「遠端診斷」操作所需的密碼式驗證。您必須輸入受管理設備的使用者所設定的正確密碼，或是管理員在「遠端管理」規則的安全性設定中所設定的密碼。受管理設備的使用者所設定的密碼，優先於管理員所設定的密碼。
- ◆ **權限：**您必須選取執行遠端作業所在的受管理設備，才可使用此選項。若管理員已為您指定在所選受管理設備上執行所需之遠端作業的「遠端管理」權限，您即會在會期啟動時自動取得存取權。

連接埠：指定「遠端管理代理程式」偵聽的埠號碼。預設的埠號碼為 5950。

會期模式：不適用於「遠端診斷」操作。

會期加密：使用 SSL 加密 (TLSv1 通訊協定)，確保遠端會期的安全性。

開啓快取功能：啓用遠端管理會期資料快取，以提高效能。此選項目前僅在 Windows 上受支援。

啓用動態頻寬最佳化：啓用可用網路頻寬的偵測並相應地調整會期設定，以提高效能。

啓用記錄： 將會期與除錯資訊記錄到 novell-zenworks-vncviewer.txt 檔案中。若是透過 Internet Explorer 啓動 ZENworks 控制中心，則此檔案預設會儲存在桌面上；若是透過 Mozilla FireFox 啓動 ZENworks 控制中心，則此檔案會儲存在 Mozilla 的安裝目錄上。

透過代理路由： 使受管理設備的遠端管理操作透過代理伺服器路由。若受管理設備位於私人網路中，或位於防火牆的另一側，或是正在使用 NAT (網路位址轉換) 的路由器，則設備的遠端管理操作可透過代理伺服器路由。填寫下列欄位：

- **代理：** 指定代理伺服器的 DNS 名稱或 IP 位址。依預設，此欄位將填入在「代理設定」面板中所設定，且用於在設備上執行遠端操作的代理伺服器。您可以指定其他代理伺服器。
- **代理埠：** 指定代理伺服器所監聽的埠號碼。預設埠號碼為 5750。

6 按一下「確定」以啓動會期。

11.6.5 執行檔案傳輸操作

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「設備」索引標籤。
- 2 導覽伺服器或工作站資料夾，從中找出所要管理的設備。
- 3 按一下設備前的核取方塊以選取設備。
- 4 在左側導覽窗格的任務清單中按一下「傳輸檔案」，以顯示「檔案傳輸」對話方塊。

5 在「檔案傳輸」對話方塊中，填寫下列欄位：

設備： 指定要存取之設備的名稱或 IP 位址。

驗證： 選取要用以驗證受管理設備的模式。其共有兩個選項：

- ◆ **密碼：** 提供執行操作所需的密碼式驗證。您必須輸入受管理設備的使用者所設定的正確密碼，或是管理員在「遠端管理」規則的安全性設定中所設定的密碼。受管理設備的使用者所設定的密碼，優先於管理員所設定的密碼。
- ◆ **權限：** 您必須選取執行遠端作業所在的受管理設備，才可使用此選項。若管理員已為您指定在所選受管理設備上執行所需之遠端作業的「遠端管理」權限，您即會在會期啟動時自動取得存取權。

連接埠： 指定「遠端管理代理程式」偵聽的埠號碼。預設的埠號碼為 5950。

會期模式： 不適用於「檔案傳輸」操作。

會期加密： 使用 SSL 加密 (TLSv1 通訊協定)，確保遠端會期的安全性。

啓用記錄： 將會期與除錯資訊記錄到 novell-zenworks-vncviewer.txt 檔案中。若是透過 Internet Explorer 啟動 ZENworks 控制中心，則此檔案預設會儲存在桌面上；若是透過 Mozilla FireFox 啟動 ZENworks 控制中心，則此檔案會儲存在 Mozilla 的安裝目錄上。在 Linux 管理主控台上，此檔案會儲存在登入使用者的主目錄中。

透過代理路由： 使受管理設備的遠端管理操作透過代理伺服器路由。若受管理設備位於私人網路中，或位於防火牆的另一側，或是正在使用 NAT (網路位址轉換) 的路由器，則設備的遠端管理操作可透過代理伺服器路由。填寫下列欄位：

- ◆ **代理：** 指定代理伺服器的 DNS 名稱或 IP 位址。依預設，此欄位將填入在「代理設定」面板中所設定，且用於在設備上執行遠端操作的代理伺服器。您可以指定其他代理伺服器。
- ◆ **代理埠：** 指定代理伺服器所監聽的埠號碼。預設埠號碼為 5750。

6 按一下「確定」以啟動會期

11.6.6 在 Linux 設備上執行遠端控制、遠端檢視與遠端登入操作

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「設備」索引標籤。
- 2 導覽伺服器或工作站資料夾，從中找出所要管理的設備。
- 3 按一下設備前的核取方塊以選取 Linux 設備。
- 4 按一下「動作」>「遠端控制」，以顯示「遠端管理」對話方塊。

遠端管理

設備: zcmx64

操作: 遠端控制

驗證: 遠端控制, 遠端檢視, 遠端登入

連接埠: 5950

啟用記錄: ☐

☐ 透過代理路由

代理:

代理連接埠:

確定 取消

5 在「遠端管理」對話方塊中，填寫下列欄位：

設備：指定要從遠端管理的設備之名稱或 IP 位址。

操作：選取要在受管理設備上執行之遠端操作的類型（遠端控制、遠端檢視或遠端登入）：

連接埠：指定「遠端管理代理程式」偵聽的埠號碼。遠端控制與遠端檢視操作的預設埠號碼為 5950，遠端登入操作的預設埠號碼為 5951。

啟用記錄：將會期與除錯資訊記錄到 novell-zenworks-vncviewer.txt 檔案中。若是透過 Internet Explorer 啟動 ZENworks 控制中心，此檔案預設會儲存在桌面上；若是透過 Mozilla FireFox 啟動 ZENworks 控制中心，此檔案會儲存在 Mozilla 的安裝目錄中。在 Linux 管理主控台上，此檔案會儲存在登入使用者的主目錄中。

透過代理路由：使受管理設備的遠端管理操作透過代理伺服器路由。若受管理設備位於私人網路中，或位於防火牆的另一側，或是正在使用 NAT（網路位址轉換）的路由器，則設備的遠端管理操作可透過代理伺服器路由。填寫下列欄位：

- ◆ **代理：**指定代理伺服器的 DNS 名稱或 IP 位址。依預設，此欄位將填入在「代理設定」面板中所設定，且用於在設備上執行遠端操作的代理伺服器。您可以指定其他代理伺服器。
- ◆ **代理埠：**指定代理伺服器所監聽的埠號碼。預設埠號碼為 5750。

安裝遠端管理檢視器：按一下安裝遠端管理檢視器連結，以安裝「遠端管理檢視器」。只有在您第一次於受管理設備上執行遠端管理會期，或受管理設備上未安裝遠端管理檢視器時，才會顯示此連結。

6 按一下「確定」以啟動會期。

11.6.7 在 Linux 設備上執行遠端 SSH 操作

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「設備」索引標籤。
- 2 導覽伺服器或工作站資料夾，從中找出所要管理的設備。
- 3 按一下設備前的核取方塊以選取 Linux 設備。
- 4 按一下「動作」>「遠端 SSH」，以顯示「遠端 SSH」對話方塊。



遠端 SSH 對話方塊的截圖。對話方塊的標題欄為「遠端 SSH」，右側有問號和關閉按鈕。對話方塊內有三個輸入欄位：第一個標籤為「設備」，對應一個下拉選單，目前顯示「zcmx64」；第二個標籤為「使用者名稱」，對應一個文本輸入框，目前顯示「root」；第三個標籤為「連接埠」，對應一個文本輸入框，目前顯示「22」。對話方塊底部有兩個按鈕，分別標有「確定」和「取消」。

- 5 在「遠端 SSH」對話方塊中，填寫下列欄位：

設備：指定要從遠端連接之設備的名稱或 IP 位址。如果該設備不在同一個網路中，則必須指定設備的 IP 位址。

使用者名稱：指定用於登入遠端設備的使用者名稱。預設為 root。

連接埠：指定遠端 SSH 服務的埠號碼。預設的埠號碼為 22。

按一下「確定」後，系統會提示您啟動遠端 SSH Java Web 啟動器。按一下「是」以接受證書，然後按一下「執行」。若要繼續連接至設備，請按一下「是」。系統會提示您輸入用於連接至受管理設備的密碼。

- 6 按一下「確定」以啟動會期。

11.6.8 更多資訊的位置

如需遠端管理設備的相關資訊，請參閱 [《ZENworks 11 Remote Management 參考》](#)。

11.7 收集軟體與硬體庫存

ZENworks Configuration Management 可讓您從設備收集軟體與硬體資訊。您可以檢視個別設備的庫存，並根據特定準則產生庫存報告。

例如您想配送具有特定處理器、記憶體與磁碟空間需求的軟體應用程式。您建立了兩份報告，一份列出所有符合需求的設備，另一份則列出不符合需求的設備。您根據報告將軟體配送至相符的設備，並為不相容的設備建立升級計劃。

預設會在每個月第一天的凌晨 1：00 掃描設備。您可以在 ZENworks 控制中心的「組態」索引標籤上修改排程，也可在其他許多「庫存」組態設定中進行。

- [第 11.7.1 節「啟動設備掃描」](#)（第 120 頁）
- [第 11.7.2 節「檢視設備庫存」](#)（第 120 頁）

- 第 11.7.3 節 「產生庫存報告」 (第 121 頁)
- 第 11.7.4 節 「更多資訊的位置」 (第 122 頁)

11.7.1 啟動設備掃描

您可以隨時啟動設備掃描。

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「設備」索引標籤。
- 2 導覽伺服器或工作站資料夾，從中找出所要掃描的設備。
- 3 按一下設備，以顯示其詳細資料。



- 4 在左側導覽窗格的任務清單中，按一下「伺服器庫存掃描」或「工作站庫存掃描」，以啟動掃描。
「快速任務狀態」對話方塊會顯示任務的狀態。任務完成時，可以按一下「庫存」索引標籤，以檢視掃描結果。

您也可以使用 zman 公用程式使用 inventory-scan-now 指令，以掃描設備。如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 11 指令行公用程式參考》中的「庫存指令」。

11.7.2 檢視設備庫存

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「設備」索引標籤。
- 2 導覽伺服器或工作站資料夾，從中找出所要掃描的設備。
- 3 按一下設備，以顯示其詳細資料。

4 按一下「庫存」索引標籤。

[設備](#) > [伺服器](#) > zcmx64

 zcmx64

摘要	庫存	關係	設定	內容	統計資料	修補程式
----	----	----	----	----	------	------


摘要
上次掃描日期：十二月 7
主機名稱：zcmx64
部門：S
位置：
[硬體/軟體庫存詳細資料](#)
硬體：

資產標籤：	無資產標籤
序號：	564decc7c98c95496048d840bc464506
系統：	VMware, Inc. VMware Virtual Platform
作業系統：	Novell SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86_64) 1
MAC 位址：	000c29464506
記憶體總計：	2.75 GB
可用的硬碟空間：	40.96 GB
硬碟總空間：	64.42 GB










11.7.3 產生庫存報告

ZENworks Configuration Management 提供數份標準報告。此外，您也可以建立自定報告，提供不同角度的庫存資訊。

1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「報告」索引標籤。



2 在「庫存標準報告」面板中，按一下「軟體應用程式」。

報告	
名稱	描述
 防毒/防間諜軟體詳細資料	防毒/防間諜軟體定義檔，內含其所安裝之設備的連結
 軟體應用程式 (依類別)	已安裝的軟體產品計數 (依類別及子類別)
 軟體應用程式 (依製造廠商)	已安裝的軟體產品計數 (依製造廠商)
 軟體應用程式 (依作業系統與產品)	已安裝的軟體產品計數 (依產品名稱)
 重複的序號	列出以相同序號之多個例項所安裝的軟體產品
 高頻寬應用程式	KaZaa 與 Gnutella 等常用多媒體及檔案共用應用程式計數
 快速維修詳細資料	可連結至設備安裝位置清單的快速維修與安全性修補
 Microsoft 產品	已安裝的 Microsoft 產品計數 (依 Microsoft 特有的分類)
 作業系統	設備計數 (依安裝的作業系統)
 作業系統 Service Pack	設備計數 (依安裝的作業系統與 Service Pack)

3 按一下「作業系統」報告，以產生報告。

您可以使用報告底部的選項，將產生的報告儲存為 Microsoft Excel 工作表、CSV (逗號分隔值) 檔案、PDF 檔案或 PDF 圖形檔。

11.7.4 更多資訊的位置

如需庫存的相關資訊，請參閱 [《ZENworks 11 資產庫存參考》](#)。

11.8 個人組態移轉

個人組態移轉可讓您自動移轉一組自定系統與應用程式設定。常見的設定有桌面底色圖案、電子郵件帳戶設定、瀏覽器代理設定、檔案與資料夾、歸檔的電子郵件、Microsoft Office 範本、MS Excel 巨集等。此處理會大幅減少為使用者設定或重新設定桌面所需的時間及工作量。

如需詳細資訊，請參閱 [《ZENworks 11 Personality Migration 參考》](#)。

11.9 Linux 管理

Linux 管理能使現有環境中的 Linux 使用及擴充更加便利。它採用規則導向的自動化工具來部署、管理和維護 Linux 資源。這些自動的智慧型規則可讓您在 Linux 系統的整個生命週期內實施集中控制，包括桌面鎖定、複製影像、遠端管理、庫存管理和軟體管理。實現了全面的 Linux 管理解決方案，大幅降低了管理 Linux 系統所需的成本，進而減少了 IT 工作量。

您可以使用以下功能或程式來修補 Linux 設備：

- ◆ 修補程式管理
- ◆ Linux 套件管理

修補程式管理

修補程式管理功能完全整合於 Novell ZENworks 11，可提供基於代理程式的修補程式、弱點修補程式以及法規遵循管理解決方案。

修補程式管理提供以下功能：

- ◆ 使用簽名確定所需的修補程式，並將該資訊傳回以方便報告。

- ◆ 對特定修補程式執行強制基線，確保其始終部署在設備上。
- ◆ 僅修補 SLES 和 RHEL 套裝作業系統。

如需詳細資訊，請參閱第 13 章「修補程式管理」(第 133 頁)。

Linux 套件管理

Linux 套件管理主要負責 Linux 設備 (伺服器 and 桌上型電腦) 上 ZENworks Configuration Management 的套件管理功能。

Linux 套件管理提供以下功能：

- ◆ 為企業級的大量 Linux 設備提供修補、安裝以及更新套件的單點管理。
- ◆ 將修補程式和套件的 NU、RHN、RCE 和 YUM 儲存機制中的更新與套件鏡射為 ZENworks 套裝軟體。您可以將這些套裝軟體指定給 Linux 受管理設備，以便進行套件管理。
- ◆ 一旦找到適用的差異 RPM，便可在受管理設備上下載這些差異 RPM，從而減少執行修補時所需的頻寬。
- ◆ 可讓您選擇要鏡射的目錄、套件以及套裝軟體。
- ◆ 可讓您修補 OES 伺服器。

端點安全性管理

ZENworks 11 Endpoint Security Management 可以集中管理受管理設備的安全性規則，因此能夠簡化端點安全性管理。您可以控制設備對抽取式儲存設備、無線網路以及應用程式的存取。此外，您還可以透過加密來保護資料，透過防火牆功能（連接埠、通訊協定及存取控制清單）來保護網路通訊的安全。與此同時，您還可以根據端點設備的位置變更其安全性。

以下幾節介紹如何使用端點安全性管理來確保公司辦公室內、家中或機場航站樓內設備的安全：

- 第 12.1 節「啟動端點安全性管理」（第 125 頁）
- 第 12.2 節「啓用端點安全性代理程式」（第 125 頁）
- 第 12.3 節「建立位置」（第 126 頁）
- 第 12.4 節「建立安全性規則」（第 126 頁）
- 第 12.5 節「將規則指定給使用者與設備」（第 129 頁）
- 第 12.6 節「將規則指定給區域」（第 130 頁）

12.1 啟動端點安全性管理

如果您在安裝管理區域時未提供授權金鑰，也沒有啓用試用，致使端點安全性管理未獲啓動，則請完成以下步驟：

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「組態」。
- 2 在「授權」面板中，按一下「ZENworks 11 Endpoint Security Management」。
- 3 選取「評估/啓動產品」，然後填寫以下各欄位：

使用試用版：選取此選項將啓用 60 天的試用期。60 天試用期結束後，必須套用產品授權金鑰才能繼續使用該產品。

產品授權金鑰：指定您為端點安全性管理所購買的授權金鑰。若要購買產品授權，請造訪 [Novell ZENworks Endpoint Security Management 產品網站 \(http://www.novell.com/products/zenworks/endpointsecuritymanagement\)](http://www.novell.com/products/zenworks/endpointsecuritymanagement)。

- 4 按一下「確定」。

12.2 啓用端點安全性代理程式

ZENworks Adaptive Agent 負責註冊設備、配送內容以及更新設備軟體。

除 ZENworks Adaptive Agent 之外，啟動 ZENworks Endpoint Security Management（完整授權版或試用版）時還會在設備上安裝端點安全性代理程式。端點安全性代理程式負責在設備上執行安全性規則設定。

您應確認端點安全性代理程式是否已啓用。如需指示，請參閱第 7.1 節「設定調適性代理程式功能」（第 57 頁）。

12.3 建立位置

對於不同位置，設備的安全性要求也各不相同。例如，對於機場航站樓內的設備與辦公室內位於公司防火牆後的設備，其個人防火牆的限制便會不同。

為確保設備的安全性要求適合其所在的位置，端點安全管理提供了全域規則與位置規則。套用全域規則時，不考慮設備的位置。只有在設備目前的位置符合與規則相關聯之位置的準則時，才會套用位置規則。例如，如果您為公司辦公室建立了位置規則並將其指定給筆記型電腦，則只有在筆記型電腦位於辦公室內時，才會套用該規則。

如果要使用位置規則，必須先定義對您組織而言有意義的位置。位置是您對其有特定安全性要求的地點或地點類型。例如，當設備在辦公室、家里或機場使用時，安全性要求各不相同。








位置由網路環境所定義。假設您在紐約與東京各有一個辦公室。這兩個辦公室的安全性要求相同。於是，您可以建立一個「辦公室」位置並將其與兩個網路環境相關聯，即紐約辦公室網路與東京辦公室網路。每個環境都透過一組閘道、DNS 伺服器以及無線存取點服務做了明確定義。一旦端點安全性代理程式判定其目前環境符合紐約辦公室網路或東京辦公室網路，便會將其位置設定為「辦公室」，並套用與「辦公室」位置關聯的安全性規則。


如需建立位置的詳細資訊，請參閱第 6.7 節「建立位置」(第 53 頁)。

12.4 建立安全性規則



有 10 個不同的安全性規則：

設備的安全性設定透過端點安全性代理程式所套用的安全性規則來控制。以下八個安全性規則可控制一組與安全性相關的功能。您可以根據貴組織的需求，使用全部或其中的部分規則。

規則	目的、用途
 應用程式控制	阻擋應用程式執行，或拒絕應用程式存取網際網路。您可以指定阻擋其執行或拒絕其存取網際網路的應用程式。
 通訊硬體	停用以下通訊硬體：1394-FireWire、IrDA-Infrared、藍芽、序列 / 並列埠、撥號、有線及無線。每個通訊硬體均單獨設定，因此您可以停用某些硬體類型（例如，藍芽與撥號），而讓其他類型仍保留啟用狀態。
 資料加密	對固定式磁碟及抽取式儲存設備上的檔案啟用資料加密。對於固定式磁碟，您要指定提供加密功能的資料夾（稱為 安全庇護資料夾 ）；所有其他固定式磁碟資料夾均不受影響。
 防火牆	透過停用連接埠、通訊協定及網路位址 (IP 與 MAC) 來控制網路連接。
 儲存設備控制	控制對 CD/DVD 磁碟機、軟碟機與抽取式儲存設備的存取。每個儲存設備類型均單獨設定，因此您可以停用某些類型而啟用其他類型。
 USB 連接性	控制對 USB 設備的存取，例如抽取式儲存設備、印表機、輸入設備（鍵盤、滑鼠等）。您可以指定個別設備或設備群組。例如，您可以停用對特定印表機的存取，而啟用對所有 Sandisk USB 設備的存取。
 VPN 強制執行	根據設備的位置執行 VPN 連接。例如，如果設備的位置不明，您可以執行路由所有網際網路流量的 VPN 連接。

規則	目的、用途
 Wi-Fi	停用無線介面卡、阻擋無線連接、控制與無線存取點的連接等。

除上述安全性規則之外，以下兩個安全性規則亦可協助保護及設定端點安全性代理程式。鑑於這兩個規則的特性，建議您先建立這兩個規則，並加以指定。

規則	目的、用途
 安全性設定	防止竄改及解除安裝端點安全性代理程式。 應確定安全性設定規則已指定給各設備或使用者。
 位置指定	為設備或使用者提供允許之位置的清單。端點安全性代理程式會評估其目前網路環境，以確定其是否與某個允許的位置相符。如果相符，該位置便會成為安全性位置，且代理程式會套用與該位置相關聯的所有安全性規則。如果與清單中的所有位置都不符，則會套用與「不明」位置相關聯的安全性規則。 如果要使用位置規則，應確定位置指定規則已指定給各設備或使用者。如果某設備或其使用者沒有指定的位置指定規則，端點安全性代理程式便無法將位置規則套用到該設備。

若要建立安全性規則：

- 1 按一下 ZENworks 控制中心中的「規則」，以顯示「規則」頁面。



- 2 在「規則」面板中按一下「新增」>「規則」，以啟動「建立新規則精靈」。

[規則](#) > 建立新規則

建立新規則

步驟 1：選取規則類別

從選項清單中選取要建立的規則類別。

規則類別：

Linux 組態規則
Windows 端點安全性規則
Windows 組態規則

描述：

Windows 端點安全性規則 - 選取此選項可設定 Windows 安全性規則。

<< 上一步 下一步 >> 取消

- 3 在「選取規則類別」頁中，選取「Windows 端點安全性規則」，然後按「下一步」。

[規則](#) > 建立新規則

建立新規則

步驟 2：選取規則類型

從選項清單中選取要建立的規則類型。

規則類型：

USB 連接規則
VPN 執行規則
Wi-Fi 規則
位置指定規則
儲存設備控制規則
安全性設定規則
應用程式控制規則
資料加密規則
通訊硬體規則
防火牆規則

描述：

USB 連接規則 - 設定 Windows 設備與使用者的 USB 設備設定所使用的規則。

<< 上一步 下一步 >> 取消

- 4 在「選取規則類型」頁中，選取要建立之規則的類型，然後按「下一步」。

如果您已建立位置並要使用位置規則，則至少須建立一個位置指定規則，並將其指定給設備或設備的使用者。否則，設備無法使用您建立的任何位置，因此無法套用任何位置規則。

- 5 在「定義詳細資料」頁中，輸入規則的名稱，然後選取要放置規則的資料夾。

該名稱必須不同於所選資料夾內的所有其他規則。

6 (視情況而定) 如果顯示「設定承襲與位置指定」頁，請設定以下設定，然後按「下一步」。

- **承襲：** 如果要讓此規則從規則階層中更高層級處指定的同類規則承襲設定，則將「從規則階層承襲」設定保留為選中狀態。例如，如果將此規則指定給設備，並將同類型的其他規則指定給該設備所在的資料夾，則啟用此選項會讓此規則從指定給該設備資料夾的規則承襲設定。如果不想讓此規則承襲規則設定，請取消選取「從規則階層承襲」設定。
- **位置指定：** 規則可以是全域規則，也可以是位置規則。套用全域規則時，不考慮位置。而位置規則只有在設備偵測到自己位於指定給規則的位置內時，才會套用。選擇是全域規則還是位置規則。如果選取位置規則，請按一下「新增」，接著選取要指定規則的目標位置，然後按一下「確定」以將其新增至清單。

7 設定規則特定的設定，然後按「下一步」，直到顯示「摘要」頁為止。

如需規則設定的相關資訊，請在 ZENworks 控制中心中按一下「說明」>「目前頁面」。


8 在「摘要」頁中檢閱資訊，以確定其是否正確。如果不正確，請按「上一步」按鈕以回到相應的精靈頁面，然後進行變更。如果正確無誤，則根據需要選取以下其中一個選項，然後按一下「完成」。

- **建立為沙箱：** 選取此選項可以將規則建立為沙箱版本。在發佈沙箱版本之前，該版本不會對使用者及設備造成任何影響。例如，您可以將其指定給使用者與設備，但只有在發佈後才能予以套用。
- **定義其他的內容：** 選取此選項可以顯示規則的內容頁。您可以透過這些頁面修改規則設定，並將規則指定給使用者與設備。

12.5 將規則指定給使用者與設備

建立規則後，需要將其指定給設備或設備使用者，如此才能套用至設備。

1 在「規則」面板中，選取要指定之規則旁的核取方塊。



2 按一下「動作」>「指定給設備」。
或

按一下「動作」>「指定給使用者」。

3 遵循提示指定規則。

如需頁面的詳細資訊，請按一下各精靈頁上的「說明」按鈕。

完成精靈後，指定的設備或使用者便會新增至規則的「關係」頁。您可以按一下規則以檢視指定。

12.6 將規則指定給區域

您可以將安全性規則指定給管理區域。判定要在設備上執行的有效規則時，會在評估區域規則之前先評估所有指定給使用者和設備的規則。假設存在以下情形：

- ◆ 未將任何防火牆規則指定給設備或設備的使用者（無論是直接指定還是透過群組或資料夾指定）。因此，區域防火牆規則便成為設備的有效規則，並在設備上執行。
- ◆ 已將防火牆規則指定給設備與設備的使用者。系統會評估並合併兩個規則，以判定要套用至設備的有效防火牆規則。根據使用者指定的規則與設備指定的規則判定有效規則之後，會使用區域防火牆規則來提供下列值：1) 未在有效防火牆規則中設定的值，以及 2) 附加值（例如多值連接埠 / 通訊協定規則表格）。

您可以在三個層級定義區域規則，以便將不同的區域規則指定給管理區域中的不同設備。

- ◆ **管理區域：** 在管理區域層級指定的規則會成為適用於所有設備的區域規則，除非您在設備資料夾或設備層級指定不同的區域規則。
- ◆ **設備資料夾：** 在設備資料夾層級定義的規則會覆寫管理區域（以及所有父設備資料夾）規則，並成為資料夾結構中包含之所有設備的區域規則，除非您為子資料夾或個別設備指定不同的區域規則。
- ◆ **設備：** 為個別設備定義的規則會覆寫管理區域規則與設備資料夾規則，並成為設備的區域規則。

以下步驟提供了在管理區域層級指定規則的說明。

1 按一下 ZENworks 控制中心中的「組態」，以顯示「組態」頁面。



2 在「管理區域設定」面板中，按一下「端點安全性管理」。

組態	註冊	系統資訊	資產庫存	資產管理	系統更新	位置	訂閱
管理區域設定							
內容							
設備管理							
探查與部署							
事件與訊息							
基礎結構管理							
庫存							
報告服務							
資產管理							
Endpoint Security Management							
類別							
記錄							
區域規則設定							
設定 Endpoint Security Management 的區域規則設定							
端點安全性報告設定							
設定 Endpoint Security Management 的報告設定							
修補程式管理							

3 按一下「區域規則設定」以顯示「區域規則設定」頁。

組態 > 區域規則設定

區域規則設定

設定 Endpoint Security Management 的區域規則設定

Endpoint Security Management 的預設規則

新增 移除 往上移動 往下移動

名稱	規則類型	位於資料夾	版本
無可用的項目。			

確定 套用 重設 取消

4 按一下「新增」，瀏覽至要指定給區域的規則並加以選取，然後按一下「確定」將其新增至清單。

5 新增完規則之後，按一下「確定」。

修補程式管理

修補程式管理可讓您自動套用軟體修補，並持續壓低出現漏洞與問題的可能性。

修補程式管理會定期透過網際網路與 ZENworks Patch Subscription Service 進行通訊，以安裝最新的修補程式與修正程式，借此保持最新狀態。在最初為期 60 天的試用期結束後，需要在付費訂閱後才可以使用修補程式管理繼續享有每日下載最新弱點與修補資訊的服務。

當訂閱服務提供新的修補程式時，ZENworks 伺服器會予以下載。您可以將修補部署到設備，或略過此修補。

以下幾節介紹如何使用 ZENworks 11 Patch Management 將軟體修補程式自動並一致地套用到管理區域中的各設備。執行此操作可減少因軟體過期或未修補而造成的弱點或問題。

- 第 13.1 節「啟動修補程式管理」(第 133 頁)
- 第 13.2 節「啟用 ZENworks Adaptive Agent 中的修補程式管理功能」(第 133 頁)
- 第 13.3 節「啟動訂閱服務」(第 134 頁)
- 第 13.4 節「部署修補」(第 135 頁)
- 第 13.5 節「更多資訊的位置」(第 136 頁)

13.1 啟動修補程式管理

如果您在安裝管理區域時未提供訂閱授權，也沒有開啟試用，致使修補程式管理未獲啟動，則請完成以下步驟：

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「組態」。
- 2 在「授權」面板中，按一下「ZENworks 11 Patch Management」。
- 3 填寫下列欄位：

產品訂閱序號：購買訂閱授權時獲得的序號。如果您沒有購買訂閱授權，可以將此欄位留空以啟動試用版。當 60 天的試用期到期之後，修補程式管理即會要求您提供訂閱授權，以繼續享有訂閱服務寄送的修補。若要購買訂閱授權，請造訪 [Novell ZENworks Patch Management 產品網站 \(http://www.novell.com/products/zenworks/patchmanagement\)](http://www.novell.com/products/zenworks/patchmanagement)。

公司名稱：購買訂閱授權時所用的公司名稱。試用版無需提供。

電子郵件地址：必要時可聯絡到您的電子郵件地址。試用版無需提供。

- 4 按一下「套用」。

13.2 啟用 ZENworks Adaptive Agent 中的修補程式管理功能

若要讓 ZENworks Adaptive Agent 在設備上執行修補程式管理操作，必須啟用代理程式的修補程式管理功能。啟動 ZENworks Patch Management (完整授權版或試用版) 後，預設會啟用修補程式管理功能。

您應確認代理程式的修補程式管理功能是否仍處於啟用狀態。如需指示，請參閱第 7.1 節「設定調適性代理程式功能」(第 57 頁)。

13.3 啓動訂用服務

開始接收修補之前，需要在一個 ZENworks 伺服器上啓動訂用服務，並設定每日下載修補的排程。

當訂用服務提供新的修補時，ZENworks 伺服器即會自動予以下載。「[修補程式管理](#)」索引標籤上的「修補程式」頁面會顯示新的修補程式及其描述和業務影響。您可以將修補部署到設備，或略過此修補。

修補程式管理會定期透過網際網路與 ZENworks Patch Subscription Service 進行通訊，以安裝最新的修補程式與修正程式，借此保持最新狀態。開始使用試用版 60 天後，修補程式管理將會要求您付費訂閱，以繼續享有每日下載最新弱點與修補資訊的服務。

如果您的管理區域中有多個 ZENworks 伺服器，可以選取其中任意一個做為修補程式管理伺服器。選定做為修補程式管理伺服器的伺服器應該具有最佳的網際網路連接，因為該伺服器需要每天下載新的修補程式與更新。

若要啓動訂閱服務：

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「[組態](#)」索引標籤。

組態	註冊	系統資訊	資產庫存	資產管理	系統更新	位置	訂閱
管理區域設定							
內容							
設備管理							
探查與部署							
事件與訊息							
基礎結構管理							
庫存							
報告服務							
資產管理							
Endpoint Security Management							
修補程式管理							
類別				描述			
訂閱服務資訊				檢視訂閱記錄並更新訂閱設定			
設定 Http 代理				設定 HTTP 代理以存取網際網路修補訂閱			
訂閱下載				設定訂閱下載選項			
修補程式訂閱身分證明				設定每個訂閱提供者的身分證明			
強制基線設定				設定強制基線安裝之行為方式的全域值。			
電子郵件通知				設定在探查到新的修補程式時傳送的電子郵件通知。			
儀表板與趨勢				設定修補程式儀表板與趨勢行為			

- 2 在「管理區域設定」面板中按一下「修補程式管理」，再按一下「訂用服務資訊」。

組態 > 訂閱服務資訊

訂閱服務資訊

檢視訂閱記錄並更新訂閱設定

訂閱服務資訊

啟動訂閱服務 /設備/伺服器/linux zcm 服務執行中

上次訂閱輪詢

訂閱複製狀態

訂閱主機 novell.patchlink.com

訂閱通訊間隔 (每日) 00:00 立即更新

重設 ZENworks Patch Management 的設定

訂閱服務歷程

動作 ▾

類型	狀態	開始日期	結束日期	持續時間	成功	錯誤詳細資料 (若有)
無可用的項目。						

確定 套用 重設 取消

- 3 在「啟動訂用服務」清單中選取要執行訂用服務的 ZENworks 伺服器，再按一下「啟動服務」。

訂閱服務開始執行後，「啟動服務」按鈕會顯示為「服務執行中」。

- 4 在「訂用通訊間隔 (每日)」清單中，選取每天下載修補的具體時間。
- 5 按一下「確定」。

13.4 部署修補

將修補程式部署至設備之前，必須讓 ZENworks Adaptive Agent 執行「探查適用更新」(DAU) 任務。該任務可讓 ZENworks Adaptive Agent 根據網路中的設備偵測每個修補程式的狀態 (已修補、未修補或不適用)。

針對所有受管理設備 (伺服器和工作站) 排程了 DAU 任務的 ZENworks 伺服器，每天都會執行修補程式偵測週期。您也可以從個別代理程式啟動 DAU 任務。修補程式偵測掃描的結果，可以在 ZENworks 伺服器的「修補程式管理」索引標籤或「設備」索引標籤下的「修補程式」區段中查看。即使工作站斷開網路連線，也會顯示這些結果。

若要部署修補程式，可以使用「部署矯正精靈」。此精靈只會列出修補所適用的設備，並讓您略過不想修補的設備。此外也可以排程修補的部署時間。

下列步驟假設訂用服務中有一或多個可用的修補。

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「修補程式管理」索引標籤。
- 2 在「修補程式」索引標籤中，按一下要部署之修補程式前的核取方塊將其選中，然後按一下「動作」>「部署矯正」以啟動「部署矯正」精靈。
- 3 遵循提示部署修補。
如需頁面的詳細資訊，請按一下各精靈頁上的「說明」按鈕。

13.5 更多資訊的位置

如需修補軟體的詳細資訊，請參閱 [《ZENworks 11 Patch Management 參考》](#)。

附錄

IV

這部分 《管理快速入門參考》所包含的章節介紹了使用 ZENworks 11 Configuration Management 時能夠提供幫助的其他有用資訊：

- ◆ 附錄 A 「安裝與設定文件」(第 139 頁)
- ◆ 附錄 B 「管理文件」(第 141 頁)

安裝與設定文件

A

以下參考手冊提供了安裝、升級、移轉至以及設定 Novell ZENworks 11 Management 的資訊：

- ◆ [ZENworks 11 安裝指南](#)

提供建置內含一或多部 ZENworks 主要伺服器之「ZENworks 管理區域」的指示。包含 GUI、指令行或靜音安裝的指示。

- ◆ [ZENworks Virtual Appliance 11 部署與管理參考](#)

提供如何部署與管理 ZENworks Appliance 的指示。

- ◆ [ZENworks 11 Reporting Server 安裝指南](#)

提供用於 ZENworks 基礎結構報告之 ZENworks Reporting Server 的安裝指示。

- ◆ [ZENworks 11 升級指南](#)

提供可協助您成功升級到 Novell ZENworks 11 的資訊。

- ◆ [ZENworks 11 Configuration Management 移轉指南](#)

提供如何將舊版 ZENworks Novell eDirectory 資料移轉至 ZENworks Configuration Management 資料庫的指示。包括從「應用程式」、「影像」、「規則」及「工作站」等物件移轉資訊 (包含關聯和區域設定)。但不包括使用者物件的移轉。相反，Configuration Management 會使用現有的使用者來源。庫存資料的移轉亦不包括在內；這必須使用「ZENworks Asset Management 移轉公用程式」加以完成。

- ◆ [Novell ZENworks 11 Asset Management 移轉指南](#)

提供如何將 ZENworks Asset Management 7.5 資料移轉至 ZENworks 11 的指示。

- ◆ [ZENworks 11 Linux Management 移轉指南](#)

提供如何將資料從 ZENworks 7.2 Linux Management IR2 (或更新版本) 移轉至 ZENworks 11 的指示。

- ◆ [ZENworks 11 Personality Migration 參考](#)

提供設定及安裝個人組態移轉，以及使用 Desktop DNA 移轉、升級與備份設備的指示。

- ◆ [ZENworks 7 Handheld Management 安裝指南 \(ZENworks 7 Handheld Management Installation Guide\) \(<http://www.novell.com/documentation/zenworks7/hm7install/data/a20gkue.html>\)](#)

提供如何安裝 Handheld Management 的指示。

- ◆ [ZENworks 11 管理快速入門](#)

ZENworks 11 在預設狀態下即可運作，但您也可以根據實際環境對其進行設定。本《管理快速入門》提供了為網路設定 ZENworks 的基本指示，並涵括了有助於您熟悉產品功能的一些簡單任務。

- ◆ [《AdminStudio 9.5 ZENworks Edition Installation Guide》 \(AdminStudio 9.5 ZENworks Edition 安裝指南\) \(<http://www.novell.com/documentation/zenworks11/pdfdoc/adminstudio/AS95ZENInstallGuide.pdf>\)](#)

提供安裝和啟動 AdminStudio 的資訊。

以下 ZENworks 11 參考手冊提供了綜覽、設定指示、使用指示、後續管理指示以及其他資訊：

- ◆ [ZENworks 11 系統管理參考](#)

提供 ZCC 中資料夾與群組的組織、使用者來源、ZENworks 管理員帳戶、管理區組態設定、替代內容儲存機制組態、資料庫維護等的指示。

- ◆ [ZENworks 11 系統報告參考](#)

提供如何在 ZENworks 基礎架構上執行 BusinessObjects Enterprise XI 報告的指示。

- ◆ [ZENworks 11 探查、部署與淘汰參考](#)

提供有關設備註冊、ZENworks Adaptive Agent、網路設備探查、設備輸入、僅庫存設備設定及部署任務的指示。

- ◆ [ZENworks 11 指令行公用程式參考](#)

提供有關 zman、zac 及 zeninfocollect 指令行公用程式的指示。

- ◆ [ZENworks 11 軟體配送參考](#)

提供如何透過套裝軟體建立與管理、套裝軟體指定、套裝軟體排程進行軟體配送的指示，並說明可以新增到套裝軟體的動作。

- ◆ [ZENworks 11 組態規則參考](#)

提供有關規則建立，以及規則於作業系統設定及應用程式設定之應用的指示。

- ◆ [ZENworks 11 開機前服務和影像參考](#)

提供有關「開機前服務」設定、設備影像複製、影像集，以及手動複製影像作業的指示。

- ◆ [ZENworks 11 Remote Management 參考](#)

提供如何從遠端管理及控制設備的指示。

- ◆ [ZENworks 11 資產庫存參考](#)

提供有關軟體與硬體庫存收集的指示，包括如何掃描、檢視個別設備的庫存資訊，以及如何產生庫存報告。

- ◆ [ZENworks 11 頻外管理參考](#)

提供如何佈建支援 Intel AMT 的設備，並以頻外方式管理設備電源狀態的指示。

- ◆ [ZENworks 11 Asset Management 參考](#)

提供如何管理軟體資產的指示。

- ◆ [ZENworks 11 Patch Management 參考](#)

提供如何自動應用修補，以減少弱點與法規遵循問題的指示。

- ◆ [ZENworks 11 端點安全性規則參考](#)

- ◆ [ZENworks 11 Endpoint Security Agent 參考](#)

- ◆ [ZENworks 7 Handheld Management Administration Guide \(ZENworks 7 Handheld Management 管理指南\) \(<http://www.novell.com/documentation/zenworks7/hm7admin/data/a20gkue.html>\)](#)

提供如何設定並管理手持裝置的指示。

- ◆ *AdminStudio 9.5 ZENworks Edition User Guide (Macrovision AdminStudio 9.0 ZENworks 版使用者指南)* (<http://www.novell.com/documentation/zenworks11/pdfdoc/adminstudio/AS95UserGuide.pdf>)

提供有關 AdminStudio 所有元件之功能與特性的管理和終端使用者資訊。